فيزياء أعضاء أخسر

د/ محمد محمد الزيدية











الدار العربية للنشر والتوزيع

لتحميل انواع الكتب راجع: (مُنتُدى إقراً الثُقافِي)

براي دائلود كتابهاى محتلف مراجعه: (منتدى اقرا الثقافي)


بۆدابەزاندنى جۆرەھا كتيب:سەردانى: (مُنتدى إقراً الثُقافي)

www. lgra.ahlamontada.com



www.igra.ahlamontada.com

للكتب (كوردى, عربي, فارسي)



فيسزيساء أعضساء الجسسم البشسري

تأليف

دكتور/ محمد محمد الزيدية

استاذ الحالة الصلبة كلبة العلوم جامعة المنوفية عميد كلية العلوم جامعة المنوفية سابقا

الطبعة الأولى

2009



الدار العربية للنشر والتوزيع

حقوق النشر

اسم الكتساب: فيزياء أعضاء الحسم البشري

اسم المؤلف: أ. د/ محمد محمد الزيدية

رقسم الإيداع: ١٣٣٨٥ / ٢٠٠٩

الترقيم الدولي: ٢- ٣٧١ - ٢٥٨ - ٩٧٧

الطبعية الأولى: 2009

حقوق النشر محفوظة للدار العـربية للنشر والتوزيع 32 شارع عباس العقاد – مدينة نصر جمهورية مصر العربية – القاهرة

تليفون: 22753335

فاكس: 22753388

لا يجوز نشر أى جزء من هذا الكتاب، أو اختران مادت بطريق الاسترجاع أو نقلة على أى وجه، أو بأى طريقة، سواء أكانت إليكترونية، أو ميكانيكية، أو بالتصوير، أو بالتسجيل، أو بخلاف ذلك إلا بموافقة الناشر على هذا كستابة ومقدماً.



• وإلى أبنائسي

• وإلى أبناء بلدى

أهدى محتوى هذا الكتاب لعل الله ينفع به من أراده.



يتزايد الاهتمام باللغة العربية في بلادنا يوماً بعد يوم. ولا شك أنه في الغد القريب ستستعيد اللغة العربية هيبتها التي طالما امتهنت واذلت من أبنائها وغير ابنائها. ولا ريب في أن امتهان لغة أية أمة من الأمم هو إذلال ثقافي فكرى للأمة نفسها، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود أبناء الأمة رجالاً ونساء طلاباً وطالبات، علماء ومثقفين مفكرين وسياسيين في سبيل جعل لغة العروبة تحتل مكانتها اللائقة التي اعترف المجتمع الدولي بها لغة عمل في منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها في أنحاء العالم لأنها لغة أمة ذات حضارة عريقة استوعبت – فبما مضي – علوم الأمم الأخرى وصهرتها في بونقتها اللغوية والفكرية، فكانت لغة العلوم والأدب، ولغة الفكر والكتابة والمخاطبة.

إن الفضل في التقدم العلمي الذي تنعم به أوروبا اليوم يرجع في واقعه إلى الصحوة العلمية في الترجمة التي عاشتها في القرون الوسطى. فقد كانت المرجع الوحيد للعلوم الطبية والعلمية والاجتماعية هو الكتب المترجمة عن اللغة العربية لابن سينا وابن الهيثم والفارابي وابن خلدون وغيرهم من عمالقة العرب، ولم ينكر الأوروبيون ذلك، بل يسجل تاريخهم ما ترجموه عن حضارة الفراعنة والعرب والإغريق، وهذا يشهد بأن اللغة العربية كانت مطواعة للعلوم والتدريس والتأليف، وأنها قادرة على التعبير عن متطلبات الحياة وما يستجد من علوم، وأن غيرها ليس بأدق منها، ولا أقدر على التعبير.

ولكن ما أصاب الأمة من مصائب وجمود بدأ مع نهاية عصر الوجود التركى، ثم الاستعمار البريطانى والفرنسى مما عاق اللغة عن النمو والتطور، وأبعدها عن العلم والحضارة ولكن عندما أحس العرب بأن حياتهم لابد من أن تتغير، وأن جمودهم لابد أن تدب فيه الحياة، اندفع الرواد من اللغويين والأدباء والعلماء نحو إنماء اللغة وتطويرها حتى أن مدرسة قصر العينى في القاهرة، والجامعة الأمريكية في بيروت

درستا الطب بالعربية أول إنشائهما. ولو تصفحنا الكتب التى ألفت أو ترجمت يوم كان الطب يدرس فيها باللغة العربية لوجدناها كتباً ممتازة لا تقل جودة عن مثيلاتها من كتب الغرب فى ذلك الحين، سواء فى الطبع، أو حسن التعبير، أو براعة الإيضاح، ولكن هذين المعهدين تنكرا للغة العربية فيما بعد، وسادت لغة المستعمر. وفرضت على أبناء الأمة فرضاً، إذ رأى المستعمر أن فى خنق اللغة العربية مجالاً لعرقلة الأمة العربية.

وبالرغم من المقاومة العنيفة التي قابلها، إلا أنه كان بين المواطنين صنائع سبقوا الأجنبي فيما يتطلع إليه، فتفننوا في أساليب التملق له اكتساباً لمرضاته، ورجال تأثروا بحملات المستعمر الظالمة، يشككون في قدرة اللغة على استيعاب الحضارة الجديدة، وغاب عنهم ما قاله الحاكم الفرنسي لجيشه الزاحف إلى الجزائر: "علموا لغتنا وانشروها حتى نحكم الجزائر، فإذا حكمت لغتنا الجزائر، فقد حكمناها حقيقة".

فهل لى أن أوجه نداء إلى جميع حكومات الدول العربية بأن تبادر – فى أسرع وقت ممكن – إلى اتخاذ التدابير، والوسائل الكفيلة باستعمال اللغة العربية لغة تدريس فى جميع مراحل التعليم العام والمهنى والجامعى، مع العناية الكافية باللغات الأجنبية فى مختلف مراحل التعليم لتكون وسيلة الإطلاع على تطور العلم والثقافة والانفتاح على العالم. وكلنا ثقة فى إيمان العلماء والأساتذة بالتعريب، نظراً لأن استعمال اللغة القومية فى التدريس ييسر على الطالب سرعة الفهم دون عائق نغوى وبذلك تزداد حصيلته الدراسية، ويرتفع بمستواه العلمى، وذلك يعتبر تأصيلاً للفكر العلمى فى البلاد، وتمكيناً للغة القومية من الازدهار والقيام بدورها فى التعبير عن حاجات المجتمع، وألفاظ ومصطلحات الحضارة والعلوم.

ولا يغيب عن حكوماتنا العربية أن حركة التعريب تسير متباطئة، أو تكاد تتوقف بل تحارب أحياناً ممن يشغلون بعض الوظائف القيادية في سلك التعليم والجامعات ممن ترك الاستعمار في نفوسهم عقداً وأمراضاً، رغم أنهم يعلمون أن جامعات إسرائيل قد ترجمت العلوم التطبيقية الحديثة إلى اللغة العبرية وعدد من يتخاطب بها في العالم لا يزيد عن خمسة عشر مليون يهوديًا، كما أنه من خلال زياراتي لبعض الدول واطلاعي

على مناهجها الدراسية وجدت كل أمة من الأمم تدرس بلغتها القومية مختلف فروع العلوم والأدب والتقنية كاليابان، وإسبانيا، وألمانيا، ودول أمريكا اللاتينية، ولم تشك أمة من هذه الأمم في قدرة لغتها على تغطية العلوم الحديثة، فهل أمة العرب أقل شأناً من غيرها ؟!.

وأخيراً .. وتماشياً مع أهداف الدار العربية للنشر والتوزيع، وتحقيقاً لأغراضها في تدعيم الإنتاج العلمي باللغة العربية، وتشجيع العلماء والباحثين في إعادة مناهج التفكير العلمي وطرائقة إلى رحاب لغتنا الشريفة تقوم الدار بنشر هذا الكتاب المتميز الذي يعتبر واحداً من ضمن ما نشرته - وستقوم بنشرة - الدار من الكتب العربية التي قام بتأليفها أو ترجمتها نخبة ممتازة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية المختلفة.

وبهذا ... ننفذ عهداً قطعناه على المضى قدما فيما أردناه من خدمة لغة الوحى وفيما أراده الله تعالى لنا من جهاد فيها.

وقد صدق الله العظيم حينما قال في كتابة الكريم ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلُكُمْ وَرَسُولُهُ وَالمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (106) ﴾ " سورة التوبة "

محمد احمد درياله الدار العربية للنشر والتوزيع لمتربات ----الصفعة الموضسوع

ت	عط	.:	_>	الم	ı
_	•	_		~	ı

13		مقدمة
	الباب الأول	
17	•14 1 11	لحاسب في خدمة الطب
27	الباب الثانى	فيزياء العلاج بالإشعاع
	الباب الثالث	عرب ۱۰۰۰ به برسدع
41		فيزياء الطب النووى
	الباب الرابع	
67	1. 1. 1. 1. 1.	الوقاية من الإشعاع
81	الباب الخامس	فيزياء الأشعة السينية العلاجية
01	الباب السادس	فيريء الاستعة السينية الفارجية
97		الضوء في الطب
	الباب السابع	
109		فيزياء العين والرؤية
120	الباب الثامن	
129	الباب التاسع	الموجات الصوتية في الطب
143	<u>C</u>	فيزياء الأذن والسمع
	الباب العاشر	
155		فيزياء الجهاز الدورى
	الباب الحادى عشر	
179		فيزياء التنفس

ـــه فيزياء (عضاء (لجسم (لبشرى 👡ــــ

` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `	•
وضـــوع الصفحة	الموضسو
الباب الثاني عشر	
زياء الضغط في الجسم	فيزياء الخ
الباب الثالث عشر	
كهرباء في الجسم	الكهرباء ف
الباب الرابع عشر	
طبيقات الكهربية على الجسم	تطبيقات
الباب الخامس عشر	
طبيقات التسخين والتبريد في الطب	تطبيقات
الباب السادس عشر	
عساب الطاقة والشغل والقدرة في الجسم	حساب ال
الباب السابع عشر	
يزياء العظام	فيزياء الع
لمراجع	المراجع.

مقدمة

الحمد لله على نعمة العلم والحمد لله على توفيقه للعمل بها والصلاة والسلام على رسوله سيد العلماء وسيد العاملين بالعلم.... وبعد.

لاشك أن العلم في قمته واحد وأن تتخلخل العلوم وتشابكها في المستويات الأقلل أمر طبيعي حيث أن استقلال فروع العلم يعضها عن بعض إدعاء لم يحدث وإذا حدث لن ينجح وكيف يحدث ذلك والترابط والتلابك صفة كل شئ في كل عصر وفي كل آن وإذا جاز ذلك فيما سبق فكيف يجوز خلك اليوم والعالم كله جزيرة واحدة مصالحها واحدة وأمانيه واحدة و لا يحقق هذه الأماني للا علم شامل كامل للذلك فإن العلوم البينية هي أطراف التشابك والترابط بين علم وأخر والفيزياء أم العلوم وملكة العلوم البينية هي أطراف التشابك والترابط بين علم وأخر والفيزياء أم العلوم وملكة العلوم الفيزياء والكيمياء هي الكيمياء الفيزياء والربط بين الفيزياء والرباضيات هي الفيزياء والرباضيات هي الفيزياء والرباضيات هي الفيزياء والعلوم الطبية والعلوم الطبية هي الفيزياء الطبية، وهذه الأخيرة تقدم خدمة لكل تخصيصات الطب لنكون في خدمة أجهزة وأعضاء الجسم الأنساني.

فقد قدمت الفيزياء الطبية ما يزيل آلم المرضى ويشفيهم من الأمراض الخبيثة عن طريق إكتشاف الاشعاع والمواد المشعة ووظيفة الأشعاع في الأستخدام الطبي للتشخيص والعلاج والتدخل الجراحي إذا لزم للتخلص من الأورام الخبيثة. وقدمت كثيراً من الخدمات للطب النووي - كما قدمت للتشخيص بالموجات فوق الصوتية والسونار والموجات السينية مما ساعد على حل مشاكل الأحشاء الداخلية للجسم وما ساعد على شفاء العظام والتئام كسورها ويسر الوقوف على أنسب وأدق طرق علاحها.

كما قدمت الفيزياء الطبية أهم مساعدات الأبصار بالمصوء المرئبي في الميكروسكوب والميكروسكوب الألكترونية والمناظير الطبية لُحسن تشخيص وعلاج أمراض معظم أعضاء الجسم وسخرت أشعة الليزر للتشخيص والعلاج من جانب ومن جانب آخر يسرت العلاج بالضوء الغير مرئي بإستخدام الأشعة تحت الحمارء والأشعة فوق البنفسجية. ودور الفيزياء الطبية في توظيف الكهرباء لخدمة أمراض القلب والمخ لاينسي فبدونها لم يكن رسم مخططات القلب والمخ والعين والعضلات أمسر ممكنوا والتطبيقات الكهربية لمساعدة مرضى القلب من حيث العلاج والتقويم وأسمتخدام أدورات التوصيل والعزل وعلاج الذبحات الصدرية والقلبية أمر لا ينكره أحد كما أن المخططات الحرارية للجسم أمر كثير الأستخدام لتفادي الأثار الضارة لمرضي السكروما قدمته الفيزياء الطبية في العلاج بالتسخين والتبريد كان له الأثر الفعال في شفاء أمراض الروماتزم والشلل الرعاش وإجراء العمليات الجراحية عند درجات الحسرارة المنخفضة وقد ساعدت وسائل التبريد في استحداث طرق لحفظ الدم لمدد طويلة.

وقد يسرت الفيزياء الطبية فهم كثير من العمليات التى تحدث فى الجسم البسشري فهي التى كشفت القناع عن التبادل الأيوني بين الصوديوم والبوتاسيوم فى عضلة القلب والخلية الحية حتى يعطي القلب نبضائه وتسري فى الجسم حياته كما أوضحت الفيزياء الطبية دور التيار الكهربي فى نمو الجسم الانساني ونمو عظامه وللفيزياء الطبية الدور الأعظم فى فهم الإشارات الكهربية التى تحملها الأعصاب من وإلى المخليري الأنسان ويسمع ويتحرك ويعمل فى مواقع الإنتاج ويؤدي خدماته.

لكل ما أسلفناه رأينا أن علينا واجباً نقدمه لأبنائنا وأمتنا في تاليف كتاب عن الفيزياء الطبية حتى تكون المعلومات مجمعة في خدمة الطب وطلابه وأطباءه في مرجع واحد يسهل الرجوع إليه في المكتبة العربية ورأينا أن يكون باللغة العربية ليكون محتواه قريب المنال لكل طالب وصاحب حاجة. وحاولنا أن يكون كاملا أو قريب من الكمال إلا أن الكمال لله وحده فمن وجد ضالته في هذا الكتاب فليشكر الله على توفيقه لنا لخدمته ومن لم يجدها فليدعو الله لنا بالعون إذا ما حاولنا في طبعة آخرى من هذا الكتاب لتكون مزيدة وأكثر فائدة،،،

المؤلف

محمر الزيرية

الباب الأول



الباب الأول

الحاسب فسي خسدمسة الطسب

The computer in medicine

مقدمة:

يتجـزأ الحاسب إلـي جـزئين إثنـين متكـاملين The computer is two: integraated parts

1. جهاز الحاسب نفسه وملحقاته The hardware

أي الأجزاء والدوائر الإلكترونية وذاكرة التخزين وجميع ملحقات الحاسب.

2. البرامج المقدمة The software

وهذه البرامج تكتب بواسطة المبرمجين باللغات التي يتعامل بها الحاسب. ولكل برنامج هدف نهائي يجب أن يتحقق وفي هذا يتنافس المبرمجين أيهما يحقق الهدف بأدق برنامج بأقل تكلفة وفي أقصر وقت لكل ما يتقدم به جهاز الحاسب (in put) وكل ما يسفر عنه عمل الحاسب ويطلق إسم المخرجات (out put).

وتكون المدخلات من خالا لوحة المفاتيح (key board) أو من خلال ما يسمي بالفأرة (mouse). والمخرجات عادة تكون مطبوعات سواء على السشاشة أو على الورق، وهناك حواسيب شخصية (PC)) وحواسيب معاعية كبيرة (Time – shared computers) وفي بعيض الحالات تشرابط

الحواسيب الشخصية لتكون حواسيب جماعية تحقق هدف للمتشاركين. والآلات الحاسبة البسيطة من ذلك الحواسيب التي تؤدي غرض معين.

وبعض الحواسيب تتعامل بالأعداد (numbers) وتسمى بالحواسيب الرقيمية (Digital computers) وبعضها يتعامل بالنبضات الكهربية التى تعتمد على الجهد أو التيار وتسمي الحواسيب التماثلية (Analog con puters) وفيه تتحول النبضات الكهربية إلى أرقام في عملية تبدأ بترقيم المعلومات (Digitizing data) وتسمى الدوائر التى تقوم بذلك (Analog to digital converter (ADC)

والحاسب عموماً هو آلة قادرة على المن عمليات رياضية متتابعة بناء على ما يقدم لها من معلومات في إطار البرنامج الموضوع. وذلك في زمن صغير جداً وبسرعة عالية جداً.

وفى مجال الطب فإن المعالج يجمع ويخزن ويستعيد معلومات عن مرضاه. وبذلك يظل التاريخ المرضي للمريض حاضر لدي الطبيب ومساعد له في إتخاذ قرارات التشخيص.

The earlier are Landal

معطيات تاريخيـة History taking:

من أهم ما يعين على التشخيص هو معرفة التاريخ المرضي للمريض. ولا يستطيع أحد أن يعالج أو يتخذ قرار علاج قبل أن يعرف متي بدأت الحالة وهل هي متكررة ومتي يبدأ الألم ومتي يسكن، ويساعد على ذلك معرفة التاريخ المرضي للمريض والأسرة والأجداد وعلاقته بمن حوله وعلاقته بجميع العوامل البيئية. وتودع كل هذه المعلومات في ذاكرة الحاسب في ملف يحمل أسم المريض ورقمه وجميع بياناته الشخصية الأمر الذي يمكن الطبيب من استدعاء هذه المعلومات لنفس المريض كلما لزم.

كما أنه وجد من المفيد أن تعمل جلسة جمع المعلومات هذه بين المريض والحاسب مباشرة دون وجود الطبيب الأمر الذي يزيل الحرج كثيراً عن المريض. ويكون الحوار كامل وشامل حول التاريخ المرضي للمريض وأسرته الحاضرة والغابرة والأمراض الوراثية والجسدية والآثار البيئية وكل ما يفيد في التشخيص دون إفراط ولا تغريط فيستفيد المريض ولا يضيع وقت الطبيب ويؤتي قرار التشخيص أدق الثمار.

معامل آليـة Laboratory automation

الأجهزة الحديثة في التحاليل الطبية وعمل المرزارع الطبية المساعدة على التشخيص زادت وفاض نتاجها إلى حد كبير – فقد استخدمت عينة الدم الواحد للحصول على العديد من التحاليل لخدمة أكثر من غرض وكذلك الأمر في المزارع الحيوية وهذا أدي إلى تنوع في نتائج المريض الواحد والحاسب يسهل قضية جمع هذه النتائج وتخرينها في ملف المريض ذاته تحت اسمه ورقمه (ويفضل أن يكون الرقم القومي) – وما على الطبيب إلا أن يستدعي ذلك الملف للإطلاع على ما فيه للمساعدة في التشخيص.

قسراءة وتفسيس مخطط القلب الكهسربسي

Electro Cardio Gram (ECG) interpentiation

مخطط القلب الكهربي هو تسجيل انقباض عضلة القلب وانبسماطها آليا وذلك بتوصيل أقطاب الجهاز المستخدم في مواضع معينة على صدر المريض. وهو يعطي معلومات عن تركيب القلب والتغير الحادث في كهربية القلب وبقراءة هذا المخطط يستطيع المعالج أن يضع يده على نقاط الضعف أو القصور أن وجدت عند مريض القلب مثل عيوب التوصيل الكهربي، النبضات الغير العادية مثل عدم إنتظام ضدربات القلب أو عدم أتساقها (Arrhythmia). وقراءة وتفسير هذا المخطط لها قواعد محددة

وأطباء القلب يعرفون هذه القواعد بشكل جيد. إلا أن قراءة وتفسير هذه المخططات في وقت قصير أمر صعب.

وجاء الحاسب ليحل هذه المشكلة بشكل جذري حيث تم تصميم بــرامج خاصــة لتفسير (ECG) آخذين في الاعتبار كل القواعد والضوابط المساعدة على ذلك-حيث تأخذ البرامج النبضات الكهربية من جهاز التخطيط (ECG) مباشرة ثم تحولها إلــي أرقام (Digital's) وتحدد كل ما هو غير عادي بالمقارنه بالنتائج الطبيعية والعاديــة. وهذه البرامج تحدد وتقيس محددات وعوامل كثيرة من على (ECG) مثل شكل الموجة الكهربية) (wave form) والزمن اللازم من قمة موجبة إلى قمــة موجبــة أخــري (peak to – peak timeinterval) وكل هذه التحاليل والمعلومــات تكتـب علــي الورقة المسجلة عليها بواسطة (ECG) وتضاف إلى ملف المريض تحت أسمه ورقمه في زمن قصير جداً وقد وجد أن ما يقوم به الحاسب من تفسير مناسب جداً من حيــث السرعة والدقة وبذلك يتم خدمة المريض بدقة وبسرعة في ضوء قرار المعالج.

مراقبة حالات المريض Patient monitoring:

من المرغوب فيه في بعض الحالات متابعة حالات المرضي من فترة إلى أخري وذلك بتسجيل بعض المتغيرات في ضغط ودرجة الحرارة، مخطط القلب إلى غيرها من المتغيرات الممكنة عند بعض المرضي وخصوصاً في وحدات العناية المكثفة المنابعة المكثفة الحالات الحرجة والتي يرغب الطبيب أن يعرفها عن مريضه. وكل تغير يحدث في حالته. وهكذا يتم بمراقبة الشاشة الموصلة بالأجهزة لحالات المرضي إلا أن التعب والإعياء لهيئة التمريض قد يجعل المتابعة صعبة وغير فعالة لنابعة المتريض عن كل تغير حرج يحدث الحالة ما وينبه إلى سرعة الاتصال بها وقد إخذ في الاعتبار الآثار التي قد تنسشاً من هزات مصادر الكهرباء حتى لا تكون سبباً في الإزعاج.

:drug - test interaction إختبار تفاعل الجرعات

كثيراً ما يقرر لمريض ما جرعات من أدوية مختلفة تؤخذ في نفس الوقت وقد يحدث أن تتفاعل هذه الجرعات مع بعضها لتعطي أثر غير مفيد وقد يكون ضارلالك تقوم المعامل بعمل ما يسمي بتفاعل الجرعات مع بعضها السبعض (Drug- Drug interaction) وتدوين النتائج كما أن هذا قد يمكن إستنتاجه من من حالة المريض وسواء كان النائج السلبي من المريض أو من المعمل فإن النتائج تجمع وتخزن في الحاسب تحت رقم ملف المريض وأسمه من جانب وتصاف إلى ملف المريض التفاعلات بين الجرعات بإعتباره ملف عام.

وفى حالة اتخاذ الطبيب قرار لنوع الدواء وجرعاته يستدعي ملف المريض ليري أن كان لهذه الجرعات نتائج غير إيجابية أم لا، ثم يستدعي الملف العام ليري الأشر الجاني لهذه الجرعات أن وجد - كما أنه أثناء متابعة المريض عليه أن يسجل جميع الملحظات عن المريض وتأثير الجرعات قد يضيف شيئا إلى ملف الجرعات العام بالطرق المشروعة.

وقد قامت الأبحاث العلمية بعمل ملف لوصيف الجرعيات الدوائية لكيل دواء (Prescribing Drug Dosage) لتسجل عليه جميع الأثار الجانبية أن وجيدت وأن كان لهذه الجرعات آثار إيجابية لأكثر من مرض وعلى الطبيب الذي يلجأ لهذا المليف من على الحاسب أن يضع في حساباته بعض العوامل التي تجعل الجرعة مناسبة لحالة المريض المعني وعدد مرات تناولها بالنسبة للزمن وعدد مرات الجرعية في فتيرة العلاج مسترشداً بالملف المذكور.

استخدام الحاسب في اختبار وظائف الرئة

Pulmonary function testing

لاختبار وظائف الرئة فإن المعالج يحتاج إن يعرف القدرة على النتفس العميق فى الشهيق والزفير فى فترة زمنية ما ويتم معرفة هذا بجهاز يسمى إسبيروميتر (Spirometer) الذى يرسم العلاقة بين معدل سريان الهواء والزمن وبأستخدام معادلات رياضية يستطيع المعالج معرفة أن كانت وظائف الرئة تؤدي بكفاءة أم أنها

تحتاج إلى مساعدة عن طريق العلاج وذلك بالمقارنة بنفس النتائج لحالات مماثلة صحيحة صحياً. وقد استخدم لهذا الغرض حاسب موصل بالإسبيروميتر حيث تحول النبضات في الرئتين إلى أرقام بإستخدام ثم تقارن هذه الأرقام بمثيلتها للأصحاء شم يعطى الحاسب تقرير كامل عن وظائف الرئة.

الحاسب والتقارير الطبية وأرشيف المستشفيات

Medical record- Hospital Book Keeping

تعتبر التقارير الطبية النمطية غير مواكبة لروح العصر وغير متقدمة إدارياً. والحصول عليها في وقت العسرة لمتابعة حالة حرجة أمر صعب لذلك كان لفكرة عمل ملف لكل مريض تحت أسمه ورقمه القومي أمر يخدم الخدمة الحالة الصحية للمواطنين بشكل عام وذلك بإدخال التاريخ المرضي لكل مريض بشكل دقيق وسهل ويسهل الحصول عليه عند الحاجة وفي كل حالة يستطيع الطبيب المعالج وهيئة التمريض الحصول على صورة من هذا الملف كلما لزم للإسترشاد به أو الإضافة إليه.

ودوائر الحفظ في المستشفيات كثيرة سواء تلك التي تتعلق بملفات المرض والتي هي جزء من ملف المريض الذي يحمل رقمه القهومي أو ملفات الإحهادات المحتلفة للمستشفي عن عدد المرضي ونوعية الأمراض التي تعالج وتكاليف العلاجات المختلفة وأنواع العمليات الجراحية وعدد مرات تكرارها لنفس المريض أو لغيره وخدمات الأطباء وهيئة التمريض والإداريون وإمداد المستشفي بالأدوية والمواد المساعدة (الأكسجين، والخيوط الجراحية، القطن الطبي، المواد المشعة والأجهزة العلمية وأجهزة التحليل وأجهزة الحاسوب، والزجاجيات وأدوات التطعيم والكيماويات وعمليات الصيانة اللازمة للمبنى والأجهزة، والنظافة العامة).

كل ذلك يصنف وتُعد لها ملفات على الحاسب لتسهيل المتابعة. ويستم السربط والتنسيق بين جميع المستشفيات بواسطة الحاسب لمعرفة كيف يتم الحصول على مسافيه نقص من مادة أو خبرة - كما يتم ذلك في دوائر متدرجة الكبر من أول العيادات

--- (الباب (الأول- الحاسب في خرمة الطب

البسيطة الخاصة إلى أكبر دائرة وهي وزارة الصحة لإمكان معرفة أنسب موقع لعلاج حالة ما من حيث الخبرة والمعدة.

ويمكن عمل جسور علاجية بين بلاد العالم المختلفة عن طريق الشبكات الذكية (Inter net) لمعرفة إمكانية تغطية القصور في دولة لعلاج حالة ما قصرت إمكانيات الدولة الأم على تقديمها من حيث الخبرة والإمكانيات الأخري مثل الأجهزة وغيرها.





الباب الثاني

فيرياء العلاج بالإشعاع

Physics of radiation therapy

مقدمة

كان العلاج بالإشعاع في بداية أمره مساعداً للتشخيص – وعندما تم التوصل إلى الشعاع طاقاته عالية (ميجا فولت) بدأ العلاج بالإشعاع. هذا الأمر أدي إلى وجود البتاترون (Betatron) الذي يُعجل الإلكترونات إلى طاقات عالية (42 Mev) حتى تعطي أشعة سينية شدتها عالية قادرة على الاختراق إلى أعماق أكبر وبذلك استخدمت هذه الأشعة في علاج الأورام السرطانية.

وعلاج الأورام السرطانية بالإشعاع تعتمد على دقة وتحديد الجرعة المناسبة وقد وجد أن الجرعات الأقل من المطلوب لا تقتل الورم بكامله بل تترك منه بقايا تمكنه من النمو والإنتشار مرة أخري. والجرعات الزائدة عن المطلوب تقتل الورم السرطاني كما تقتل أنسجة أخري مجاورة وهي في حالة طبيعية.

وحدة الجرعات في العلاج الإشعاعي

The dose unit in radiotherapy

كانت الوحدة المستخدمة قديماً هي جرعة الارتما (The erythema dose) وهي كمية الأشعة السينية التي تسبب إحمرار الجلد (حمرة داكنة) (Redding of skin) ثم

قسيت الجرعة بعد ذلك بوحدة الرنتجن (r) (Roentgens) وقد بنيت هذه الوحدة على فكرة تأين الهواء. ثم بعد ذلك استخدام لفظ الجرعة الممتصة في الإشعاع المستخدم (dose). وتعرف الراد على أنها مائة إرج/جرام. أى مائة إرج من الإشعاع المستخدم والذي يمتص في جرام واحد من الأنسجة المعالجة (Rad) والذي يمتص في جرام واحد من الأنسجة المعالجة (Paragraphy) والذي يمتص في حرام واحد من الأنسجة المعالجة الأي نوع من الإشعاع ولكن الرتجن يستخدم وحدة الراد بمعني الجرعة الممتصة أو الجرعة لأي نوع من الإشعاع ولكن الرتجن يستخدم فقط للإشعاع السني أو الجامي في الهواء. ويرتبط السراد والسرنتجن بحيث إذا تعرضت أنسجة لينة (ماء) لأشعة سينية أو جامية بمقدار واحد رنتجن في الجرعة الممتصة تكون في حدود واحد راد، وفي حالة العظام فإن النسبة بسين السراد والرنتجن تكون في حدود (4) أي أن كل واحد روتتجن إشعاع سيني أو جسامي في العظام يعطي جرعة ممتصة قدرها 4راد. إلا أن هذه النسبة الآن أصبحت واحدة لكل من الأنسجة اللّينة والعظام ثم وجدت بعد ذلك وحدة الجراي (Gray) وهي الوحدة من الأنسجة اللّينة والعظام ثم وجدت بعد ذلك وحدة الجراي (Gray) وهي ترتبط بالراد أي أن الجراي يساوي 100راد (100 الصبحة). وهذه الوحدة توضح اثر الأكسجين في الجراي يساوي ساوي 100راد (100 الصبحة). وهذه الوحدة توضح اثر الأكسجين في العلام العلام بالإشعاع.

أساسيات العلاج بالإشعاع Principle of radiation therapy

القاعدة الأساسية في العلاج بالإشعاع هي تعظيم أثر الإشعاع في قتل الأورام بقدر الإمكان، وتقليل دور الإشعاع في قتل الأنسجة العادية بقدر الإمكان. ويحدث ذلك بيتوجيه حزمة الإشعاع وتسليطها على الورم من جميع الاتجاهات لإعطاء جرعة كبيرة في وقت واحد ويجب أن نلاحظ أن بعض الأنسجة العادية تكون حساسة أكثر من غيرها ولذلك يؤخذ ذلك في الاعتبار عند وضع خطة العلاج، والإشعاع الموين سواء كان أشعة سينية أو أشعة جاما فإنه يعمل على إبعاد إلكترونات من الذرات كي تصبح بعد ذلك في صورة أيونات كما أنها تكسر الروابط بين الجزيئات ليسهل تأين


ذراتها.

وهذه الأيونات تعمل كأجسام سامة فتقتل الخلايا المريضة المؤين ذراتها العوامل التي تؤثر على قتل الخلايا هي: نوع الإشعاع، نوع الخلايا، الوسط المحيط بالخلايا.

كما يجب أن نعلم أن نواة لخلية أكثر حساسية للإشعاع من السيتوبلازم المحيط بها.

وهناك أنواع من الإشعاع أثرها القاتل أكثر من غيرها وهذا ما يسمى بالأثر النسبي البيولوجي للإشعاع الراها (Relative biological effect) (RBE) والإشعاع الذي يكون أثره المؤين كثيف فإن أثره القاتل (lethal) كبير ونه أثر بيولوجي نسبي أكبر من الوحدة. والأثر البيولوجي النسبي للإلكترونات أو أشعة بينا هـو الوحـدة وكـذلك للأشعة السينية والأشعة الجامية، أما النيوترونات السريعة فهو خمسة ولجسيمات ألفا يكون أكبر من عشرة.

وشكل (2-1) يوضح أثر الجرعات الإشعاعية المختلفة على نسبة شفاء الخلايا السرطانية ومن هذا الشكل نري أنه عند الجرعات المخففة من لأشعة السينية والجامية يكون تناقص الشفاء بطئ أي أن الأثر البيولوجي النسبي للقتل يكون بطئ وذلك غير موجود بإستخدام جسميات ألفا، ولذل نلاحظ أن الجرعة 1.4 جراي تؤدي إلى قتل 50% من الورم بواسطة أشعة جاما أو الأشعة السينية في الوقت التي يتم شفاء حوالي 2.5% بأستخدام أشعة ألفا وبذلك تصل نسبة القتل 47.5% أي أن الأثر البيولوجي لأشعة ألفا كبير. وتسمي الجرعة الإشعاعية التي نقتل 50% من الأحياء بالجرعة القاتلة لــ 50% (\$60 50%) وأت صغير، وإذا حصلنا على الجرعة التي نقتل 50% من الأحياء الكرمة من الخراء الكرمة من الخراء المنابع من الخليا السرطانية في 50 وقت صغير، وإذا حصلنا على الجرعة التي نقتل 50% من الكرمة الكرمة المنابع في حدود $100 \, 1$



شكل (2-1)

وقد لوحظ أن الخلايا السرطانية المشععة في وجود الأكسجين تكون أسهل قـتلاً من الخلايا السرطانية المشععة في عدم وجود الأكسجين، (لاحظ ذلك العـالم جـراي) ونظراً لأنه في الأورام السرطانية الكبيرة يكون الإمداد بالدم للخلايا المركزية قليل وبالتالي الإمداد بالأكسجين فيها يكون قليل الأمر الذي يقلل معدل قتلها. كما لوحظ أنه عندما يشعع الورم السرطاني فإن الخلايا السرطانية ذات الصحة الطيبة والتي تمد بالدم بشكل جيد فإنها تُقتل وأن الخلايا لسرطانية التي يصلها الدم بشكل ضعيف فإنها تكون أكثر مقاومة للإشعاع (Radioresistant) وتظل على قيد الحياة، هذه الخلايا قد تتكاثر بالانقسام وتنمي المرض من جديد، ويحدث هذا بعد جرعات عديدة من الإشعاع، وكل الإشاعات التي لها أثر بيولوجي نسبي كبير (RBE) وأكبر مـن الوحـدة قال دور الأكسجين المساعد.

وقد أقترح فى حالة الأورام السرطانية الكبيرة والمناطق المقاومة للإسماع فى بعض الأورام (مركز الأورام الكبيرة) فإن الجسم كله يُمد بجرعة زائدة من الأكسجين.

وعندما يصل الأكسجين إلى الخلايا المتعطشة إليه (Oxygen starved cell) فإنها تقتل بسهولة.

التخطيط للعلاج بالإشعاع

Planning in the radiation treatment


يُناط بالفيزيائي الذي يعمل في العلاج الإشعاعي الآتي:

- 1. معايرة جهاز الإشعاع: أي معرفة كمية الإشعاع- والجرعة الأشعاعية تحت الظروف العادية أخذاً في الاعتبار عند المعايرة كم مقدار الجرعة بالجراي التي ينتجها الجهاز في الدقيقة في وحدة الحجوم الأشعاعية وتحت ظروف تشعيل مختلفة باعتبار أن بعد الجهاز عن لنسيج المعالج ثابت.
- 2. يحدد الجرعة المناسبة للورم والأنسجة الطبيعية في المريض: ويجب أن يأخذ في الاعتبار تضاريس النسيج المعرض للإشعاع كما يأخذ في الاعتبار تنضاريس العظام في الجزء المعالج من المريض وحجم الفراغات الهوائية مثل الرئتين.
- يحدد الوضع الصحيح للمريض: ألذى سوف تسقط على جسمه الجرعات الصحيحة من الإشعاع.

ولتحقيق الخطوة الأولي فإن المعايرة تتم في المعامل القياسية بسشكل دوري للاطمئنان على سلامة الجهاز وأن الدقة في الحصول على النتائج بشكل دوري تكون في حدود 1%، ولتعين توزيع الإشعاع في شعاع ما فإن كاشف الإشعاع يتحرك داخل مريض (إناء به ماء) يسقط عليه الإشعاع ويتحرك هذا الكاشف بشكل آلي كما يتحرك أخر مثله عمودي عليه، والنقاط التي لها نفس الجرعة الإشعاعية ترسم كمنحني متصل

(Isodose)، والمنحني الذي له أقصىي شدة إشعاع يسمي 100% وكذلك المنحني الذي شدة إشعاعه أقل تسمى، 10%، 90%، 80%...... والسشكل (2-2) يوضح ذات الجرعات الإشعاعية المتساوية في شبح مريض (ماء).

وقبل البدء في العلاج فإنه يفحص المريض من قبل الطبيب المعالج بشكل دقيق ليحدد الورم كما وحجماً، وموضعاً ويستخدم في ذلك جميع وسائل الفحص المباشرة، واستخدام الصورة التشخيصية بالأشعة السينية، والموجات الفوق صدونية والتصوير الإشعاعي في الطب النووي حتى يصل إلى قناعة بموضع الورم وتحديده كما وحجماً.



شكل (2-2)

وعلى ضوء ذلك يتحدد موضع المريض من جهاز الإشعاع وحجم الشعاع المشع الذى يستخدم فى العلاج، ويتم عمل علامات بذلك على الموضع المناسب في جسم المريض. وللوقاية تستخدم أقنعة للمناطق المحيطة بالمنطقة التى تحب العلاج من الرصاص حتى لا تتأثر بالأشعاع حيث تتغير أشكال بتغير وضع الجسم، ويتم إسقاط

الأشعة على منطقة الورم من اتجاهات عديدة لتعظيم عملية قتل الورم كماً، وذلك يمكن من تفادي التأثير على الأنسجة العادية، ويلاحظ عدم حركة المريض لأن ذلك قد يؤدي إلى تغير موضع التصويب الأمر الذي يؤدي إلى أضرار بليغة. ويجب وقف الإمداد بالجرعة إذا زادت حركة المريض. ولذلك حرصت الأجهزة الحديثة على أن تكون هي المتحركة في كل اتجاه حول المريض الثابت بشكل دائه وذلك لسكون أعضاء المريض الداخلية وقد تكون هي المقصودة بالعلاج ويتغير شكلها حسب حركة المريض أي أن الشعاع الإشعاعي سقط على المكان المطلوب فإن صورة بالأشعة السينية تؤخذ من نفس الموضع الذي أسقطت منه الجرعة الإشعاعية لنري الشكل التشريحي فقط وليس نفس الموضع الذي أسقطت منه الجرعة الإشعاعية لنري الشكل التشريحي فقط وليس تشخيص ولكن للتأكد من إصابة الهدف، وفي بعض حالات المرض المتقدمة يكون الهدف من العلاج هو تقايل الآلام فقط وهذا لا تستخدم فيه الأجهزة ذات التكلفة العالية بل تستخدم فيه أجهزة تستهلك طاقة متوسطة (orthovoltage)— medium

ومن أهم وسائل العلاج الإشعاعي هو استخدام 60 الذي يعطي أشعة جاماً طاقتها (1.25 Mev) مليون إليكتروني فولت. وهذه تمثل أشعة سينية خرجت من جهاز يعمل على جهد قدره (3 Mev). ووحدة الكوبلت هذه تكون مزودة بمفاعل وتسمي بقنبلة الكوبلث Cobalt- teletherapty or cobalt bomb unit وكثير منها مصمم ليدور حول المريض، وأشعة جاما الناتجة من وحدة الكوبلث 60 من تمتص في الأنسجة وتعطي الكترونات طاقتها عالية ومعظمها يتحرك في اتجاه الشعاع الأصلي. وعندما يتصل أشعة جاما إلى عمق مليمترات قليلة تحت الجلد فإن عدد الإلكترونات المتصررة يزداد وتزداد الطاقة المترسبة منها (الحد الأقصي كمم تحت الجلد)، وقد تصل شدة الإشعاع المكثف الناتج من 60 Tbq إلى 350 TBq إلى (disintegration) لا يمكن إيقافه.

لذلك يكون المصدر (Source) موجود في حظيرة من الرصاص يصل وزنها الله عدة أطنان، ومن الطبيعي أن يضمحل 60Co على ضوء فترة نصف الحياة

لــــ5.3سنه ويستبدل كل ثماني سنوات. وشدة الإشعاع الخارج من 60 Co فـــى حـــدود 30 Co وهو يعطى 200 0 رونتجن/ الدقيقة على بعد متر واحد من المصدر.

ويستغرق العلاج باستخدام 60 Co حوالي عشرين يوماً بجرعة قدرها 60 Co دقيقتين (مع استبعاد الاجازات).

وقد استحدث مفاعل خطي إلكتروني (Electron linear accelarator) بجهد قدره 4مليون فولت في حجم وحدة الكوبلث، وهذا يعطي شعاعاً كثيفاً طول الوقت ويخرج هذا الشعاع من مخرج أصغر من فتحة لمصدر وحدة الكوبلث وبذلك يعطي خطوط ذات شدة إشاعا واحدة (isodoes curves) واضحة جداً ويغطي كل استخدامات وحدة الكوبلث في زمن أقل. ويمتاز العلاج بالجهد العالي (megavolttherpay) بالأتي:

- 1. تمتص الجرعات، القصوي تحت الجلد وهذا التأثير الرشي للجلد (skin spraying) وffect يقلل الألم أثناء العلاج (منطقة الإحساس في الجلد).
- 2. عادة ما تكون الطاقات العالية في مدي التأثير الكمبتوني (compton effect) وهذا لا يعطى جرعات عالية للعظام.
- 3. قدرة الإشعاع على الاختراق الكبير تسمح بعلاج الأورام بشكل أحسن عندما تكون على أعماق كبيرة.

العلاج الإشعاعي على مسافات صغيرة

short- distance radiotherapy- branchy therapy


استخدام الراديوم لعلاج السرطان منذ زمن بعيد، حيث يوضح مصدر من الراديوم (ستخدام الراديوم Source of radium) مباشرة على سطح الورم (إذا كان ذلك سهلاً) وخاصة لعلاج سرطان الأعضاء التناسلية (Reproductive organs) في السيدات، ويمتاز العلاج عن قرب (Brachytherapy) بأنه يعطي أكبر جرعة إشعاعية إلى السرم مسع أقسل

جرعة للأنسجة المحيطة به، وأكبر سلبية له هو عدم تجانس الجرعة لسندة قرب المصدر من الورم، إلا أن إستخدام مصادر يؤدى إلى تجانس الجرعة كما أن من سلبياته قرب المصالح من المصدر حيث يقل أمانة ويقل آمان هيئة التمريض لكون الجسم تحت العلاج فيكون بدوره مصدر للإشعاع، وتكون الحيطة واجبة حيث لا يقرب المريض أحد إلا عند اللزوم وتمنع الممرضات الحوامل في هذه الظروف لحساسية الأجنة للإشعاع.

هذا ويجب على المعالج النقاط المصادر فور انتهاء زمن الجرعة ويسضعها في حظائرها. وتستخدم إبر الراديوم في علاج أورام الخد، حيث يتم وضعها في أماكن موزعة بحيث تعطى جرعة متوازنة ومتجانسة على كل منطقة الورم (وتترك لمدة سبعة أيام)، وقد تستعمل حصوات غاز الرادون (Ra²²⁶) الذي هو ابنة للراديوم وفترة نصف حياته 3.8يوم (الحصوات كبسولات من الذهب فيها الغاز) (1×3mm)، ويمكن استخدام حبيبات ن الذهب المشع Au¹⁹⁸ وفترة نصف حياته 2.7يوم، وكذلك يمكن استخدام اليود 1126 المشع الذي فترة نص حياته 60يوماً وجميع هذه المصادر لا يمكن إعادة توزيعها لتعديل التوزيع بمجرد زرعها في موضعها، ويشذ عن هذه القاعدة الايتريوم المشع y⁹⁰. حيث يعلق إلى جوار المنطقة المراد علاجها وفترة نصف حياته 64يوم يعطى خلالها جُسيمات بيتا طاقتها 2.27مليون الكترون فولت كما يستخدم الاسترانتشيوم المشع sr90 الذي يعطى أشعة بيتا بطاقة 0.54مليون الكترون فولت وفترة نصف حياته 28يوم، وتستطيع هذه الأشعة إختراق 4مم وهي مثالية في علاج سرطان العين حيث لا تستطيع الوصول إلى عدسة العين ويوضع لمدة ثواني معدودة. وكل من y⁹⁰، y⁹⁰ لا يعطيان بشعاع جاما إلا أن قربها من مادة عددها الـــذري كبيـــر مثل الرصاص قد تنتج أشعة سينية طاقتها عالية كأثر الأشعة بيتا، ولذلك يحفظ كل من ${
m sr}^{90}$ ، ${
m y}^{90}$ في حظائر من البلاستيك التي تمتص أشعة بيتا والأشعة السينية الناتجة.

ومن مصادر الإشعباع الأخرى:

- 1. استخدام الإلكترونات السريعة وذلك بعد إيجاد الآليات التى تعجل الإلكترونات مثل معجـــلات الطاقــات العاليــة (high energy accelerators) ومعجــل لبتــا (Betatrons) والمعجلات الخطيــة (linear accelerators)، وبــذلك تــستخدم الإلكترونات ذات الطاقات العالية (Mev مليون إلكتـرون فولــت) فنـى العــلاج بالإشعاع (Radiotherapy).
- 2. وتستخدم البروتونات وجسميات ألفا ذات الطاقات العالية (أكبر من 100Mev) في علاج الأورام حيث أنها تعطي طاقاتها بالكامل أو معظمها بمجرد دخولها منطقة الورم في منطقة تعرف بقمة براج (Bragg- peak) وتتحمس ذلك بفعل السستة (الياي) على سطح جلد الورم The skin sparing effect.
- ق. وتستخدم جسيمات أخري تسمي الميزونات السالبة (π) resons (π) العالج وسيمات أخري تسمي الميزونات السالبة ولكن فترة حياتها 10-8 ثانية بالإشعاع وهي جسيمات داخل أنوية المودا المشعة ولكن فترة حياتها 10-8 ويمكن الحصول عليها من التفاعلات النووية بإستخدام المفالعات النووية. وقد تا الحصول على شعاع منها بهدف العلاج بالإشعاع، إلاا أن وسائل الحماية من شعاع الميزونات السالبة كثيرة جداً ومكلفة للغاية وذلك لكون طاقته عالية وقوة إختراقه عالية لذلك تستخدم بشكل نادر لا لصعوبة لحصول عليها ولكن لـصعوبة الآمان منها، وهذا الشعاع يؤين النسيج الذي يسير خلاله وفي آخر رحلته يُمتص في أحد أنوية النسيج التي تفجر وتعطي ضوءاً لامعاً وكأنه نجم (Star) وتنطلق مع هذا الانفجار طاقة في حدود 30مليون ألكترون فولت محطمة النواة إلى أجراء (عليها الانفجار المحطم في حدود 3.3مرة مثل للأثر النسبي البيولوجي للإلكترونات المؤينة وشكل (3-2) يوضح قمة براج وما يضاف إليها من طاقات مسن جسراء الانفجار في آخر رحلة الباي ميزون السالب (π) mesons .




شكل (2-3)

4. وتستخدم النيترونات في علاج الأورام السرطانية منذ منتصف القرن العشرين إلا أن النتائج كانت غير مشجعة نظراً للآثار الجانبية لهذا الإشعاع في ذلك الوقت، ولكن الآن تستخدم النيترونات السريعة في العلاج بالإشعاع مع تقليل الأثار الجانبية، ونحصل على هذه النيترونات من المعجلات. ومن أشهرها معجل ديوتيريوم – ترتيوم ((Deuteron – tritum (D-T)). وليتم بذلك علاج مسريض في عشرة دقائق فإن معدل إنتاج النيوترونات يجب أن يكون 1011 نيوترون /ثانية.

ويستخدم العلاج النيوتروني الناتج من عنصر صناعي مشع بزرعه في الورم مثل استخدام عنصر كاليفورنيوم (Californium) cf²⁵² الصانعي المشع والمذى يعطي نيوترونات بالإضافة إلى أشعة جاما، والنيوترونات السريعة هذه تعطي طاقتها للأنسجة عند المتصادم بالبروتونات (أنوية الهيدروجين Hydrogen nuclei) التي تؤين بدورها ذرات الأنسجة عند توقف بشكل كثيف. وقد وجود أن الأثسر النسبي البيولوجي للنيوترونات السريعة (RBE) في حدود 5.

والتأين المكثف الناتج من النيوتوونات السريعة أو الميزونات السالبة π mesons(π) يقلل من دور الأكسجين في علاج الأورام السرطانية حتى يكون دور الإشعاع فعال.



فيزياء (لطب (لانووي Radioisotopes in medicine

(لباب (لثالث

فيرياء الطب النووي - النظائر المشعبة في الطب

Radioisotopes in medicine- physics of nuclear medicine

مقدمية

منذ عقود خلت تم إكتشاف مواد لها نشاط إشعاعي الأمر الذي يعني أن أنوية هذ العناصر ليست مستقرة ونشاطها الإشعاعي وإخراجها أشعة جاما (δ) وجسيمات ألفا الموجبة وجسيمات بيتا السالبة هو الطريق الذي يؤدي إلى أستقرار أنويتها.

وجسيمات ألفا (α) يتوقف عن الحركة بعد بضع سنتمترات قليلة عند مرورها في الهواء وهي نواة ذرة الهليوم، وجسيمات بينا (β) لها قوة إختراق أكبر حيث تخترق الهواء لعدة أمتار قليلة وتخترق الأنسجة لعدة ملليمترات وهي في حقيقتها إلكترونات معجلة أما أشعة جاما فلها قوة إختراق كبيرة وهي موجات كهرومغناطيسية لا تُري مثل الأشعة السينية لأن طاقتها عالية، أما طاقة جسيمات ألفا وجاما يحددها المصدر، وجسيمات بينا يكون لها طاقات متعددة حدها طاقة المصدر.

الكربون عنصر عدد محدد من البروتونات فيها على الترتيب 6، 7، 8. وقد يختلف والنيتروجين، والأكسجين وعدد البروتينات فيها على الترتيب 6، 7، 8. وقد يختلف عدد النيترونات بنفس العنصر وبذلك تسمي نظائر Stable Isotopes، فاذا كانت نظائر لعنصر غير مشع تسمي نظائر مستقرة Stable Isotope أما إذا كانت نظائر لعنصر مشع فهي تسمى نظائر غير مستقرة Radioactive isotopes ومثال ذلك الكربون له

____ فيزياء أعضاء الجسم البشرى حـــــ

نظائر مستقرة هما $C^{12} \& C^{13}$ كما أ، له نظائر غير مستقرة (مسبعة) مـثلاً $C^{14} \& C^{14}$.

وقد ساعدت المواد المشعة على تطوير فهم النواة كما ساعدت على فهم كيف يمكن أن تستخدم في العلاج وكيف يتم تتبع أي خيط يساعد في ذلك. كما ساعد استخدام المواد المشعة في العلاج على تطوير المعجلات النووية (nuclear reactors) وإمكانية الحصول على مواد مشعة صناعية بكميات كبيرة لأستخدامها في التشخيص والأبحاث والعلاج.

وأفضل العناصر المشعة في الاستخدامات الطبية تلك التي ينبعث منها أشعة جاما δ وذلك لما تمتاز به من قوة اختراق تمكن من متابعتها خارج الجسم إذا كان المصدر داخله. ويتم ذلك بإستخدام كميات صغيرة جداً من المواد المُشعة التي تؤدي الغرض ولا تضر بوظائف الجسم.

والعناصر المشعة تنبعث منها الإشعاعات التي ذكرت بمعدلات تحكمها قوانين لنتحول ما مادة مشعة إلى مادة مشعة أخري في سلسلة طويلة تستغرق أعواماً عديدة حتى تصل إلى النظر المستقر لها وهو الرصاص ومثال ذلك.

حتي تصل إلى النظير المستقر لها و هو الرصاص ومثال ذلك.
$$\frac{1.14 \text{min}}{\beta + \gamma} \quad U \stackrel{23.4}{\stackrel{23.6}{}} \stackrel{2.69 \times 10^5 \text{y}}{\alpha} \quad \text{Th} \quad \stackrel{230}{\stackrel{230}{}} \stackrel{20 \times 10^4 \text{y}}{\alpha, \gamma} \quad \text{Ra} \quad \stackrel{226}{88} \\ U \stackrel{283}{\stackrel{283}{}} \stackrel{4.5 \times 10^{19} \text{y}}{\alpha} \quad \text{Th} \quad \stackrel{234}{\stackrel{90}{}} \stackrel{24.1D}{\beta + \gamma} \quad \text{Pa} \quad \stackrel{234}{91}$$

$$\frac{1600Y}{\beta + \gamma} Rn \xrightarrow{222}_{86} \frac{3.8D}{\alpha} Po \xrightarrow{218}_{84} \frac{3.05 \text{ min}}{\alpha} Pb \xrightarrow{82}_{82}$$

$$\frac{26.8 \text{ min}}{\beta, \gamma} \text{Bi} \xrightarrow{214}^{214} \frac{19.7 \text{ min}}{\alpha, \beta, \gamma} \text{Po} \xrightarrow{214}^{214} \frac{1.5 \times 10^{-4} \text{sec}}{\alpha} \text{Pb} \xrightarrow{82}^{210}$$

$$\begin{array}{c|c}
\hline
28.2y \\
\hline
\beta,\gamma
\end{array} \rightarrow \text{Bi} \begin{array}{c}
210 \\
83
\end{array} \begin{array}{c}
4.97y \\
\hline
\beta
\end{array} \rightarrow \text{Po} \begin{array}{c}
210 \\
84
\end{array} \begin{array}{c}
139D \\
\hline
\alpha,\beta
\end{array} \rightarrow \text{Pb} \begin{array}{c}
206 \\
82
\end{array}$$

والأخير هو عنصر مستقر (Stable).

وهناك إمكانية كبيرة للعناصر الثقيلة للتحلل إلى عناصر أخري نظيرة فاليود مثلا له خمسة عشرة نظير مشع I^{127} مستقر \longrightarrow I^{131} مشع بينما الهيدروجين له نظير واحد والعناصر المشعة تعرف بإشعاعاتها التي لا تغيرها فمثلا U_{22}^{238} يشع جسيما ألفا ولا يشع غيرها وكذلك الرصاص المشع Pb_{92}^{238} يستع (β,δ) ولا يغيرهما وتعتبسر الإشعاعات بصمة العنصر التي لا تتغير من حيث النوع والطاقة.

(metastable) ومن بين العناصر المشعة الصناعية TC^{99m} وهو شبة مستقر (metastable) ويضمحل بعد أن يعطي إشعاع جاما فقط. وتكون طاقة نواة المادة الناتجة (الأبنة) (daughter) أقل من طاقة المادة الأصلية (الأب) (Parent) فمثلاً عنصر تكنيتيوم (daughter) أقل من طاقة المادة الأصلية (الأب) TC \longrightarrow T

Technetium $\stackrel{?"}{}$ Tc $\stackrel{}{\longrightarrow}$ 99 "C (Tc) الشبه مستقر يتحول إلى صــورته المستقرة بإعطاء أشعة جاما طاقتها (140kev).

وهذه الطاقة الكافية في التطبيقات الطبية حيث تخترق طبقة من الرصاص سمكها ميللمترات قليلة، وإستخدام المودا الشبه مستقرة داخل الجسم يعتبر من عوامل الأمان لغياب إشعاعات بيتا وبذلك تقل الجرعة الإشعاعية للمريض Reduce the .radiation dose to patient)

والمفاعلا النووية (Nuclear reactors) تنتج المواد المشعة صناعيا بزيادة عدد نيوتروناتها وبذلك تتحول المواد المستقرة إلى مواد مشعة، ولتتحول هذه المواد السواد المواد مواد مستقرة مرة أخري فإنها تعطي جسيمات بيتا (β)وتزداد إيجابية (شحنتها الموجبة) أي النواة النائجة بعد الإشعاع.

وهناك نوع من العناصر المشعة الصناعية يعود إلى حالته من الأستقرار مسن خلال إشعاعه جسيمات بيتا موجبة (بوزترونات) (Positrons) وشحنتها تساوي شحنة الإلكترون غير أنها موجبة، ومثال ذلك الحديد المشع Fe¹⁸ يعود إلى حالمة إستقرار

بإعطاء بوزوترونات (Positrons) وهذا البوزوترن عندما يؤدي دوره يفني في معية الكترون ويعطي فوتون كتلته (0.511mev). في عملية الفناء الإشعاعي (Annihilation radiation).

وتضمحل النواة التي زادت إيجابيتها عند محاولة معادلة شحنتها بامتصاص أحد الكتروناتها وخصوصا القريب منها في المستوي للهيار في هذا المدار ما يلبث أن يملأ بإلكترون آخر من مستويات طاقة عليا ويؤدي ذلك إلى انبعاث الأشعة السينية.

وقد يحدث ذلك في مصاحبة شئ آخر مماثل و فيفيد – فمثلا اليود المشع I^{125} عندما تمنص نواته أحد إلكتروناتها لتصبح زينون $I^{125}(x)$ فإن النواة يصبح لديها فائض من الطاقة قدره 35kev. قد ينبعث على شكل أشعة جاما طاقتها هذه القيمة، وإذا لم يحدث ذلك فإن النواة تعطي هذه الطاقة لأحد الكترونات المستوي للم و تسمي هذه العملية بالتحول الداخلي (Internal conversion) أو الأنتقالي الأزومسري Isomeric بالتحول الداخلي (Internal conversion) أو الأنتقالي الأزومسري $I^{125}(x)$ بالتحول الداخلي بنبعث خطان من طيف الأشعة المسينية، وبذلك تكون نتيجة المصحلال كل مائة نواة من اليود المشع $I^{125}(x)$ تنظلق أشعة سينية طاقتها $I^{140}(x)$ بالإضافة إلى بعض $I^{140}(x)$ أشعة جامات طاقتها $I^{125}(x)$ وكل المودا المشعة لها خاصية نصف الحياة ($I^{14}(x)$) وترتبط المادة الأم بالمادة الابنة عبر عملية الاضمحلال بالقانون.

$$A = A_0 e^{-\lambda t}$$

حيث A نشاطية المادة الابنة (Activity)، A_0 نشاطية المادة الأم، t زمن A خسمحلال، A معدل الاضمحلال. وقد تكتب هذه المعادلة على الصورة:

$$N = N_0 e^{-\lambda t}$$

→ (الباب (الثالث- فيزياء (الجسم (النووي →

حيث N_0 عدد الأنوية للذرة الأم والذرة الابنة في وحدة الحجوم بإعتبار أن $A_0=\lambda N_0$ ، $A=\lambda N$ وبالتالي يرتبط معامل الاضمحلال λ بفترة نصف الحياة بالمعادلة:

$$T_{\frac{1}{2}} = \frac{0.693}{\lambda}$$

ولما كانت وحدات $T_1/2$ وحدات زمن فإن وحدات λ هـــي وحـــدات مقلــوب الزمن، ومن ثم فإن مقلوب معامل الاضمحلال $1/\lambda$ decay constant المتوسط للمادة المشعة. فمثلاً $\lambda = 0.01 \, \text{hr}^{-1}$ الذهب وهذا يعمي أن العمــر المتوســط للذهب $\lambda = 0.01 \, \text{hr}^{-1}$ هو $\lambda = 0.01 \, \text{hr}^{-1}$ هو $\lambda = 0.01 \, \text{hr}^{-1}$

وبذلك يحسب العمر المتوسط (٢) بالعلاقة:

$$\tau = 1.44 T_{\frac{1}{2}}$$

ووحدة النشاطية الإشعاعية Radioctivity هي الكوري (Curi (Ci) وتكتب (Ci) ووحدة النشاطية الإشعاعية Radioctivity هي الكوري (no of disintegration/sec) وهو يمثل في الأصل نشاطية واحد جرام من عنصر الراديوم (Radium)، وطبعاً تعتبسر وحدة الكوري وحدة كبيرة في العلاج النووي ولذلك يستخدم الميللي يستخدم كوري (mc)، والميكروكوري (Mc).

بمعنى أن:

$$1Ci = 10^{3} mci = 10^{6} Mci$$

 $1mCi = 10^{-3} Ci,1MCi = 10^{-6} Ci;1Ci = 10^{-9} Ci$
 $1PCi = 10^{-11} Ci$

(Pico=P, nano= n, micro = μ , milli = mحیث)

ولقد وافقت الهيئة الدولية للوحدات الإشاعاية التابعة للأتحاد الدولي للفيزياء البحتة والتطبيقية على أتخاذ وحدة عالمية في هذا الخصوص أطلق عليها أسم الوحدة العالمية الإشعاعية (International commission on radiological unit (I C R U)

بيكريل (Becquerel (Bq) وهي المعروفة بالعدد المضمحل/ ثانية.

أى أن:

$$1Ci = 3.7 \times 10^{10} Bq$$

ونظراً لأن هذه الوحدة صغيرة فقد أستعيض عنها بمضاعفتها وهي أنسب في هذا المجال:

مثل الكيلو بيكربل (kBq) والذي هو 10³ عدد مضحل./ثانية.

وكذلك ميجا بيكريل (MBq) وهو 10⁶ عدد مضمحل/تانية.

وكذلك جيجا بيكريل (GBq) وهو 10⁹ عدد مضمحل/ثانية.

المصادر الإشعاعية للطب النووي

Sources of radioactivity for nuclear medicine

أن الجرعات الإشعاعية Radioactive drug or radio pharmaceutical أن الجرعات الإشعاعية على أعلى مستوي في النقاء من كونها جرعة ونشاط، وكل الجرعات الإشعاعية Radiopharmaceutical المستخدمة في الطب النووي تعدها شركات خاصة وهي تستخدم كأي جرعات دوائية ولكن يبقي على المعالج أن يستعين بجدول معين ليعلوف المدي التي تضمحل فيه هذه الجرعات منذ معايرتها.

ومثال ذلك اليود المشع I¹³¹ يجب أن يستخدم خلال فترة نـصف حياتـه وهـي ثمانيةأيام ويجب أن تراجع إمكانياتها أسبوعيا، كما يجب عدم الإسراف في إسـتخدامها لأنها تعطي جرعات إشعاعية كبيرة نسبياً من إشعاعات بيتا إلى المريض، وإذا كـان

المصدر يعُطى بيتا وجاما فإن الأتوية المشعة التي نصف فترة حياتها كبيرة تعطي كمية إشعاع أكبر من تلك التي فترة نصف حياتها قصيرة وكذلك تكون طاقة الإشعاعات المنبعثة.

ومن الأنوية الشائعة الاستعمال في المجال الطبي نواة Tc^{99m} وهذه لها فترة حياة الاستعمال في المجال الطبي نواة وتقدم الجرعسات المستعمال أربعة فترات حياة أي 16مرة يوميا. وتقدم الجرعسات بالطريقة الآتية:

النواة Tc^{99m} وهي ابنة النواة Mo⁹⁹ التي فترة حياتها 2.5يوم. وإعداد 3 جيجا بيكريل (3G Bq) أي (100 mci) منها يكون كافي لإعطاء كمية مفيدة من Tc^{99m} بيكريل (3G Bq) أي (3G Bq) منها يكون كافي لإعطاء كمية مفيدة من 3GBq حيث يمكن الحصول GBq من Tc^{99m} الابنة في اليوم الأول. وبإستمارا ذلك للنواة الأم (Mo⁹⁹) يمكن الحصول على 2GBq من Tc^{99m} في اليوم الثاني وبعد يوم آخر نحصل على GBq وهكذا لمدة أسبوع والنظام الدي يعطي الأنوية المشعة بهذه الطريقة يسمي (بقرة حلوب) (miliking – cow) أو مولد يعطي الأنوية المشعة بهذه الطريقة يسمي (Milking في مرتين يومياً الحصول على النواة المشعة الأبنة (daughter).

ويجب أن نلاحظ أن النشاطية الإشعاعية التي نحصل عليها من Tc^{99m} لا تزيد عن النشاطية الإشعاعية Mo⁹⁹. وقد تكون أقل إذا لم تُعصر أو تقطر كل الأنوية المتولدة (الابنة) أو أن المصدر يستحلب بشكل أسرع بعد آخر إستحلاب. أي أن معدل إستحلاب المصدر (Mo⁹⁹) يكون أكبر من معدل تقطير الابنة Tc^{99m}.


وفى حالة اليود I^{123} فترة نصف حياته I^{123} وفى حالة اليود I^{123} فترة نصف حياته I^{123} في الطب النووي ولكنه يتولد في السبيكلترون (Cyclotron) كما تولد مصادر آخر فترة حياتها أقل مثل I^{13} , I^{13} ,

أستخدامه بإفراغه في رئة المريض ونظراً لنشاطية الأكسجين فإن الجسم يستفيد منه في ثوان معدودة بعد دخوله الرئة.

المفاهيم الإحصائية في الطب النووي

Statistical aspects of nuclear medicine

من الطرق الشائعة في الطب النووي هي عدد الإشعاعات الجامية (δ) التسي تستحس من مريض في دقيقة واحدة، وللتأكد من ذلك فإن العملية تكرر عدة مسرات وذلك بإفتراض أن حالة المريض ثابتة (لا حركة، الأجهسزة تعمل بكفاءة ومعدل الاضمحلال للأذوية المشعة مهمل). فإنه من الطبيعي أن العدد الذي نحصل عليه فسي كل دقيقة من الممكن أن يختلف مع عدد الدقيقة السابقة أو اللاحقة أو يتفق مع أحدهم أو مع كليهما، فإذا كان عدد المرات التي يتم فيها العدد N من المسرات وأن تكسرار المعدود في الدقائق المختلفة معروف فإننا نسنطيع إيجاد علاقة إحسائية بسين قيمة المعدود الجامي (δ) وتكرار الحصول عليه كما في شكل (δ). وفي هذا الشكل نجد القيمتين ليست عشوائيتين وإنما مرتبطان بالقيمة المتوسطة على نحو δ 0 وأن هسائين القيمة المتوسطة (δ 0 وهذا يعني أن الانحراف المعياري الآن هو δ 10 عن النصاطة (δ 10 وهذا يعني أن الانحراف المعياري الآن هو δ 10 أي الانحراف المعياري يساوي 400 أو 10 أي يعني ن حوالي 59% من النتائج سوف يكون بحيث الانحراف المعياري يساوي 400 أو 20.



شكل (1-3)

وقد لوحظ أنه بزيادة الوقت الذي يتم في العد يقل الخطأ في العد. ونظسرا الأنه معروف أن العدد الذي يتم وقت تشغيل المصدر هو مقدار العد الكلي Gross count) (Ng)، فإذا ما تمت عملية العد، عندما يكون المصدر موقوفاً فإن المعدود سوف يكون صفر.

إلا أننا سوف نحصل على قيمة هي في في الحقيقة أثار ما يحيط بالمصدر من أشعة كونية وانبعاث إشعاعات من الأجهزة الكهربية no0ise والدوائر الكهربية لذلك سوف نسميها أثر المعدود من الخلفية (N_b).

فإذا علمنا قيمة Nb ، Ng في دقيقة فإن العدد المحصل أو الكلي هو (Net).

$$N_{\text{net}} = N_{\text{g}} - N_{\text{b}}$$

و لانحراف المعياري المحصل σ هو:

$$\sigma_{\text{net}} = \sqrt{N_{\text{g}} + N_{\text{b}}}.$$

ويكون الانحراف المعياري لمعدل عدد النمو standard deviation of gross) . σ_{e} count rate)

$$\sigma_{\rm g} = \sqrt{N_{\rm g}/t_{\rm g}}$$

(Standard deviation of والانحراف المعياري لمعدل عدد الخلفية معياري لمعدل عدد الخلفية background rate)

$$\sigma_{b} = \sqrt{N_{b}/t_{b}}$$

ومعدل العدد المحصل:

$$\frac{N_{net}}{\min} = \frac{N_g}{t_g} - \frac{N_b}{t_b}$$

افی نفیقهٔ)
$$N_{\text{net}} = \frac{N_g}{t_g} - \frac{N_b}{t_b}$$

والانحراف المعياري لمعدل العدد المحصل:


$$\sigma_{net} = \sqrt{\sigma_g^2 + \sigma_b^2}$$

أجهزة الطب النووي nuclear medicine instruments


حل عداد جنجر Geiger- Mueller محل بلورة كبريتات الزنك Giger- Mueller محل عداد جنجر sulfide) في إكتشاف المواد المشعة، وفكرته بنيت على أنه عند دخول إشاعاع بيتا أنيوبة جيجر (GM) فإنها تأين الغاز الموجود بالأنبوبة وتؤدي إلى عملية تفريغ ينتج

عنها نبضات كهربية يمكن سماعها أو عدها كهربياً، إلا أن (GM) لا يفرق بين كمية الإشعاع حيث أن كمية التأين ثابتة. ويستعمل فقط للتحذير. أي أنه جهاز أمان من الإشعاع.

واستخدمت أنبوبة تضاعف البوميض (Photomultiplier tube (PMT) التبي تستطيع اكتشاف ومضنة ضوئية مهما كانت ضعيفة وتقدر كميتها (Estimate the amount) وهي تتكون من بلورة يوديد الصوديوم المطعم بالثاليوم (Photo cathode) وهي توضع ملاصقة لمهبط ضبوئي (Thallium NaI (TL) ومعزولة عن الخارج برقائق الرصاص من جميع الجهات ما عدا فتحمة صعيرة (window) لدخول أشعة جاما طاقتها 140kev تمتص تماماً في بليورة (TL) NaI (TL) نظر ألحساسيتها، الأمر الذي يجعل البلورة تعطى ومضات شدتها تتاسب مع طاقعة أشعة جاما، هذه الومضات تصطدم بالمهبط الضوئي الملاصق للبلورة فتنبعث منه الكترونات نها طاقة تكتسبها من فوتونات الوميض ليلتقطها أول مصعد حيث تصطدم به وتحرر منه الكترونات ثانوية ويتجه الجميع إلى مصعد آخر جهده الموجب أعلى، وتتكرر العملية في عدة مصاعد (dynodes) حيث تكبر النبضات الكهربيـة ويمكـن عدها مباشرة بعداد خاص، ولكنه من المعتاد عد نبضات معينة أي لها خواص معينة ويستخدم لذلك محلل إرتفاع النبضات (PHA) pulse light analyzer. وفي العادة تحدد حزمة الارتفاعات المطلوبة بأخذ أعلى قيمة مؤثرة لإرتفاع النبضة وأقل قيمة مؤثرة لإرتفاع النبضة، ولا يسمح للباقي من النبضات، أي لا يسمح للإرتفاعات الأعلى من المطلوب ولا يسمح أيضاً للارتفاعات الأقل من المطلوب وتسمى هذه الحزمة بالشباك في مطل أرتفاع النبضات The window of pulse hight analyzer وكل النبضات التي تنطبق عليها شروط الشباك تدخل في الاعتبار وتعد كما في شكل (2-3). أ، ب.




شكل(2-3، 1) توصيل انبوبة تضاعف النبضات مع دائرة العد.



شكل (2-3، ب) انبوية تضاعف الوميض (PMT).

(Pulse high distribution of إذا أريد عمل إحصائية لتوزيع ارتفاع النبضات (PHA) بمحلى عديد القنوات all pulses) فإننا نستبدل محلل ارتفاع النبضات (PHA) بمحلى عديد القنوات (MCA) (multichannal analyzer) (MCA) الذي يصنف النبضات حسب الحجم إلى 850 مجموعة أو 512 مجموعة. فإذا ما تعرضت بلورة (TL) (Tc 99m) 140kev مثل (mono energetic).

فإن توزيع ارتفاع النبضات الناتج من (MCA) يكون كما في شكل (3-3).



شكل (3-3)

حيث تتركز الطاقة حول القمة 140 كيلو إلكترون فولت والنبضات ذات الطاقات القليلة تكون نتسجة أثر كميتون (Compton inter effect) حيث تستطار بعسض الفتونات من البلورة وتهرب، كما أن عدم تجانس البلورة (TL) NaI (TL) وعدم تجانس المهبط الضوئي يؤديان إلى اتساع عرض القمة الكلية حول 140kev. ونظراً لضعف قوة فصل (PMT) فإن التفرقة بين مصدرين طاقاتهما متقاربه، غير ممكن وتحسب قوة الفصل بمعلومية عرض القمة عند نصف الارتفاع مقسوم على طاقة الفتونات التي انتجت القمة. أي أنه من شكل (3-3).

Resolution =
$$\Delta E / E_{ph} = \frac{30}{140} = 21\%$$

وهناك كواشف من المواد الصلبة الشبه موصلة، وهي تعمل كما لو كانت غرفة تأين صلبة (Solid ionization chamber) وهني لا تسمح بمرور التيار الكهربي إلا عند التأين بفعل الإشعاع (δ) وتحفظ عند درجات حرارة منخفضة لتفادي التيار الحراري وعند مرور أشعة (δ) بها فإنها تُمتص فيها وتعطي عدداً كبيراً من أزواج الأيونات (ion pairs) ويكون ذلك في حدود زوج من الأيونات لكل 3ev من الطاقسة

الممتصة، وبذلك عندما تكون طاقة أشعة جاما 140 (Kev) من Tc^{99m} وأمتصت فإننا نحصل على 48.000 زوج من الأيونات، إلا أن حجم النبضات بإستخدام الكاشف الصلب يكون صغير رغم أن قوة فصلة عالية وتلك ميزة أساسية له.

ومن الطبيعي أن يحتاج المعالجون كواشف تستطيع الكشف عن أشعة جاما في جزء صغير من الجسم، لذلك صممت أطراف معزولة عزلاً إشعاعياً (رصاص) إلا من فتحة أو فتحات صغيرة لتدخل منها الإشعاعات تسمي المجمعات (Collimators) ومنها المجمعات المسطحة (flat filed collimator) ويستخدم في أكتشاف وعد أشعة جاما من الأجزاء ذات الحجم الكبير نسبياً في الجسم مثل الكلي والغدة الدرقية (focused ومنها ما يسمي بالمجمعات المركزة (Kidney and or Thyroid) ومنها ما يسمي بالمجمعات المركزة وقد يُصمم (Nuclear medicine imaging) نفاذها إلى مواضع ذات أحجام صغيرة وقد يُصمم منها أطراف لإلتقاط أشعة جاما ذات طاقة معينة وكأنها تعمل عصل شباك منها أطراف لإلتقاط أشعة جاما ذات طاقة معينة وكأنها تعمل عصل شباك

ومن الاختبارات المعروفة هو إختبار أداء وظيفة الغدة الدرقية (PMT) وهذا الغدة تستخدم اليود لإنتاج الهرمونات التي تتحكم في under البناء (metabolic rate) في الجسم والشخص الذي غذته قليلة النشاط active thyroid (Hypothyroid) يُعني أنها تحتاج إلى يـود أقـل مـن العـادي normal thyroid function (euthyroid) والشخص الذي غذته تتمتع بنشاط عـال Overactive thyroid (hyperthyroid) بمعني أنها تحتاج إلـي يـود أكثـر مـن العادي.

وفى حالة أختبار الـ 24ساعة فإن كمية صغيرة من 1¹³¹ فى حـدود 300kBq بشكل سائل أو أقراص (عبوءات) (capsule) تعطى عن طريق الفم، ثم نحسب كمية اليود لمدة 24ساعة فى الغدة الدرقية كل دقيقة، كما تجري التجربة فى نفسس الوقـت على كمية مماثلة من نفس اليود لإستخدامها للمقارنة، ونظراً لأن 1¹³¹ يـضمحل فــى

المريض ومن اليود العياري بنفس المعدل فإن المقارنة تكون كافية ولا داعسي لأبسة تصحيح فيما عدا تصحيح الخلفية.

والنسبة بين ناتج العدد من الغدة إلى ناتج العدد من اليود العياري مصروباً في . 100 هي نسبة أخذ اليود في 24ساعة. والنسبة للغدة العادية هي (40% - 10%) بنسبة متوسطة حوالي 20%، وإذا كانت نسبة ما يحتاجه المريض أكبر من 40%، فإن الغدة عالية النشاط. أما إذا كانت إحتياج المريض أقل من 10% فإن غدته قليلة النشاط ويعزي إلى حصول المريض على نسبة من اليود المستقر حديثا.

ويفضل أن يتم هذا الاختبار دون إعطاء المريض ¹³¹ (in viva) ولكنه يتم على عينة من الدم في أنبوبة إختبار (in virto)، وهذه طريقة آمنة وبعيدة عن استخدام الإشعاع.

يمكن التعرف على وظائف الكلي بإستخدام (PMT) حيث يحقن المريض باليود I^{131} وعند وصول الدم إلى الكلي وتبدأ الكلي في استخلاصه من الدم وتسجيل النشاطية الإشعاعية لكل كلي بإستخدام (PMT) بإستخدام المجمعات المسطحة أو الواسعة ثم تصل النبضات الناتجة من (PMT) إلى ما يسمي بمقياس المعدل (rate الواسعة ثم تصل النبضات الناتجة من (PMT) إلى ما يسمي بمقياس المعدل هذا (rate يتم تسجيل النشاطية الإشعاعية الكلي مع الزمن، ومقياس المعدل هذا يأخذ متوسط النبضات في زمن صغير وتستخلص النتائج بالعدد/ دقيقة أو العدد/ثانية أو ويسمي الرينوجرام (Renogram)، قد تسجل بشكل دائم على شريط العدد مع الزمن ويسمي الرينوجرام (Renogram)؛

$$\sigma\% = \frac{\sqrt{2N\tau}}{2N\tau} \times 100$$

حيث: n معدل المعدود، تثابت الزمن (Time- constant) ويطلق على التجربة السابقة إسم تجربة حية (in vivo).

ولإجراء هذه التجربة على عينة بدلاً من الكلي أي تعتبر التجربية غير حية (in vitro) فإننا نستخدم أنبوبة تضاعف النبضات مزودة يجب أو بئر (well) وذلك لوضع العينة فيه بحيث تكون ملاصقة لبلورة (TL).

ويمكن الحصول على العينة من المريض بحقنة فى شرايين أحد الذراعين باليود المشع I^{131} بجرعة I^{200} أو I^{130} ، وبعد خمسة عشرة دقيقة تسحب عينة من الذراع الآخر، ثم يعد بإستخدام I^{200} ، وتقارن مع عينة عيارية.

وفى بعض الحالات يستخدم سائل ككاشف بدلاً من (TL) حيث تخلط مع العينة فى (PMT) ثم يحسب ويعد ومن ميزات هذه الطريقة أنها تسبجل أضعف النبضات وتحسبها (مثل نبضات أشعة بيتا الضعيفة) والتى يصعب على الكواشف الأحرى الإحساس بها، ونظراً لضعف النبضات فإن الكاشف والعينة تُبرد حتى نتفادي أثر ضوضاء الخلفية من المصدار الحرارية على (PMT)، ويستخدم هذا الكشاف فتعين النشاطية الإشعاعية فى بول العمال الذين يعملون فى مجال الترتيوم (tritium).

أجهزة التصوير في الطب النووي

Nuclear medicine imaging devices


عند حساب النشاطية الإشعاعية لأي عضو من أعضاء الجسم للحصول على معلومات ذات قيمة، فإنه من المفيد أن نعرف كيفية توزع الإشعاعات في هذا العضو.

وتصوير العضو (imaging) يعطي صورة لتوزيع النشاطية الإشعاعية، وهناك جهازين للتصوير في الطب النووي هما:

- 1. الماسح الغير خطى Rectilinear scanner.
 - 2. مصورة الجاما Gamma camera.

أولا: الماسح اللاخطى Rectilinear scanner

وفيه تتحرك بلورة الكاشف (TL) NaI بشكل تذبذبي لترسم خطوطاً زواياها قائمة على الجزء تحت الاختبار وتعطي تسجيل دائم لمعدل العد (count rate) أو مخطط لتوزيع الإشعاع في الجزء المعني من الجسم وقد تطورت أبعاد بلورة (NaI) مخطط لتوزيع الإشعاع في الجزء المعني من الجسم وطول مقداره 6سم الأمر الذي زاد (TL) حتى وصلت إلى قطر قدره (12.9سم وطول مقداره 6سم الأمر الدي يوضح الماسم عير الخطي.



شكل (3-4)


ونحصل على صورتين، لتوزيع الإشعاع إحداهما على شاشة (CRO)، والثانية نحصل عليها من حركة مصباح على لوح حساس ضوئياً وشدة درجة السبواد ترداد كلما كانت إضاءة المصباح أشد حيث تكون أشعة جاما أكثر طاقة ومن الممكن تسجيل النتائج على شرائط التسجيل ويمكن تحليلها فيما بعد ونحصل منها على صدور كمية (Quantitative image)، ويمكن أن يتم ذلك للجسم بأكمله في عملية مسح شامل،

ويلزم عمل المسح على كلي جانبي المريض، وبعض الكواشف لها طرفين لمستح الجانبين في قوت واحد، وبذلك يقل وقت التصوير والمطلوب فيه من المريض أن يكون ساكن أو قريب من ذلك وخصوصاً إذا كان المسح على منطقة الكبد التي تتحرك إلى أعلى وإلى أسفل بسعة قدرها 2سم في عملية التنفس العادية.

ثانياً: جهاز التصوير الجامي (Gamma Camera)

يحتوي هذه الجهاز على بلورة كاشفة (TL) سمكها اسم وقطرها يصل إلى 50سم ويمكننا رؤية التصوير من خلال أنبوبة مضاءة (Lighted- pipe) بعدد مسن مضاعف لنبضات (PMT/s) يصل إلى (37-19) نبضة، فعندما تتفاعل أشعة جاما في أي مكان من البلورة فإن ذلك يحدث نبضة قوية في أقسرب (PMT) ونبضات ضعيفة في (PMT) البعيدة، هذه النبضات تعالج كهربياً (إلكترونياً) لتعيين الإحداثيات للكاشف (x, y)، وبالتالي تظهر نقطة بيضاء على شاشة (CRT) لتعيين الموضع المقابل لـ (x,y) على الشاشة (CRT). والتي يمكن تصويرها بمصورة مقلبلة للشاشة وتصوير مصورة الجاما بطريقة المسح إعداد هائلة من هذه النقاط المحضيئة (مسئلاً الجسم تحت الاختيار.

وغالباً ما يستعان بحاسب متصل بمصورة الجاما ليعطي تحليلاً للنتائج. ومصورة الجاما لها قوة فصل عالية (resolution power) بالمقارنة بالماسح الغير خطي، حيث تستطيع أن تفرق بين مصدري جاما المسافة بينهما 5مم عندما يضبطان قريبان من فتحة المجمع (Collimator)، كما أن وقت التصوير أيضاً يعتبر قليل وبذلك نحصل منها على معلومات دينامكية كما أن ذلك يمكن من إستخدام مصادر إشعاعيا فترة نصف حياتها قصير في حدود 2دقيقة أو أقل. والمشكل (5-3) يوضح تجهيز مصورة جاما.



شكل (3-5)

الأسس الفيزيائية لطرق التصوير في الطب النووي

Physical principles of nuclear medicine imaging procedures

يمتاز التصوير في الطب النووي لأعضاء الجسم باستخدام مصورة الجاما عن الماسح الغير خطي بقصر الزمن والحصول على معلومات ديناميكية وكبر قوة الفصل المصادر المتقاربة إلا أن الصور الناتجة من الآلتين متشابهة وكلاهما يعطي معلومات عن الأورام لا تستطيع توضيحها الأشعة السينية نظراً لأن معدل إمتصاصها في الأنسجة العادية والأنسجة التي بها الأورام واحد.

والتصوير الإشعاعي يوضح الأورام مهما كانت دقيقة حيث يوضح الحويـصات الصغيرة (nodules) والكتل والتوءات (Iumps) والتــى مــن المحتمــل أ، تكــون سرطانية (Cancerous) والكتل والتوءات المتحوصلة (كامنة) (Colded) ويكون لها ميل لتتحول إلى أورام سرطانية بشكل أكبر من التنوءات في الأنــسجة التــى تــؤدي وظائفها مثل نسيج الغدة الدرقية (Thyroid tissue) والتي يمكن أن تعطي جرعــات إشعاعية (takes up radioactivity).

ولإيضاح الفرق بين نسيج الغدة الدرقية العادي والنسيج الذي به حويصلات كامنة فإنه من الممكن إعطاء جرعة 1131 في حدود 4MBq (~ 100mci عن طريق الفم يتم التصوير في اليوم التالي، ومن الممكن عمل نفس الشي بإستخدام Tc^{99m} الذي تمتصه نفس الأنسجة التي تمتص اليود وتكون الجرعة في حدود (4mci~) I^{123} ويفضل Tc^{99m} لأنه يعطى جرعة إشعاعية قليلة للمريض، وأن كان Tc^{99m} يعتبر من العناصر الممتازة في تصوير الغدة الدرقية حيث أنه يعطى جسيمات بيتا وفترة نصف حياته 13ساعة. وجرعته المستخدمة في حدود 20MBq. وفيي جميع الحالات يتم تصوير الغدة قبل وبعد إعطاء الجرعة، ويكون الفرق هو ملاحظة الحالات يتم تصوير الغدة قبل وبعد إعطاء الجرعة، ويكون الفرق هو ملحظة تركيز المواد المشعة على المناطق التي بها الحويصلات الورمية الكامنة (Reduce of (cancer وفي الكبد ينتشر السسرطان radioactivity increase over nodules) (metastasizes ويمكن أن يكتشف بالمسح الإشعاعي حيث تُصفي أنسجة الكبد العادي الجسيمات المشعة الدقيقة من الدم، بينما الأجزاء من الكبد التي بها ورم لا تفعل ذلك وتظهر في الصورة بشكل مظُلم (reduced radioactive areas)، ويستخدم لذلك ~) $0.5 \mu m$ من Tc^{99m} من من Tc^{99m} المعلق على الكبريت الذي قطر جسيماته في وتحقن في الوريد ثم يتم التصوير بعد عشرة دقائق.

وأعراض الورم الخبيث في المخ تتشابه مع أعراض أخري لحلالت أقل خطورة، واعراض الورم الخبيث في المخ تتشابه مع أعراض أخري لحلالت أقل خطورة، إلا أن آلات الطب النووي قد تطورت لتتعرف على الأورام في المخ. وقد وجد أنه عند حقن المادة المشعة في الدم فإن مناطق الورم في المخ تمتصها بسشكل أكبر مسن المتصاص الأنسجة العادية في المخ لها، ويستخدم في ذلك جرعة في حدود MBq500 من Tc^{99m} من الأمام والخلف واليمين واليسار من الأمام والخلف واليمين واليسار باستخدام آلة التصوير الجامية (Gamma camera) لحسن التشخيص.


ويفيد تصوير النشاطية الإشعاعية في اكتشاف سرطان العظام أكثر من صور الأشعة السينية، حيث أن الأجزاء التي يحطمها السرطان من العظام تحاول بناء نفسها بأن تأخذ كم أكبر من العناصر اللازمة لذلك وبشكل أكبر من العظام العادية، ولإيضاح

ذلك يُحقن الجسم بمادة Tc^{99m} في مركباته الفوسفانية بجرعات في حدود Tc^{99m} ويتم التصوير بعد Eساعات.

والصورة توضح أن المادة المشعة تتركز في مناطق الأورام والمناطق المتنامية ويتم التصوير بإستخدام مصورة جاما في الماسح اللاخطي.

وقد يستخدم لذلك الفلوريين (Flourine) المشع F^{18} حيث يــستقر فــى بلــورات العظام فى مواضع أيونات OH وونظراً لأن فترة نصف حياته OH دقيقة فإنه يولد فى موضع العلاج.

والتصوير النووى يغيد أيضاً في اختبار وظائف الكلي وخصوصاً عند عمليات الزرع حيث يحقن قدر من حامض البيوريك (Hippuric acid) المشع في الدم والذي تستخلصه الكلي بسرعة، وتراقب الكلي بإستخدام مصورة الجاما كما يمكن الحصول على رينوجرام (renogram) بتوصيل مصورة الجاما بالحاسب (computer) حيث تظهر قاتمة كما أن معدل العد يكون قليل في الريتوجرام للكلي التي لا تؤدي وظائفها شكل (3-6). أو التي بها قصور شديد فيها.



وفى حالة الإنسدادات الرئوية (Pulmonary embolism) من جراء تجلط السدم فإن 100MBq من Tc^{99m} من الزلالي يحقن في الوريد حيث يصل القلب ثم إلى الرئتين.

ونظراً لأن قطع الجلطات كبيرة نسبياً فإنها لا تستطيع المرور عبر الشعيرات الدموية وتسد بعضها ولكنها تتكسر في وقت قليل، ويتم التصوير الإشعاعي بمصورة الجاما أو الماسح اللخطي بعد الحقن مباشرة حيث أن المناطق التي بها تجلطات أقل إضاءة بسبب عدم التوارد إليها.

أما دورة الهواء في الرئتين فيمكن تتبعها بإستخدام غاز مستع مثال xenon أما دورة الهواء في الرئتين فيمكن تتبعها بإستخدام غاز مستع مثل كلاما كلاما

أما القلب فهو أصعب الأعضاء في الجسم في الدراسة بآليات الطب النووي نظراً لدقاته الدائمة التي تقلل التفاصيل المفترض رؤيتها في الصورة.

العلج بالإشعاعات النووية Therapy with radioactivity

الإشعاع المؤين مفيد جداً في علاج السرطان، والمواد الإشعاعية الـسائلة التـي تخدم هذا الغرض تؤخذ بالفم، حيث يستخدم 1¹³¹ بالجرعات 150-400MBq لعـلاج الغدة الدرقية التي زاد نشاطها (overactive thyroids) وقد تزيد الجرعات إلـي 2GBq لعلاج بعض سرطان الغدة الدرقية، ويكون تأثير العلاج بالإشعاع كبير نظـراً لإمتصاص جسيمات بيتا في مكان محدد.

والفسفور المشع P^{32} يشع أشعة بيت فقط ويستخدم في علاج الحمرة (Polycythemia) حيث تزداد فيه عدد كرات الدم الحمراء بشكل أكبر من الطبيعي. وهذا الإشعاع يعمل على تقليلها.

الجرعات الإشعباعية في الطب النسووي

Radiation Doses in nuclear medicine

نظراً لقابلية النظائر المشعة في التركيز في عضو معين فإن توزيعها في الجسم يكون غير متجانس، والعضو الذي تترسب فيه أكبر جرعة يسمي العضو الحرج (Critical organ) لطريقة ما.

والجرعة المحددة لعضو معين في الجسم تعتمد على الخواص الغيزيائيــة للمــواد المشعة (Radionuclide) من حيث الإشعاعات الخارجة منها وطاقــة إشــعاعاتها. وزمن بقائها في العضو تحت الاختبار أو فترة نصف وزمن بقائها في العضو المعني. وزمن بقائها في العضو تحت الاختبار أو فترة نصف الحياة المؤثرة (Effective half life time) من فتــرة نصف الحياة الحيويــة $\left(T_{\frac{1}{2}} \operatorname{phy}\right)$ (Biological half- life time) وهــي الفتــرة اللازمة لتصل قيمة عدد الذرات الموجودة في العضو إلى نصف قيمتها وفترة نــصف الحياة الطبيعية للعنصر $\left(T_{\frac{1}{2}} \operatorname{phy}\right)$ وتعطي بالمعادلة الآتية:

$$T_{\frac{1}{2}}eff = \frac{\left(T_{\frac{1}{2}}bio\right)\left(T_{\frac{1}{2}}phy\right)}{T_{\frac{1}{2}}bio + T_{\frac{1}{2}}phy}$$

ملاحظة: في الغالب إذا كانت فترة نصف الحياة الحيوية أو فترة نصف الحياة الطبيعية صغيرة عن الآخري فإن فترة نصف الحياة المؤثرة تكون مساوية أو قريبة من القيمة الصغيرة لأيهما.

الباب الرابع



(لباب (لرابع الوقايسة مسن الإشعساع Radiation protection

مقدمية:

يسقط الإشعاع على سطح الأرض كما ينتشر في الكون جميعه منذ الأزل وبذا قدر لجميع المخلوقات أن تعيش في بيئة من الإشعاع، والإشعاع الطبيعي أو إشعاع الخلفية (background radiation) يأتي من مصادر متعددة، منها ما يقرب من الخلفية (عبر من أجسامنا نحن بني البشر (مثل البوتاسيوم المشع) ونسبة أخري ليست قليلة تخرج علينا من التربة التي نعيش فوقها ومشتقاتها مثل المباني، ومودا البناء وهذه تعتمد على الموقع الجغرافي على سطح الأرض حيث يزيد عن معدله المتوسط في مواقع مثل البرازيل والهند، كما يصل إلى الأرض نسبة عالية من الأشعة الكونية (Cosmic rays) القادمة من الفضاء الخارجي، وطبقات الجو العليا تحمي الأرض من نسبة عالية من هذه الأشعة بالإضافة إلى الأشعة فوق البنفسجية.

والهواء الذى تتنفسه مصدرا من مصادر الإشعاع حيث يحتوي على غاز الرادون (Radon gas) وهو أحد أبناء عائلة الراديوم المشع وفترة نصف حياته 3.8يوم وهو يدخل الرئة مع هواء الشهيق ويلتصق بالغشاء المبطن للحويصلات الهوائية وبذلك تكون الرئتين أكثر تعرضا للإشعاع من باقي أعضاء الجسم حيث يصل ما يصيب الرئتين من الإشعاع تسعة أمثال باقي الجسم، وتعتمد نسبة غاز الرادون في المباني على نوع المباني ففي المساكن الخشبية تُمثل نصف ما في المساكن الطبيعية وهي

أيضاً ثلث ما فى المباني الخرسانية، وأوراق التبغ أثناء تجفيفها تلتصق بها جزيئات غاز الرادون وبذلك تكون من مسببات السرطان عند السادة المدخنين وتبلغ نسبة الإصابة بين المدخنين خمسة أمثال غير المدخنين. والتعرض للإشعاع طبياً يأتي من استخدام الأشعة السينية والمواد المشعة فى التشخيص والعلاج.

والوقاية من العلاج يكمن في كلمة واحدة (التعليم) والعاملون في هذا المجال لا يأبهون بها ولا يتصورن أنها ضرر عليهم ويتعاملون معها كما يتعامل العامة مع حوادث السيارات، وقد تُحدد جرعة الإشعاع الآمنة إلا أن التعامل مع الإشعاع يكون بحذر شديد كما أننا نفرط في تحذير المدخنين بالتوجيه بإن سيجارة واحدة أو حتى نفس واحد يكون مميت.

والقول الفصل (ما كان كثيره مُسكر فقليله حرام)، وعلينا أن نوازن بين الفائدة والخطورة ففائدة التتشخيص بالأشعة السينية بالجرعة الآمنة أكثر فائدة من خطورتها القيلية، ولذلك فإنه لا يوجد خط واحد واضح لحد الخطر من الجرعة القنصوي المسموحة للتدخين (maximum permissible smoke (MPS)) وقد يكون حد هذ الجرعة أو الجرعة القصوي المنسموح بها (MPD) هو ظهور أعراض سرطان الرئة آخذين في الاعتبار إحصاءات كثيرة أخذت على شريحة كبيرة من المدخنين.

الأثر البيولوجي للإشعاع المؤين

3iological effect of ionizing radiation

للأشعة السينية والمواد المشعة الآخري آثار جسيمة بيولوجية، فقد لاحظ الكثيرور أن المساحات من الجلد التي تتعرض للأشعة السينية يحمر لونها وإذا زادات الجرعف فإنها تتقرح وقد تؤدي زيادة الجرعة التراكمية إلى ظهور أعراض سرطان الجلد مرور الزمن، وقد يمند ذلك إلى ما تحت الجلد كما يحدث في حالة التعرض المباشر لمودا مشعة لفترات زمنية.

والآثار البيلوجية للإشعاع نوعان إثنان: جسدي (Somatic) ووراثي (genetic) والآثار البيلوجية للإشعاع نوعان إثنان: جسدي (Somatic) والآثار الجسدية تؤثر على الأفراد مباشرة مثل فقدان الشعر، وإحمرار الجلد وتقرحه، وهذه تعتمد على كمية الإشعاع والجزء المشعع من الجسم وعمر المريض حيث يكون الأثر الجسدي كبيرا كلما كان المريض صغيرا وأخطر الأيام التي يحدث فيها الأثر الجسدي هي أيام ما قبل الولادة حيث يؤدي أثر الإشعاع إلى تشوه الأجنة في بعض فترات الحمل.

والآثار الوراثية (Genetic effects) تكون على الخلايا الوراثية التى تؤثر في أجيال قادمة وذلك عندما يسقط الإشعاع في عملية التشعيع على الخلايا الوراثية ولذلك ينصح بإستخدام أقنعة واقية للغدة التناسلية عند إجراء التشعيع كلما أمكن، كما أن مفهوم الجرعة الوراثية الأنجابية يكون ضيق جدا (Genetically (GS.D) دون ضيق جدا significant dose وهذه الجرعة توضح متى يكون الشخص أبا لأجيال تالية، فمئلا السيدات فوق 50عاما فرصتهم في الإنجاب قليلة وبالتالي فإن مساهمتهم في الإنجاب قليلة وبالتالي فإن مساهمتهم في الغكس من ذلك في حالة الأطفال وصغار السن.

وأثناء العلاج بالإشعاع يكون ن هناك آثار جانبية معظمها يكون جسدي منها: إحمرار الجلد (erythema or Redding of skin)، تطاير السفعر، التقرح (ulceration)، تليف الرئة (stiffening of lungs)، تخرم الأنسجة (ulceration)، تليف الرئة (stiffening of lungs)، تخرم الأنسجة (ulceration)، والمعلمة العين (Formation of holes in tissue وحدوث قتامة في عدسة العين (Cataracts). وأسوا ما يمكن أن يحدث من الأثار الجسدية البيولوجية هو وضع بدور السرطان (Carcinogensis) في الجسم من أثر الإشعاع، وقد وجد أن أنواع كثيرة من الرسطان تحدث وليس فقط سرطان الجلد، فعلاج الغدة الدرقية الغير آمن يصيبها بالسرطان (Thyroid) والإشعاع الموجه إلى مواد النمو في الدم (Bone morrow or Blood forming organ)، وعلاج الأطفال بالأشعة السينية اللذين تصخمت عندهم الغدة الدرقية الدرقية الدرقية الدرقية النوغهم سن الشباب كان مصاباً بسرطان الغدة الدرقية الدرقية

المجاورة للغدة الصماء في أسفل الرقبة، وقد وجد أن 117 حالة سرطان دم من أثار الانفجار النووي في هيروشيما وناجازاكي، وسرطان الثدي أيضاً يسببه الإشعاع.

وحدات الأمان من الإشعاع

Radiation protection unit and limits

وحدة الرنتجين Roentgen هي وحدة قياس الإشعاع السيني والجامي ووحدتي البكريل (Becquerel (Bq) الكوري (Ci) وحدات قياس النشاطية الإشعاعية، ووحدة الجرعة الممتصة جراي (Gray (Gy) الراد Rad، وارتباط وحدة الراد بوحدة الريم Rem هي وحدات تستخدم في الوقاية من الإشعاع وعددياً الراد يساوي رم.

والرم هي وحدة الجرعة الكمية المكافئة (Quantity dose equivalent) (DE) وتعرف على أنها الوحدة بالراد مضروبة في معامل الكفاءة (Quality Factor) (QF).

أى أن:

$DE = Rads \times QF$

ومعامل الكفاءة (QF) هو زيادة الآثار المحطمة لأي إشعاع.

وهذا يعني أن أثر الراد يختلف حسب نوع الأشعة المستخدمة من نوع شعاع إلى نوع شعاع آخر، أي أن الراد لشعاع شديد التأين يكون أكثر تحطيماً للخلايا من السراد للأشعة السينية والجامية وأشعة بيتا ولابد له معامل كفاءة أعلي (QF)، ويرتبط معامل الكفاءة (QF) بالأثر النسبي البيسولجي للإشسعاع (RBE) وكلاهما (QF)، (RBE) ناتج من زيادة الأثر البيولوجية للأشعة شديدة التأين إلا أن (RBE) يختلف بإختلاف النسيج المتأثر تحت تأثير نفس الشعاع في الوقت الذي يكون فيه (QF) ثابت للشعاع الواحد بغض النظر عن النسيج المتأثر، وقيمة (QF) للأشعة السينية، والجاما والبيتا (الإلكترونات) هو الوحدة وبذلك يتساوي السراد والسرم، النيترونات (n) ذات

الطاقة الأقل من (10Mev) يساوي 3 والأكثر (10mev) يساوي 10 ونفس القيمـــة للبروتونات (P) ولجسيمات ألفا والاجسام المنشطرة 20.

والجدول يوضح نوع الجرعة والوحدة المستخدمة في قياسها:

جدول (1-4)

التعريف/الرمز	وحدة القياس	نوع الجرعة الإشعاعية
1Bq defined as: one nuclear decay per second.	(بیکریل)Bequerel(Bq)	 النشاطية الإشعاعية
Bequerel 1Ci = 3.7×10^{10}	(Curi (Gy (کوري)	
1Gy defined as: 1 Joule of	Grey (Gy) جراي	2. الجرعة الممتحة سن
absorbed energy per kilogram ≡ 1J/kg		الإشعاع بالوحدات العملية. SI Units
Roentgen (R) defined as: The	Roentgen (R)	3. التعرض للأشعة الـسينية
radiation intensity required to product an ion Action charge of 2.58 × 10 ⁻⁴ coulombs/kg (air)	_	و الجامية
lrad is defined as: An absorbed dose of 1×10 ⁻² Joule of energy/kg (tissue) ≡100erg/g	Rad (r)	
The measure of the radiation dose interms of it's biological effectiveness in man. Multiplied by a (quality Factor) 1 rem ≡1 rad XQF	Rem	4. وحدة الجرعــة المكافئــة (DE)
QF (α) = 20, 1 rad = 20 rems QF(x ,r)= 1, so that: R, rad and ram are equivalen		

وقد حددت الجرعة الثانوية من الإشعاع لجميع الأفراد بحيث لا تتعدي (0.17رم /السنة) وقد يصل هذا الحد للأفراد كل على حدة إلى (0.5رم /سنة)، أما العاملون في مجال الإشعاع فلا يجب أن يتعدي (5رم/سنة)، وهذه الحدود يسمح بها في حالبة الأعضاء التناسلية والعيون، والأعضاء في الجسم الأقل حساسية بالنسبة للإشعاع مثل الأقدام والأيدي قد يصل الحد المسموح به إلى 75 رم/ سنة للعاملين ويدخل ذلك ضمن الحد الأقصى المسموح به) ((maximum permissible dose (MPD))، وهذه الجرعات يجب أن نقل عن ذلك حتى تكون الأمور آمنة دائما، وخصوصا السمعاع

الساقط بشكل دائم كخلفية و هو (0.125رم/سنة)، وأن التغير في (MPD) فسى قيمسة المناطق التي بها محطات نووية وارد الحدوث.

أجهزة الوقاية من الإشعاع

Radiation protection instrumentation

نحتاج لأجهزة قياس الإشعاعات المختلفة الساقطة وذلك لتقدير الأخطار الناجمسة عنها وللوقاية منها وهي أجهزة إستكشافية (Radiation monitors) والمستخدم منها للأشخاص تسمي (Personal monitors) ومنها المحمول (Portable monitors) والأكبر من ذلك (area monitors) والفكرة الأساسية التي بنيت عليها صناعة هذه الأجهزة هو تأثرها بالإشعاع بمعني تأين الوسط من الإشعاع، وبعضها يعمل على تغيير لون الفلم، وبعضها يعمل على فكرة تكسير الروابط بين الجزيئات، أو يعمل على فكرة تخزين الطاقة في بلورة مادة صلبة تم تنبعث منه على شكل تفسفر، وبعضها يعمل على فكرة تغير معامل التوصيل الكهربي وبعضها يعمل على فكرة أن الإشعاع يوفع درجة حرارة الوسط المار فيه أو يغير لون شاشة الجهاز (dyes).

ويستخدم الكشاف الكهروستاتيكي في الكشف عن وجود الإشعاع المسيني حيث تبتعد ورقتاه (Electroscope)، ويسمي بغرفة التأين (cutie pie) وبه يمكن التعرف على وجود إشعاع جاما وبيتا والأشعة السينية، إلا أنه غير حساس ولا يفيد في الكشف عن إشعاع الخلفية (Back graund)، ويستخدم في الكشف عن الإشعاع ذي المستوي العالي وفي حدود (5-0.01) رنتجن/ساعة.

وهناك جيل من غرف التأين يستعمل للأشخاص الذين يعملون في مجال الإشعاع، يسمي كاشف الجيب (Pocket ionization chamber) حيث يتم شحنه بجهد مناسب (منات الفولتات)، وعندما يسقط عليها الإشعاع ينقص من قيمة هذا الجهد والجهد المنبقى يشير إلى كمية الإشعاع الذي تعرض له الكاشف.

ويستخدم عداد جيجر لهذا الغرض حيث أن حساسيته أعني من الأجهزة السابقة ويستطيع أن يسجل إشعاع الخلفية في المدي (300-200عدة /ساعة) إلا أنه لا يسجل تأين الهواء كما تفعل الأجهزة السابقة، وهو مزود بتدريج يقرأ بالمللي رونتجن/ ساعة، وقد صنع منه إجيال صغيرة توضع في الجيب وتعطي صوتاً مسموعاً لكل مئات قليلة من العدات، ومن ثم يستخدم للتحذير.

وقد تطورت العدادات الوميضية (scintillation detectors) للإستخدام في الوقاية من الإشعاع حيث أن هذه الأجهزة حساسة في تحديد أشعة جاما، وتستخدم بالإضافة إلى ذلك في الوقاية من الإشعاع وفي تعيين نوعه أو تعيين أنواع عديدة من الإشعاعات المنبعثة من عينة واحدة.

وعدادات الإشارة (film Badges) يستخدمها العاملون في مجال الإشعاع حيث أنها بسيطة وقليلة التكاليف وتعطي سجلاً لا بأس به للجرعات الإشعاعية الساقطة عليهم وهي تستخدم للكشف عن أشعة جاما وبيتا والأشعة السينية، ومن سلبيات هدذا الجهاز أنه يسجل الجرعات المنخفضة للأشعة السينية (فلم حساس) أكثر من أشعة جاما القوية وبأستخدام مصفاة خاصة (Special filter) يمكن تغطية هذا العيب ويمكن تعيين نوع الإشعاع الذي سجله عداد القلم الحساس، كما يمكن معرفة الجرعة المسؤثرة في حينه من قراءة، المسجل على الفلم.

وهناك مواد صلبة تعطي بلوراتها وميضاً ((fluorite calcium fluoride) إذا ما تعرضت للإشعاع مثل الفلورين (fluorite calcium fluoride) الذي يعطي كمية كبيرة من الوميض عندما يسخن نتيجة تعرضه لموادمشعة بشكل تراكمي على مر السنين، وبذلك تستخدم هذه للكشف عن الإشعاع، حيث تعرض بلورة صعيرة من (LiF) لإشعاع مؤين الذي يخزن فيها بتحريك الكترونات في ذراتها إلى مستويات عليا وبظل في وضع إنزان مؤقت فإذا ما سُخنت البلورة فإن الإلكترونات هذه تعبود السي مواضعها الأضلية وينبعث من البلورة قدر من الضوء متناسباً مع مقدار التعرض. وتستخدم هذه الطريقة في تقدير الجرعات الوميضية (Thermoluminescent)

((TLD) dosimetry (TLD) ويصنع من هذا النوع كواشف شخصية وكواشف معلمية وأخري كبيرة، والأخيرة هذه تستخدم في محطات رصد الإشعاع بـشكل دائم، كما تستخدم الأجيال الصغيرة منها في رصد الإشعاع الذي يسقط على المرضمي حيث يوضع داخل الجسم في فراغات تسمح بذلك مثل المثانة والمستقيم وفتحات الجهاز التناسلي في السيدات.

الحماية من الإشعباع في الأشعبة التشخيصيبة

Radiation protection in diagnostic radiology

تستخدم الأشعة السينية في المساعدة على تشخيص المرض، وهي تعتبر أوسع الأشعة التشخيصية انتشارا، ويمكن تقليل المستخدم منها بما لا يؤثر على المعلومات المطلوبة وذلك بوضع مواد ماصة للأشعة الضعيفة والتي إذا ما وصلت إلى جسم لمريض يمتصها ولا تفيد في التشخيص لضعفها ويمكن حساب هذه المصافي لمريض بمعلومية ما يسمي بنصف القيمة (half-value) كما أن أستخدام أفلام من نوع جيد وحساسية عالية يقلل زمن التعرض.

ويمكن تقليل التعرض للأشعة السينية بضبط النسبة بين مساحة مقطع شعاع الأشعة السينية ومقطع الفلم بحيث لا تزيد هذه النسبة عن الواحد الصحيح ومن الممكن أن تقل، أي مساحة مقطع الإشعاع لسيني بحيث يكون في حدود مساحة الفلم أو أقل، والقانون التي تخضع له هذه النظم لا يسمح لوحدة أشعة سينية بالعمل إذا لم يتحقق هذا الشرط.

وكذلك لا يجب أن تتعدي المساحة المعرضة للإشعاع السيني من جسم المريض حاصل ضرب مساحة مقطع الشعاع المستخدم (سم 2) وقيمة الجرعة المستخدمة بالرتنجين.

كما يمكن تقليل عدد مرات التعرض للأشعة السينية ننفس الظروف (لنفس هذف التصوير) وذلك بإستخدام فنيين مدربين لهم خبرة طويلة بإستخدام الآلة، والقيام على صيانتها وضبطها فلا يحتاج لإعادة التصوير، ويساعد على ذلك عمل أرشيف يوضع فيه أفلام كل مريض لتجنب إعادة التصوير عند فقد الفلم.

كما أن استعمال الأقنعة الواقعية (shielding) يساعد في تقليل التعرض الغيسر مرغوب فيه وخصوصاً حول وفي مناطق الجهاز التناسلي والعين وكذلك السيدات الحوامل خوفا على الأجنة لأنها حساسة جداً وقد تتشوه، ومن المفضل أن يتم التصوير بالأشعة السينية للحوامل إذا رؤي أنه الحل الوحيد والأخير ويستخدم في ذلك كل الأقنعة الممكنة والمحققة لأقصي درجات الآمان، وفي حالة الشك في الحميل فإنيه يمكن التصريح بإستخدام قاعدة العشرة أيام (10day rule) (مسموح بالتصوير خلال عشرة أيام من آخر دورة)، هذا وقد وجد أن الإسراف في إستعمال الأشعة السينية والبعد عن القواعد السابقة يؤدي إلى زيادة الجرعة على المريض مما يؤدي إلى عدم وصول المعلومة بشكل جيد في التشخيص لتشتت الصورة، أي أن تشتت الصورة يؤدي إلى حصول المريض على زيادة في الإشعاع كما يودي إلى عدم وضوح الصورة، المعلومة بشكل جيد في التشخيص لتشتت الصورة، أي أن تشتت الصورة الصورة، المعلومة بشكل جيد في التشخيص لتشتت الصورة، أي أن تشتت الصورة المصورة، المعلومة بشكل جيد في التشخيص لتشتت الصورة، أي أن تشتت الصورة الصورة، المعلومة بشكل جيد في التشخيص لتشتت الصورة، أي أن تشتت الصورة المصورة، المعلومة بشكل جيد في التشخيص لتشتت الصورة، أي أن تشتت الصورة المصورة، المحلومة بشكل جيد في التشخيص لتشتت الصورة، أي أن تشتت الصورة المصورة، أي أن تشتت الصورة المصورة، المحلومة بشكل جيد في التشخيص الشعاع كما يودي إلى حصول المريض على زيادة في الإشعاع كما يودي المحلومة المحلومة بشكل به المحلومة به المحلومة بشكل به المحلومة ب

ووحدات الأشعة السينية الحديثة تضبط ذلك أتوماتيكاً من حيث درجة الوضوح ودرجة النتاقص غير أن أي خلل قد يعرض المريض إلى مزيد من الإشعاع وبنك تكون المتابعة والصيانة والمعابرة للألة في غاية الأهمية، كما يجب أن ترود الآلة بمقياس الجرعة المسمى راب متر (rapmeter).

الوقاية من الإشعاع عند العلاج بالإشعاع

Radiation protection in radiation therapy

تستخدم الإشعاعات المكثفة في العلاج لذلك تحفظ مصادرها في حظائر معزولة عزلاً تاماً بحيث تمتص كل الأشعة الصادرة من هذه المصادر في حالة عدم الاستعمال المتصاصرة تاماً. كما أنه في حالة التشغيل تعمل كل الاحتياطيات بحيث تصل الجرعة

المطلوبة والمحسوبة للمريض المعين في المكان المعني دون سواه وفي غرفة العلاج لا يمكن لأحد من الدخول أثناء عمليات التشغيل وإذا حدث وفتحت الغرفة ليدخل أحد فإن فتح الغرفة يكون مجهز تجهيزاً جيداً ليوقف آلة العلاج، لحظياً، والمصادر نفسها يجب أن تكون معزولة عزلاً جيداً ويمكن حساب ذلك مثلاً لمصدر من الكوبلت Co⁶⁰ ولقياس شدة الإشعاع المنبعث (I) من أي مصدر مشع فإنها تحسب من المعادلة:

$$I\gamma = \Gamma N/D^2$$

حيث D هي المسافة بالمتر من المصدر الذي به N ميجا بكريال (MBq) أو كوري (curies) لمادة مشعة، Γ ثابت (gamma) لكل مادة مشعة يعتمد على عدد الطاقات الجامية للأشعة المنبعثة لكل عدة (أي $Rm^2 / MBq.hr.forCo^{60}$) ومن هذه المعادلة تتضح زيادة شدة الأشعة المنبعثة بنقصان المسافة.

ولحساب سمك العوازل اللازمة للوقاية من الإشعاع نستخدم المعادلة (معادلة الامتصاص أو معادلة التهدئة):

$$I = I_0 e^{-\mu x}$$

حيث I شدة الشعاع الخارج من العازل الذي سمكه X المسي شدة الإشعاع الابتدائية، لا معامل الامتصاص الخطى والذي يرتبط بقاعدة نصف الطبقة بالعلاقة:

$$\mu=0.693/HVL$$

ديث HVL هي (half value layer).

ويعطى السمك بدلالة شدة الإشعاع بالمعادلة:

$$x = \frac{2.3 \log(I_0/I)}{\mu}$$

وبذلك نصل إلى أن العزل المطلوب لمصدر كوبلت Co⁶⁰ أن يوضع المصدر في كرة من الرصاص قطرها 60سم وكتائها عدة أطنان، والمرضي الذين يوضع لهم

مصدر في أجسامهم فإنهم يظلون في داخل غرف العلاج (المستشفيات) لمدد معينة تؤدي إلى العلاج المطلوب وتقي الأخرين شر الإشعاع الصادر منهم، كما ا، هذه الغرف يجب أن تكون تحت الملاحظة بل والمراقبة الدائمة ويجب أن تكون هيئة التمريض على أعلى درجات التدريب ويتلخص ذلك في:

- 1. تقليل وقت الاتصال بالمريض إلى أقل فترة زمنية ممكنة.
 - 2. زيادة المسافة الفاصلة بين المريض والمتعامل معه.
- 3. استخدام الجدارن العازلة (shielding)، كلما أمكن ولو كانت متنقلة، كما أنه يجب التأكد من المريض الذي يعالج، بإبر الراديوم أنه لم يفقد أحداهم.

والمرضي الذين يعالجون بزراعة الحبوب المشعة (seeds) من غاز الرادون أو الذهب Au^{198} أو المرضي الذين تم علاجهم باليود المشع I^{131} يجب الابقاء عليهم داخل غرف العلاج حتى تتأكد أن مستوى الإشعاع قد هدئ إلى المستوى الآمان.

الوقاية من الإشعباع في الطب النبووي

Radiation protection in nuclear medicine

في الطب النووي على المعالج إنباع ما يلي:

- 1. أي نوع من الإبحاث هي الأنسب.
- 2. استخدام الدواء من الجرعة الإشعاعية المناسبة.
- 3. استخدام الكميات المناسبة من الجرعات الدوائية الإشعاعية وبالنسبة لمصدر Tc^{99m} لابد من معايرته.
- 4. تقديم الجرعة الدوائية الإشعاعية المناسبة للمريض المناسب، وتفادي أي خطأ
 خصوصا في وجود زحام.


5. التأكد من أن أجهزة قياس الإشعاع الخارج من الجسم تعمل بكفاءة تامة واستخدام الاختبارات القياسية باستعمال مصورة الجاما أو الماسح الخطى.


ومعظم المودا المشعة المستخدمة تشع أشعة جاما وبذلك يكون العزل الإسعاعي خاص بأشعة جاما ذات قوة الاختراق الكبيرة، أما المصادر الباعثة لأشعة بيتا فإنها تمتص في مللي مترات قليلة في الأنسجة تحت العلاج.

كما أنه من الوقاية من الإشعاع ملحقة الحوادث الإشعاعية والعمل على إزالــة آثارها، ومثال ذلك:

- 1. إذا لم يتمكن المعالج غلق حظيرة المصدر في الوقت المناسب أو أن المصدر المناروع في جسم مريض حددت جرعته خطأ بالزيادة، أو أن إبر الراديوم كسرت وابتلع المريض جزء منها أو أن المريض تقيأ الجزء المبتلع في مكان لم ينتبه له الأمر الذي يمثل خطورة كبيرة.
- طرق تخزين واستلام المواد المشعة المسلمة إلى مراكز العلاج إذا لم يكن القائم عليها خبير فإن الأمر يُمثل حادثة.
 - 3. نقل مصادر الإشعاع من حظائرها إلى موقع الاستعمال والعكس.
- 4. نظافة مكان المصادر الإشعاعية المعروفة وغير المعروفة، وملاحقتها بإجهزة الكشف وتقدير كمية الأشعاعات من حيث أنها آمنة أم خطرة.
- وفي حالة وجود خلل في وحدة الكوبلث Co⁶⁰ فإن المريض. يجب أن يترك غرفة العلاج مباشرة ويغلق المجمع المستخدم لمحاصرة الإشعاعات الصادرة عنه.
- 6. في حالة إبر الراديوم يجب أن تتأكد من أن جزء منها لم يتحول إلى غاز رادون وذلك بوضع إحداهما في أنبوبة إختبار وغلقها بقطعة من القطن ثم بعد يوم يختبر القطن أن كان به أثر آشعاع أم لا (الأثر لابد أن يكون رادون).

ولذلك يفضل استخدام Cs) 137 ولذلك يفضل استخدام






الباب الخاس الباب الخاس فيسزيهاء الأشعهة السينيسة العلاجيسة Physics of diagnostic x- ray

مقىدمىة:

الأشعة السنية أشعة كهرومغناطيسية تُمثل جزء من الطيف الغير مرئي ويمكن الحصول عليها بقذف مادة صلبة تقيلة بسيل من الإلكترونات المعجلة في محيط مفرغ، وعند تصادم الإلكترونات بالمادة الصلبة فإن الأشعة السينية تنبعث لإختراق الإلكترونات المعجلة إلى داخل ذرات المادة الصلبة وتؤثر على إلكتروناتها الداخلية الأمر الذي يؤدي إلى إنتاج موجات قصيرة ذات طاقات عالية هي الأشعة السينية، والشكل (5-1) يوضح ذلك.



شكل (1-5)

والأجهزة الحديثة تُصنع المصعد بحيث يسهل إدراته وبالتالي تتغير نقطة التصادم بين الإلكترونات والمصعد فيقل الأثر الحراري على المصعد فيضلاً على تزويد الأجهزة بأنظمة التبريد حتى لا يتأثر المصعد. والأشعة السينية المنبعثة تعتصد على مادته، وكلما زاد العدد الذري لمادة المصعد ترداد كفاءة الأشعة السينية الناتجة، ومن الأفضل أن تكون نقطة انصهار مادة المصعد عالية (معظم الأجهزة تستخدم مادجة المصعد من عنصر التنجستين (Tungesten) حيث عدده الذري 74 ونقطة انصهاره مساحة مقطعه كبيرة أو صغيرة).

وسيل الإلكترونات الذي يصطدم بالمصعد ويصل عدد قيليل من هذه الإلكترونات ذات الطاقات العالية جداً في الغلاف الذري إلى عمق الغلاف ويفقد طاقته في انتسزاع أحد إلكترونات المستوي الطاقي (k) ليصبح مكانه شاغراً لا يلبث أن يستغله أحد الكترونات من المدراات الخارجية. فإن شغل بإلكترون من المدار L فإن الأشعة السينية الناتجة تسمي K وإذا حدث ذلك من إلكترون من المستوي M فإن الإشعاع السيني يسمي K، ونظراً لأن هذه الانتقلات مستمرة باستمرار في الإلكترونات من المهبط إلى المصعد فإن الأشعة السينية المنبعثة يستمر خروجها، وطيف الأشعة السينية الدي يخرج من الانتقلات هذه يسمي طيف الأشعة السينية الخطي وعادة يكون متراكب مسع طيف آخر ينتج من تأثير الإلكترونات المعجلة على اهتزازات أنوية مسادة المسعد وأثناء هذه الاهتزازات يعطي أشعة سينية تسمي بالطيف المستمر للأشعة السينية ويسمي بإشعاع الفرملة radiation or brake radiation or brake radiation.


امتصاص الأشعبة السينيية

X- ra absorption and contrast media

يختلف امتصاص الأشعة السينية من مادة إلى أخري، فالعناصر الثقيلة مثل الكالسيوم تمثل عناصر جيدة لامتصاص الأشعة السينية عن العناصر الخفيفة مثل

الكربون والأكسجين والهيدوجين، ولذلك فإن المركبات التي تحتوي على عناصر نقيلة مثل العظام إذا سقطت عليها الأشعة السينية تظهر بوضوح أما الأنسجة اللينة والعضلات والدهون فهي تمتص الأشعة السينية بنسبة متساوية ولذلك لا يمكن التمييز بينهما في صورة الأشعة السبنية.

وامتصاص الأشعة السينية واستطارتها يؤديان إلى تهدئة وتقليل طاقهة الأشعة السينية (attenuation) فإذا سقطت الأشعة السينية على مادة سمكها "x" ومعامل (I_0) المتصاصيها (معامل التهدئة) α (معامل التهدئة) فإن شدة الأشعة السينية الساقطة وسَّدتها النافذة من الجانب الأخر للمادة "I" يمكن التعبير عنها بواسطة العلاقة الآتيــة والتم تعرف:



شكل (2-5)

وبزيادة سمك المادة (x) التي تخترقها الأشعة السينية نقل شدتها النافذة كما في شكل (2-5).

ونصف سمك الطبقة (Half - value layer (HVL) لإشعاع سيني هـو سـمك

المادة التي تمر فيها الأشعة السينية فتقل شدتها بمقدار النصف.

فإذا ما تضاعفت يسمي بالنصف الثاني، وترتبط قيمة نصف سمك الطبقة (HVL) مع معامل التهدئة أو معامل الامتصاص (α) بالعلاقة:


$$HVL = \frac{0.693}{\alpha}$$

وقيمتها للألمنيوم 2.5مم وهي للرصاص 0.1مم ولذلك يستخدم الرصاص كدرع واقي من للإشعاعات المنبعثة، وقد وجد أن رقيقة من الرصاص سمكها 1.5مم تقلل شدة الإشعاع السيني بمقدار 30.000مرة من قيمة الشعاع الساقط عليه.

ويمكن كتابة معادلة الامتصاص السابقة بمعلومية معامل التهدئة الكتلي أو معامل الامتصاص الكتلي (α_m) ، وهو يساوي معامل التهدئة الخطي مقسوما على كثافة المادة (ρ) .

$$I = I_0 e^{-\alpha_m \rho x}$$

والكمية ρx والكمية أمساحة (density of area) وذلك لكونها جرام/سم 2 .



شكل (5-3)

وشكل (3-5) يوضح العلاقة بين معامل التهدئة الكتلبي α_m بمعلومية طاقسة الأشعة السينية التي تمر في العضلات، الدهون والعظام، واليود، الرصاص، وقد وجد أن البود أكثر إمتصاصا للأشعة البسينية في المدى 50-100كيلو الكترون فولت (Kev) من الراصاص، وهذه الظاهرة تحدث بسبب التأثير الكهروضوئي (photoelectric effect) والتأثير الكهروضوئي هو إحدى الطرق التي تفقد الأشعة السينية به طاقتها في الجسم ويحدث ذلك عندما تفقد الأشعة السينية طاقتها لأحد الإلكترونات وتؤدى إلى هروبه من ذرته، وهذه الظاهرة كثيرة الحدوث في العناصر ذات العدد الذرى الكبير (الكالسيوم) وأكثر من العناصر التي عددها الذري أقل، الأشعة السينية اللازمة لتحرير الكترون لابد أن تكون طاقتها أكبر من طاقة ربط الإلكترون (electron binding energy)، والكترونات المستوى (k) طاقتها في حدود (kev)33) لليود، وللرصاص 88(kev) ولذلك يمتص اليود الأشعة السبنية في الفسرق الطاقي بين العنصرين أكثر من الرصاص حيث تتحرر الكتروناته في المستوى (k) أسهل. وقد لوحظ أنه عند زيادة طاقة الأشعة السينية عن طاقة ربط الإلكترونات فإن احتمالية حدوث ظاهرة التأثير الكهروضوئي يزداد وعند بداية هذه الزيادة يرتفع معامل التهدئة الكتلى على وتزدادقيمته وتسمى هذ الزيادة المفاجئة بالحافة، (K edge) هذه الحافة لليود 33(kev)، وللرصاص 88(kev)، والعناصر الموجودة في العظهام والعضلات والدهون لها حافة (K edge) ولكن قيمتها قليلة فهي للكالسيوم (5kev).

وتأثير كمبتون (Compton effect) عملية أخري تقد فيها الأسعة السينية والمائير كمبتون (مبتون الأشعة السينية والإلكترونات الأقل تقيداً أو أقل إرتباطاً. وعند التصادم يُعطي الإلكترون جزء من طاقة الأشعة السينية والمتبقي يتحرك به الفوتون المستطار والذي يتحرك بعد التصادم في اتجاه مغاير لإتجاه السعاع السيني الأصلي. والطاقة التي يكتسبها الإلكترون يمكن حسابها بقانون بقاء الطاقة وبقاء كمية الحركة (laws of concervation of energy and momentum)، وعدد التصادمات في تأثير كمبتون يعتمد على عدد الإلكترونات في واحد سم³، الذي يتتاسب

مع الكثافة. وقد وجد أن جرام واحد من العظام يحتوي من الإلكترونات مسا يحتويسه جرام واحد من الماء. والعلاقة α_m مع طاقة الأشسعة السينية للعظام والعسضلات والدهون يوضع أن تأثير كمبتون يأخذ مكانه في العناصر التي عددها الذري قليل مثل الماء، والأنسجة اللينة. وفي حالة العظام يكون تأثير كمبتون أكثر احتمالا من التسأثير الكهروضوئي عند طاقات الأشعة السينية الأعلى من (kev 100).

والتفاعل الذي يؤدي إلى إنتاج أزواج من الإلكترونات والبوزيترونات عملية أخري لامتصاص الأشعة السينية، وذلك يحدث عندما يمر فوتون طاقته عالية في مجال كهربي لنواة شدته عالية على أن لا تقل طاقة الفوتون عن 1.02مليون إلكترون فولت، أما إذا توفرت طاقة للفوتون أكثر من ذلك فإن هذه الوفرة تعطي للجسمين الناتجين (pair production) كطاقة حركة وبذلك يعتبر كيل من الإلكترون والبوزيترون الناتجين أدوات تهدئة للأشعة السينية. وبعد انتهاء طاقتيهما الحركية فيان كلاهما يندمجان في رقصة الموت (death dance) وتنتهي حياتهعما وكتلتهما وتظهر في شكل فوتون كتلة الواحد منه (0.511 Mev) وتسمي هذه العملية بعملية فناء الإشعاع (annihilation radiation).

وهذه العملية تحدث في المواد التي عددها الذي كبير، ولفهم دور هذه العملية في العلاج علينا أن نعلم أن العظام تمتص الأشعة السينية التي طاقتها (30kev) فولت أكثر من الأنسجة بما يساوي سبع مرات وذلك للتأثير الكهروضوئي، ولجعل الاستفادة أكثر من ذلك فلابد من حقن المريض بمادة عددها الذري أكبر مما هو كائن وذلك لإحداث ما يسمي بوسط التناقص (contrast media) في مواضع مختلفة من الجسم، ولذلك تحقن مركبات تحتوي اليود في الدم ليسهل رؤية الشرايين في صور الأشعة، كما يرش زيت لزج يحتوي اليود في الرئتين حتسي نسري الممسرات الهوائية بها كما يرش زيت لزج يحتوي اليود في الرئتين حتسي نسري الممسرات الهوائية بها لإيضاح الجزء العلوي من الأمعاء، وحقن الباريوم الشرجية لإيضاح الطرف السفلي للجهاز الهضمي، وقد يستخدم الهواء كوسط تناقص (contrast media) في الرئة.

فى الحالات التى تساعد فيها المقارنة على التشخيص الدقيق تستعمل آلية تسمى الية تسمى الية تسمى الله الأقصاء (subtraction Technique) وفيها يصور الجزء من الجسم تحت الاختبار بالأشعة السينية قبل حقن وسط التناقص، تم يصور مرة أخري بعد الحقن ويتم الإقصاء بالمقارنة ويتم التشخيص الدقيق.

M - ray images صور الأشعة السينية

من المسلم به أن صور الأشعة السينية لا يمكن مبائرتها (focusing) كما نفعـل بإستخدام المصورات العادية، وذلك لكونها صور للظل الذي يقع على الغشاء الحساس (فلم).

وهذا الظل هو ظل التراكيب المختلفة للجسم وتسمي عملية التصوير هذه خيال الظل (shadow graphs or skiograph) وكلما كان ظل الجزء المراد تصويره فى الجسم محدداً وواضح كلما كانت صور الأشعة السينية واضحة ومعبرة.

واستخدام مصدر ضوئي نقطي فى التصوير العادي يعطي فرصة لتقايل مناطق شبه الظل التى تتكون من جراء استخدام مصدر ضوئي مساحة سطحه كبيرة، كما أنه يلحظ إذا مر الضوء المستخدم فى التصوير على حاجز به ماء فإنه يمتص جزء منه وتسبب فى استطارة معظم الضوء الذى لم يمتص ومن ثم يظهر الظل شاحب.

وهذه العوامل نفسها يجب أن تراعي عند التصوير بالأشعة السينية حيث يستخدم مصدر أشعة سينية نقطي البؤرة (focal spot)، ويكون المريض ملاصق الفلم الدى يلتقط الصور، وتكون المسافة بين الفلم ومصدر الأشعة السينية أكبر ما يمكن، ويقلل كمية الإشعاع المستطار من الفلم بقدر الإمكان، كما يجب أن لا يتحرك المريض أثناء التصوير.

ويجب أن نلاحظ أن الاسراف في أبعاد مصدر الأشعة السينية عن الفلم يقلل شدته ونحتاج إلى وقت تعرض أكبر الأمر الذي يعطي فرصة لحركة المريض وأن كان ذلك

قد يفيد في منع الأثر الضار وخصوصا عند تصوير الصدر حيث تكون المسافة بين المصدر والفلم في حدود 175سم.

وعند تصوير أجزاء سميكة من الجسم مثل البطن والورك فإنه مسن السضروري تقليل كمية الإشعاع المستطاره عند الغلم والذي يعتمد أساساً على طاقة المصدر إلا أن سمك النسيج الذي يمر فيه الشعاع عامل هام جداً حيث أنه كلما زاد سمك النسيج زاد المستطار من الإشعاع. ويمكن تقليل الاستطارة بتقليل الإشعاع بقدر الإمكان، ويتم ذلك بإستخدام شبكة من شرائح من البلاستيك والرصاص، وتصمم هذه الشبكة بحيث تسقط الأشعة غير المستطارة على شرائح البلاستيك وتصل إلى الفلم وتظهر صورتها أما الأشعة المستطارة فتسقط على الرصاص وتمتص، ويجب أن تكون شرائح الرصاص في هذ الشبكة رفيعة بقدر يجعل ظلها لا يتداخل مع ظل ما يراد تصويره من أجزاء الجسم أو قد تكون متحركة فلا يثبت ظلها ولا يكون له أثر على الصور الملتقطة، ويجب أن نلاحظ أن جزء من الإشعاع غير المستطار من الممكن أن يمنص في الرصاص ويؤثر ذلك على وضوح الصورة الأمر الذي يوضح قيمة دقة التصوير، ويحدث هذا عندما تكون المسافة بين الفلم والمصدر كبيرة نسبياً، وإذا ما قورنت صورتين بالأشعة السينية أحدهما أخذت بإستخدام الشبكة والأخري بدونها فإن الأولي

هذا ويراعي زيادة وقت التعرض في مثل هذه الصور لزيادة درجة سواد صور الظل (الكثافة الضوئية) وقد يعوض إستطالة وقت التعرض ما أمتصته السشرائ الرصاصية من الإشعاع غير المستطار، وعند تصوير الصدر، يجب أن يمسك المريض عن التنفس حتي تقل حركته، وكذلك صور القلب تكون إلى حد ما قليل الوضوح بسبب الحركة التي لا مناص من حدوثها، والممكن فقط هو تقليل وقدت التعرض بقدر الإمكان واستخدام مصدر طاقة عالية (تيار كهربي عالي الجهد) لتكون شدة الأشعة السينية كبيرة جداً.

والأشعة السينية تلتقط صورها على فلم خاص يوضع بين شاشتين مقويتيز

برنسياع (Cardboard's) ومغطاة بطبقة بلورية (مثل Wo4) التي تمتص نورق المقوي (Cardboard's) ومغطاة بطبقة بلورية (مثل Wo4) التي تمتص يأشعة السينية بشراهة وتمنع مرور أو نفاذ الأشعة فوق البنفسجية، وهذا الفلم مغطسي من كلا سطحيه بمادة حساسة للضوء وكل سطح يسجل صورة من خلال النشاشة نقوية الملاصقة له، وأثر هذه الشاشة يؤدي إلى تحسين صور الأشعة السينية أكثر مما لو كان الغلم وحيداً بدونهما رغم أن درجة وضوح النصور تتأثر شمئ ما، والشاشتين هذه توضع في حامل (cassette) مبطن بلبلاد لضمان التلاصق بين الفلم والشاشتين.

وللحصول على درجة تلاصق أعلي يستخدم حامل مفرغ الهواء wacuum وللحصول على درجة تلاصق أعلى يستخدم حامل مفرغ الهواء وضوح cassette) وهذا يساعد الفلم على تسجيل أدق التفاصيل وبأعلى درجة وضوح وتستخدم في التعرف على وجود الأورام من عدمه في المنطقة تحب الاختبار. (e.g cancer) والأفلام المصورة بالأشعة السينية لابد أن تعلاج كيميائيا بطريقة صحيحة لإستظهار الصور المطلوبة وإلا ذهبت هباء، ويراعي في ذلك وقت صلاحية الكيماويات المستخدمة ودرجة حرارة المحاليل المستخدمة، وإذا كانت هذه العملية تستم بشكل أتوماتيكي كما يحدث اليوم فلابد من التجريب في فلم ما قبل البدء في الأفلام الأساسية للتأكد من الصلاحية لكل شئ.


الصور الحيلة بالأشعلة السينيلة

Live x- ray images- fluoroscopy

معروف أنه إذ سقطت الأشعة السينية على رقيقة مغطاة بمادة فسفورية فإن صور الأشعة السينية تُري بشكل مباشر على شاشة فسفورية والتسصوير الفلورسكوبي (fluoroscopic) مفيد في حالة الحركة مثل ما يحدث عند إستخدام أوساط التناقض (contrast media) على طول المسار الهضمي digestive trac، لتشخيص حالته، وهذا النوع من التصوير الحي يستخدم في المستشفيات لتقيليل النفقات.

والشاشات المعدة لإظهار هذه النوع مغطاة بمادة تتفسفر باللون الأصفر عند سقوط الأشعة السينية عليها كما أنها مغطاة بطبقة من الرصاص الزجاجي تمتص كل ما يسقط عليها من الإشعاع، إلا أن الضوء الناتج في عملية التصوير الفلورسكوبي يكون ضعيف جداً لذا يراها المعالج بحواس الرؤية الليلية وهي العصيات (rodes) وذلك لأن حساسيتها تزيد على حساسية المخاريط ألف مرة إلا أنها لا تري التفاصيل بدقة، ونظراً لأن العصيات (rodes) قليلة الإحساس باللون الأحمر فإن المعالج يلبس نظارة حمراء لمدة 35دقيقة على الأقل قبل النظر على الشاشة حتى تتأقلم رؤيته على الرؤية في الظلام (dark –adapt)، وبعض المعالجين يلجأ إل زيادة طاقة الإشعاع السيني حتى تظهر الصور أشد وضوحاً إلا أن هذه الطريقة توثر على التشخيص والمعالج في آن واحد لكونهما إستقبلا جرعات زائدة من الإشعاع لا تفيد في التشخيص وقد تضر.

ولتغطية ضعف الإشعاع الذي يصدر في التصوير الفلوروسكوبي النمطي أو التقليدي لضعفه فإن طريقة تكبير الصورة (image amplifier) بإستخدام أنبوبة تكبير الصور (image intensifier tube) قد استخدمت، وهذه الأنبوبة تكون كما في شكل الصور (5-4):




شكل (4-5)

تسقط الأشعة السينية على شاشة الإدخال الفسفورية (fluorescent input تسقط الأشعة السينية على شاشة الإدخال الفسفورية قاعدة (A_1) ، طبقة فسفورية، ومهبط حساس ضوئيا ينفصل عن الطبقة الفسفورية بطبقة واقية.

فعند تصادم الأشعة السينية مع شاشة الإدخال ينتج فوتونات (شكل 4-5) ضوئية تصطدم بالمهبط الضوئي (photocathode) حيث تتحرر بعض الإلكترونات بالتأثير الكهروضوئي التى تعجل فى إتجاه شاشة أخري هي شاشة الخروج (output screen) بجهد عالمي (25ألف إلكترون فولت) حيث يثير كل إلكترون عدداً من الفوتونات الضوئية على هذه الشاشة وتري صورة مكبرة على الشاشة بالعين المجردة ويمكن تصويرها على أفلام سينمائية أو فيديو بإستخدام مصورات مناسبة.

وقد أدي ذلك لمساعدة المعالج ليري الصورة بمحسات الرؤية النهارية والتي تساعد على رؤية التفاصيل.

وهذه الآلية تساعد في الحصول على تسجيلات وأفلام تساعد العملية التعليمية، كما يمكن استخدام مصورات تلفزيونية لتوصيل الإرسال إلى أكثر من محطة لتعميم الأستفادة في مناطق عديدة في الأغراض التعليمية، كما أن ذلك لا يعرض المعالج إلى أية جرعات إشعاعية، الشكل (5-5) يوضح إحدى خطوات العمل بهذه الطريقة.



شكل (5-5)

x-ray slices الأشعة السينية المقطعية

في صور الأشعة السينية العادية يظهر ظل كل الأجسام التي تعترض طريقة الأشعة السينية وبذلك قد يُخفي ظل التراكيب العادية الجزء تحت الاختبار ظل التغيرات التي يحدثها وجود مرض، ولتفادي ذلك فإن صور الأشعة السينية لنفس المنطقة تُلتقط من زاويا وإتجاهات مُختلفة، وقد وجد أن الأشعة السينية في قطع متتالية أو تصوير الجسم أجزاء متتالية أو للجزء من الجسم تحت الاختبار The body section) وبه يمكن radiography) يعطي نتائج أفضل ويسمي توموجرافي (Tomogrphy) وبه يمكن التفرقة بين أنواع الظل المختلفة سواء من تراكيب أو تغير في التركيب بسبب أمراض وقصد يكسون التصوير التصوير التصوير التصوير المحتدة الحاسب أو بإسستخدام الحاسب (Computerised Tomography).

ويتم ذلك بربط مصدر الأشعة السينية وحركة الفلم بنظام واحد للحركة، وبذلك يقع ظل التراكيب في المستوي المطلوب للمريض (مستوي القطع The plane of the يقع ظل التراكيب في الفلم ويتم تصويرها بوضوح، والظل الذي يقع أعلمي أو أسفل هذا المستوي يكون غير واضح في الصورة ويمثل خلفية للصوره الواضحة عند مستوي القطع.

والتصوير التموجرافي المحوري (Axial Tomograpghy) وهدو صدورة مقطعية للجسم يتم التقاطها بإدارة مصدر الأشعة السينية والفلم حول جسم المريض، ويفيد هذا التصوير في عمل مخطط علاجي للسرطان (Cancer) بإستخدام الإشعاع، وهو في الغالب يقارن بصورة لنفس الجزء قبل المرض، وقد تطور وأصبح التصوير المحوري التموجرافي بالحاسب ocomputerized tomogrthy (CT) or المحوري التموجرافي بالحاسب computerized axial tomography (CAT) على الصورة المقطعية للرأس، ويتم ذلك بإستخدام وحدة أشعة طاقتها عالية (140 كيلو (narrow beam) تعطي شعاعين من الأشعة السينية الدقيقة المقطع

وذلك لعمل مسح شامل لرأس المريض خطياً، والاشعة النافذة من الجانب الآخر للرأس تسجل على كاشفين (Two detectors) تتحركان مع حركة الاشعة السينية ولكن فسى الاتجاه المضاد، وكل النتائج تخزن في ذاكرة الحاسب وبعد الانتهاء مسن عمل دورة حول الرأس ترفع أنبوبة الاشعة السينية والكواشف درجة واحدة وتتكرر العملية كلها عدة مرات وفي كل مرة تخزن النتائج في ذاكرة الحاسب، وبعد عمل 180دورة والتي تستغرق حوالي كدقائق فإن الحاسب بحلل النتائج ويعطي شكلاً على توزيع الكثافة في الشرائح. والمعالج يستطيع الإبقاء على النتائج كأرقام أو يطلب الحصول على صورة ممثلة للتغير في الظلام الممثلة لتركيب الرأس، والأرقام التي نحصل عليها تكون فسي ممثلة للتغير في الظلام الممثلة لتركيب الرأس، والأرقام التي نحصل عليها تكون فسي المدي 500- إلى 500+ أي من كثافة الهواء إلى كثافة العظل ما المتاجنسة جداً (متماسكة) Compact bone وتأخذ كثافة الماء صفر وفي حالة طلب صورة يضبط الجهاز بحيث يغطي المدي من الأسود إلى الأبيض كل درجات الظلال حتسي يُعطسي صورة دقيقة يوضح فيها الاختلاف في الظلال والذي قد يكون أقل من 1%.

وقد تم تطوير أجهزة الأشعة السينية المقطعية لتغطي جميع أجزاء الجسم وتتم عملية المسح الشامل في وقت أقل بكثير من خمسة دقائق ويكون في حدود 25ثانية، حيث وجد أن التصوير بالأشعة السينية المقطعية للجهاز التنفسي يصعب الإمساك عن التنفس أكثر من ذلك الوقت، والآلية التي تستخدم في ذلك هو مصدر أشعة سينية مُجمع (collimated) بشكل مروحة (fun shape) مع استخدام كواشف عديدة لتسجيل الأشعة النافذة من الجانب الأخر.

التصوير الإشعاعي بدون شريط (فلم)

Radiographs without film


استخدام التصوير بدون فلم فيما يعرف بزيدوكسي (Xeroxing) وذلك بإستخدام الشحنات الكهربية، وكذلك فكرة الزيروكسي للحصول على صور بالإشبعة السينية تسمي زيروراديوجراف (xeroradiograph)، وفيه يستخدم لوح حساس مغطي من

مادة السليلنيوم (se) selenium بدلاً من الفلم المعروف لتسجيل الصور، ويشُحن هذا اللوح بشحنة موجبة بشكل متجانس ويثبت في حامل محكم لا ينفذ إليه المضوء tight-light cassette

والأشعة السينية النافذة من المريض تسقط على لوح الزيروكسي ويمرر جزء من الإلكترونات التى تتعادل مع جزء من الشحنات الموجبة، والمسلحات من لوح الزيروكسي تحت الأجزاء السميكة من الجسم لتحنفظ بمعظم الشحنات الموجبة (لا الزيروكسي تحت الأجزاء الله الأجزاء الرقيقة من الجسم تتعادل، بعد ذلك يرش لوح الزيروكسي بمسحوق أزرق غامق (fine dark blue powder) مشحون شحنة سالبة، وبالتالي تنجذب الأجزاء المحتفظة بشحنتها الموجبة وتعطي صورة موجبة للجسم الذي عرض للأشعة السينية (positive image of x- rayed object)، وإذا ما أريد الحصول على صورة سالبة بدلاً من الصورة الموجبة فإن المسحوق يكون مشحون بشحنات موجبة عند ذلك تنتقل الصورة سواء كانت موجبة أو سالبة على ورقة مغطاة بطبقة رقيقة من البلاستيك بواسطة الحرارة وتأخذ للإطلاع والاستخدام والتخزين، بعد ذلك يفرغ لوح الزيروكسي من مضمونه ويستعد لصورة أخري.

أثناء عملية التصوير الزيروجرافي تحت تأثير أشعة -X فإن الأجزاء التي تحتفظ بشحنات قليلة غير متعادلة تنجذب إلى حواف الأجزاء التي تحتفظ بشحنات كثيرة غير متعادلة والقريبة منها وتعطي إظلام يحدد الحافة بشكل جيد ويحدث تأثير مساعدة الحافة (edge enhancement effect) في الأجزاء التي إحتفظت بشحانتها الأصلية، وبسبب هذا التأثير (تأثير الحافة) يكون التصوير الزيروراديوجرافي أفضل في إيضاح معالم وتفاصيل الأجزاء السميكة من الجسم من صورة الأشعة السينية العادية.

ومن سلبيات هذا النوع من التصوير أنه يحتاج إلى وقت تعرض أكبر.



الضوء في الطب Light In Medicine

الباب الساوس الضسوء فسسى الطسب Light In Medicine

مقدمة:

رغم تقدم الإنسان في تصنيع مصادر ضوئية كثرة إلى أن الشمس مازالت هي المصدر الرئيسي للضوء في كوكبنا، وطيف الضوء يحتوي على ما هو منظور، وغير المنظور.

وللضوء خواص من بينها:

- 1. سرعة الضوء سرعة عالية جدا (\$10\sm/s) وهي تتغير عند مرور الصوء من وسط إلى وسط آخر. والنسبة بين سرعة الضوء في الفراغ وسرعته في وسط ما تسمي معامل إنكساره (n) Refractive index والضوء يحيد عن مساره أو يرتد إذا صادف عائق في طريقه، وهذه الخاصية تمكننا من تصويب الضوء ورؤية الأشياء بوضوح، وذلك ما يحدث في حالة رؤية أجزاء الأذن أو البلعوم.
- 2. الضوء يسلك سلوكا موجيا فيعطي التداخل والاستقطاب والحيود كما يسلك سلوكا ماديا ويمتص بواسطة جزيئات وسط ما، وعندما يمتص الكم الضوئي فإن طاقت تستخدم في أشياء كثيرة، فهي تسبب تغيرا كيميائيا في الجزئ الذي بدوره يتحول إلى تغيرات كهربية، وهذا ما يحدث بالفعل عندما يمتص كم ضوئي في بعض الخلاليا الحساسه في شبكية العين حيث تتحول التغيرات الكيميائية نبضات كهربية تصل إلى المخ.

3. عندما يمتص الضوء في وسط ما تظهر طاقته على شكل حرارة، وهذا ما يحدث عندما تستخدم الأشعة تحت الحمراء (IR) Infra red التسخين بعض الأنسجة.

كذلك استخدام الحرارة الناتجة من أشعة الليزر في عملية لحام الأوعية الدموية لوقف النزيف عندما تكون عملية ربط الأوعية صعبة مثل ما يحدث في شبكية العين.

والموجات الصوئية في منطقة الطيف فوق النبفسجي (ultraviolet) أطوال موجاتها يقع في المدى 100-400فانوميتر وأطوال الموجات الضوئية في المنطقة من الطيف تحت الحمراء (Infrared) تقع في المدي 10000-700 نامومتر، ووحدات قياس الموجات الضوئية هي نانومتر، ميكرومتر، انجستروم، وترتبط ببعضها على النحو التالى:

 $A^{0}(1Angstrom)1A^{0}=10^{-10}\,meter$, $1nm=10^{-9}\,m$, $1\mu=10^{-6}\,m$ μ میکرون

تطبيقات الضوء المرئى في الطب

Application of visible light in medicine

المعلومات الأولية التى يحصل عليها الطبيب المعالج تتم بالرؤية، وذلك بملاحظة أي تغير فى لون الجلد مثلا أو أي تغير فى تراكب الجسم الخارجية من حيث أنها طبيعية أو غير طبيعية، وقد يلجأ الطبيب إلى استخدام قطع ضوئية مثل المرايا لإضاءة فتحة ما فى الجسم لرؤية ما يؤثر عليها، وقد تكون هذه المرايا مصممة بشكل ما لتخدم غرض ما مثل ما يحدث فى فحص الأنن أو الزور أو العين.

والأجهزة المستخدمة لرؤية الأجزاء الداخلية في بعض تجاويف الجسم تسمي أجهرة الإراءة الداخليية (endoscopes) أو المناظير مثل منظار المثانة (Crystoscope) وهو الدي يستخدم في فحص المثانة ومنظار المستقيم (Proctoscope) ويستخدم في فحص المستقيم (rectum) ومنظار الرئة

bronchoscope ويستخدم لفحص الهواء المار داخل الرئة (lungs)، وكثيراً من مده الأجهزة مزود بمساعدات الإراءة مثل مكبرات للجزء تحت الإختبار، وقد ساعدت حيوط الضوئية (fiberoptic) على تصنيع مناظير مرنسة وبذلك سهات فحص لأجزاء من الجسم التي لم تكن تفحص بالمناظير الغير مرنسة (rigid endoscopes) من الأمعاء الدقيقة والغليظة وقد يصل طول بعض هذه المناظير إلى أكثر مسن مرز، ومعظم هذه المناظير مزودة بقناة خاصة تمكن الطبيب من الحصول على عينسات من الأنسجة (tissues) من الأنسجة (tissues) الفحص تحت الميكروسكوب العسادي لتأكيد تشخيص، ويجب أن نلاحظ أن إضاءة المناظر لها حدود لتفادي أثر التسخين النساتج منها للأنسجة ولتقليل هذا الأثر تزود الأجهزة بمرشحات (filter) لإمتصاص الأشعة تحت الحمراء (infrared) لتقليل الأثر الحراري للأشعة وتسمي المناظير في هذه لحمراء أقل ما يمكن.

وعند أنتقال الموجات الضوئية أو الانتقال الضوئي (transillumination) خلال الأنسجة نلاحظ أن الإضاءة حمراء وذلك لكون كرات الدم الحمراء هي المكون الأساسي في الشعيرات الدموية وتلك تمتص كل ألوان الطيف في السخوء المرئي الساقط على النسيج الحي ولا ينفذ منه إلا اللون الأحمر الذي يظهر النسيج بذات اللون (أنظر مغمض العينين في غرفة مضاءة)، وبذلك يكون للضوء الأحمر أهمية خاصية عند استخدام الانتقال الضوئي في اكتشاف استسقاء الرأس (hydrocephalus or في الرضع.

ويسهل هذه المهمة أن عظام جمجمة الرضيع لم تكن تكلست تماماً (Calcified)، وبذلك يتمكن الضوء من النفاذ إلى داخلها فإذا ما كان هناك زيادة نسبية واضحة فسى السائل المخ شوكي (cerebrospinal fluid (CSF)) في الجمجمة فإن الضوء سوف يستطار (scattered) على اتجاهات عديدة في الجمجمة ويعطي نموذج ضوئي للحيود يميز استسقاء الرأس عند الرضع (hydrocephalus Or Water – head) ولا يمكن

الحصول عليه إلى في هذه الحالة.

ويستخدم الانتقال الضوئي (transillumination) أيضاً للكشف عن أنقباض الرئتين (pneumoghorax or collapsed lungs) في الرضع، حيث يسقط الضوء الأبيض على صدر الرضيع من الأمام وينفذ ويرتد منعكساً من الجدار الخلفي للصدر ليوضح درجة إنطباق الرئة ومن ثم يستطيع الطبيب شفط الهواء بين القفص الصدري والرئة ليعود للرئة إنبساطها، وتعالج حالات التواء الأمعاء وانتصاقها بنفس الطريقة.


وللضوء المرئي استخدامات خاصة في العلاج الطبيعي (الإشعاعي) (للاشعاعي) (المسعاعي) در (therapeutic) حيث يكون له تأثيرات فسيولوجية، كثيراً من الرضع المبتسرين يعانون من يرقان شديد (Jaundice) وقد وجد أن الرضع يشفون من هذه الحالة إذا تعرضت أجسامهم للضوء المرئي أي للعلاج بالضوء (phototherapy) وخصوصاً الضوء الأزرق.

الليزر في الطب Laser in medicine

يتولد شعاع الليزر من المادة المخزن فيها على شكل شعاع مركز من الضوء إما على شكل موجات مستمرة أو على شكل نبضات شدتها الضوئية عالية ويظل السشعاع مركز لمسافة طويلة ويكون مسقطه في أي مكان نقطة مثالية، (Spot) ويمكن تصويبه في مساحة ميكرونات مربعة قليلة، وبهذه الطريقة تكون القدرة الناتجة عند التصويب عالية وتسمي بكثافة القدرة أي القدرة المؤثرة على وحدة المساحات.

وطاقة نبضة الليزر المستخدم في الطبوالتي تقاس بالمللي جول (mJ) يمكن أن تعطي في زمن أقل بكثير من جزء من مليون من الثانية (Microsecond) أي تكون القدرة عالية جدا وفي حدود مليون وات (megawatts). وتقاس بمقدار الحرارة المتوادة في الكاشف أو كاشف ضوئي مثل الخلايا الشمسية (photocell or).

ونظرا لأن شعاع الليزر يمد الأنسجة بالطاقة، فإنه من خواص الليزر الذى يستخدم يجب أن يمتص جزء كبير منه فى الأنسجة والشكل (1-6) يوضح امتصاص وانعكاس موجات الليزر من على سطح الجلد.



وهذا المنحني يختلف من شخص إلى آخر إلا أن الموجات القصيرة 600-400 نامومتر تمتص بشكل أكبر من الموجات الطويلة (700 نانومتر). وشعاع الليزر الذى يوجه إلى الأنسجة يرفع درجة حرارتها ويمكن أن يحطمها، ويعتمد مقدار التحطيم على الزمن الذى تظل عنده درجة الحرارة العالية ثابتة، وقد يكون التحطيم ناتج من التفاعل الكهروضوئي لليزر من تأثير ارتفاع درجة الحرارة، وقد يكون السببين مجتمعين عند درجة حرارة متوسطة الارتفاع.

والليز يستخدم فى طب العيون فى علاج الانفصال الشبكي، أو منع نزيف الشبكية بإعتبار مشرط لا نزيف منه (bloodless knite) بحيث يرفع درجة حرارة الوعاء (photocoagulation)، الدموي فى الشبكية لنقطة يتجلط عندها الدم ويسد الوعاء (photocoagulation)،

وكانت هذه العملية تتم قبل الليزر بإستخدام القوس الكهربي للزينزن (xenono) الذى يعطي ضوء شدته عالية، والذى مازال يفضل فى بعض العمليات، إلا أن نقطة اللحام بالليزر مساحتها صغيرة جداً (50ميكرومتر قطرها) بالنسبة لمثيلها فى حالة الزينون (بقطر 750 ميكرومتر). فضلاً على قصر وقت التعرض.

هذا ويجب أن نقلل من التعرض لموجات الليزر المنعكسة من على سطح ما لخطورتها كما يجب أن تكون جدران الأماكن التى نتم فيها العمليات ماصة أكثر من عاكسة ويحظر مرور العاملين في منطقة العمل بأشعة الليزر وقت التشغيل.

تطبيقات الأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء في الطب

Application of ultraviolet and infrared light in medicine

طاقة الأشعة فوق البنفسجية أكبر من طاقة الأشعة المرئية وطاقة الأشعة تحت الحمراء أقل من طاقة الأشعة المرئية، ونظرا للفارق في الطاقة فيان الأشعة فيوق البنفسجية تعتبر أكثر فائدة حيث تستخدم في تعقيم الأدوات الطبيعة ضد الجراثيم (Germicidal) كما أن تفاعلها مع الجلد أكثر أثرا من الأشعة المرئيعة وأحد هذه التفاعلات المفيدة هو تحويل الأشعة فوق البنفسجية في الجلد إلى فيتامين D.

والأشعة فوق البنفسجية تؤثر على لون الجلد وتلونه أو قد تحرقه، وتعتبر الأشعة فوق البنفسجية أحد أسباب سرطان الجلد وخصوصا لمن يتعرضون للشمس وقت كبير (عمال زراعة، صيادين) حيث أنه من المعروف أن الأشعة الشمسية الحارقة تمستص بشراهة في خلايا (دنا DNA) في سطح الجلد، وتظهر أثاره عادة عند القمم في خلايا الجلد مثل مقدمة أرنبة الأنف، وحواف صوان الأذن وخلف الرقبة (القفاه)، وهذا النوع من السرطان يعالج بسهولة عند الاكتشاف المبكر.

واللون الأزرق موجاته قصيرة فهي تستطار بسهولة في الفضاء وتعطي لون السماء الأزرق والموجات فوق البنفسجية أقصر منها ولذلك تستطار بسهولة ويصل

جزء كبير منها إلى الأرض بشكل غير مباشر أي أن الأشعة فوق البنفسجية بمكن أن تصل إلى شخص ما وهو جالس بعيد تحت ظل شئ ما أو قد تصل رغم أن المسماء غائمة وهذه الأشعة لا تري لكونها تمتص قبل أن تصل الشبكية وخصوصا في عدسة العين.

والأشخاص الذين أزالو عدسة العين بسبب أو لآخر لهم القدرة على رؤية الأشعة القريبة من الأشعة فوق البنفسجية.

ونصف كمية الإشعاع التي تصل من الشمس إلى الأرض هي أشعة تحت الحمراء (IR) والإحساس بالسخونة الذي نشعر به ناتج من هذه الأشعة، وهـــى ليــست دائماً ضارة إلا أن تصوب على العين ولتصل إلى الشبكية وخصوصاً في حالــة اســتعمال نظارة بلاستيكية التي تمتص الأشعة المرئية وينفذ خلالها الأشــعة تحــت الحمــراء وتصوب على الشبكية فتحطمها عن طريق الحرق وقد حُرم كثير من الناس بـصرهم بهذه الطريقة، واستخدام نظارات داكنة (سوداء) يعفي من خطر الأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء.

والمصادر الضوئية (لمبات) التي تعطي نسبة عالية من الأشعة تحت الحمراء (IR) والتي أطوال موجاتها يقع في المدي 1000-2000 نانومتر تستخدم في العلاج الطبيعي (therapy)، وذلك لكون هذه الأشعة تنفذ في الأنسجة إلى أعماق أكبر من الأشعة المرئية ويفضل استخدامها في تسخين الأنسجة.

وتستخدم الأشعة تحت الحمراء المنعكسة على سطح الجلد لتصوير الأوردة تحت الجلد وبالرغم من ظهور بعض هذه الأوردة للعين المجردة إلا أن الكثير منها يمكن أن يتضح بإستخدام التصوير بالأشعة الحمراء (near IR) في المدي الموجي القريب الواقع بين 700-900 نانومتر، وهذا التصوير يعتمد على الإشعاع الحراري الخارجي من الأوردة والذي يختلف كمه من نقطة إلى أخري وبالتالي هذا التصوير يعطي نموذج واضح للأوردة ومحتوياتها.

ودرجة حرارة الأوردة تختلف من شخص إلى آخر، وهي تختلف في المشخص الواحد وكذلك من نصف الصدر الأيمن عنه في النصف الصدر الأيسر الأمل المناع على مكان ارتفاع درجة الحرارة الناتج من أي ورم.

فيزياء الفحيص المجهري فيي الطب

physics of the microscopical test in medicine

الميكروسكوب الضوئي يمكن تغيير قوة تكبيره بتغير قوة العينية أو قوة السشيئية، إلا أن أكبر قوة لتكبيره محدودة، وذلك لكون الضوء المستخدم في المدي المرئي من طيف الضوء 000-700 نانومتر، وهذا يعطي الفرصة لفحص أجسام دقيقة لا يقل قطرها عن اميكرومتر، وهذا يعتبر مرضى لفحص خلاليا الأنسجة الحية التي أقطارها في المدي 5-50ميكرومتر، إلا أن ذلك لا يعطي فرصة لفحص محتوي الخلية وهي من الأمور الأدق والأرق، وبذلك يكون استخدام الضوء المرئي كمصدر إضاءة في الميكروسكوب لا يحقق فحص الأجسام التي اقطار أجسامها أصغر من قطر الخلية لسيبين:

- 1. أن أقطار الجسميات المراد فحصها أصغر من طول الموجات الضوئية المستخدمة وبذلك تتشتت عليها ولا توضحها.
- 2. قوة فصل الجسيمات الدقيقة بعضها عن بعض لدراسة سلوكياتها ودراسة أنماط حياتها لإعداد العدة لمقاومتها تكون غير كافية أو غير متاحة لكون طول الموجات الضوئية المستخدمة أكبر من أبعاد هذه الجسيمات.

الذلك كان من الطبيعي التفكير في استخدام الأشعة غير المرئية مثل الأشعة فوق البنفسجية لصغر طول موجاتها حتى يتحقق ما ذكر سلفا، إلا أن هذه الأشعة القصيرة الموجات لا تري بالعين حيث تمتص قبل الوصول إلى شبكية العين، وقد تم التغلب على هذه المشكلة بتصميم ميكروسكوب يعمل بالأشعة فوق البنفسجية وهو

ميكرسكوب المتفسفر أو الفلوي (fluorescent microscope) حيث توضع شريحة المراد فحصها عليه بعد صبغها بصبغة تتفسفر إذا ما سقطت عليها الأشعة نوق البنفسجية والعين تري ناتج التفسفر وبذلك يمكن دراسة التركيب تحت الخلوي لأجسام الدقيقة، وقد تم دراسة تركيب كرات الدم البيضاء بهذه الطريقة.

والحصول على قوة تكبير أكبر من ذلك بكثير وقوة فصل أكبر بين الجسيمات ذقيقة فقد استخدم الشعاع الإلكتروني بدلا من الشعاع الضوئي المرئي، وغير المرئي، وذلك لكون الإلكترون مزدوج السلوك حيث يسلك السلوك الموجي والمادي، والموجات لمصاحبة للشعاع الالكتروني موجات قصيرة جداً وبذلك يتحقق الفصل الكاف بين المسيمات الدقيقة والتكبير الذي يصل إلى ملايين المسرات، وقد استخدم لذلك الميكروسكوب الإلكتروني والذي تصنع عدساته بحيث تكون عدسات اللكترونية أو معناطيسية أو هما معاً.

والميكروسكوبات الإلكترونية نوعان إثنان؛ نوع تنفذ الأشعة الإلكترونية خلل العينة العينة ولذلك لزم أن تكون العينات دقيقة ورقيقة حتى تنفذ الأشعة الإلكترونية منها حاملة خواصها وترسل بها إلى الشاشة بعد تكبيرها بالقدر المطلوب للدراسة ويمكن طبعها، وهذا يسمي بالميكروسكوب الإلكتروني النافذ microsocope (TEM) والنوع الأخريهتم بدراسة سطح العينة ولذلك تدرس الأشعة الإلكترونية المنعكسة من سطح العينة بعد تكبيرها وأرسالها على شاشة حيث أنها scanning تحمل خواص سطح العينة وهذا هو الميكروسكوب الإلكتروني الماسح electron microscope (SEM).

وكما يجب أن نلاحظ أن استخدام الميكروسكوب الضوئي العادي يتطلب صبغ العينات بمواد تمتص بعض أطوال الموجات الضوئية في الطيف المرئي حتى يمكن أن نرى مكونات العينة، حيث أنها بدون صبغة تكون شفافة بالنسبة للضوء المرئي ولا يمكن رؤيتها فيما عدا كرات الدم الحمراء.

(الباب (السابع

فيزياء (لعين و(الرؤية Physics of the eye and vision

الباب السابع

فيسريساء العيسن والرؤيسة

Physics of the eye and vision

مقدمسة

ما أعظم أن تري وتستبين طريقك بدون عوائق حتى تكون حركتك حركة آمنــة لك ولغيرك، تلك هي هداية الله للبشر بنعمة البصر التي تعتمد على ثلاثة ركائز.

- 1. العين تصوب صور المرئيات من حولها على شبكية العين (eye retina).
- 2. العصب البصري الذى يحمل المعلومات من خلال ملايين الخيوط العصبية فيه إلى المخ (optic nerve).
- 3. المركز البصري (Visual cortex) في المخ وفيه يتم التفسير والأمر بالفعل من عدمه، وفقدان أي من هذه الركائز أو إذا لم يؤدي واحد منها وظيفته فقد البصر.

والعين تتميز بالخواص الآتية:

- تراقب العين الأحداث من خلال زاوية رؤية واسعة، فضلاً عن إهتمامها برؤية هدف خاص تقع عليه بشكل مباشر.
 - عملية الرمش تساعد على تنظيف العين من خلال منظفات في غدد العين.
 - التصويب الدقيق والسريع يسمح برؤية الأجسام القريبة والبعيدة.
- العين تعمل بكفاءة عالية في مدي واسع من الشدة الضوئية (1:10¹⁰) وذلك بين قمة

الإضاءة بالنهار إلى الرؤية في الظلام الحالك بالليل.

- فتحة عين الأنسان تعمل بشكل آلي.
- في العين نظام ينظم الضغط داخلها ويحفظه عند 20مم زئبق ومن ثم يحفظ عليها.
- قرنیة العین شفافة مزودة بمنظفاتها و لا تمر فیها شعیرات دمویــة للإبقـاء علــی شفافیتها.
- العين محمولة على قواعد دهنية نقيها الصدمات وتمتصها عنها كما يحيط بها محجر من العظام كدرع واق.
- تظهر صور المرئيات مقلوبة على شبكية العين ولكن المخ يصحح الوضع لنري
 الأشياء معتدلة كما هي.
- المخ يؤلف بين الصور من كل عين ويعطي الإحساس بالرؤية المجسمة، وفي حالة فقد عين نشعر بنفس الإحساس.
 - العضلات المرنة للعين تمكنها من الحركة في كل إتجاه.

عناصر التصويب (المبائرة) غي العين Elements of focusing

- 1. القرنية (Cornea): وهي شفافه نقية في الجزء الأمامي من العين وتؤدي ثلثي عملية التصويب وقوة التصويب فيها ثابتة بإنكسار الضوء النافذ خلالها.
- 2. عدسة العين (eye lens): وتقوم بعملية التصويب الدقيق لكونها مرنة ومثبت بعضلات مرنة تمكنها من تغيير قوتها وبعدها البؤري ومن ثم يتغير البعد البؤري للمجموعة الضوئية المكونة من العدسة والقرنية.

ويجب أن نلاحظ أن إنكسار الضوء خلال قرنية العين يعتمد على نصف قطر تكور سطحها وسرعة الضوء في عدسة العين مقارنة بسرعته في الوسط المحيط أي

يؤخذ في الاعتبار معامل أنكسار الوسط ومعامل إنكسار القرنية.

ويختفي دور القرنية في التصويب تحت سطح الماء وذلك لأن معامل إنكسار الماء (1.33) وهو في حدود (1.37)، وذلك يرتدي الغطاسون قناع (نظارة) يعصم القرنية من ملامسه الماء لتظل تؤدي دورها في الرؤية (الأسماك إذا خرجت من الماء لا تري ليكون معامل إنكسار مادة قرنيته في حدود معامل إنكسار الهواء (Unity)، ومعامل إنكساره مادة القرنية ثابت لمعظم البشر إلا أن نصف قطر تكور القرنية هو الذي يختلف من فرد إلى فرد ويكاد يكون المسئول عن كل عيوب الإبصار.

فإذا كان تكور سطح القرنية حاد فإن العين تعاني قصر نظر، كما أن التكور الخفيف يؤدي إلى طول النظر، وعدم التماثل في التكور في المستوي الرأسي والأفقي يؤدي إلى حول العين (astigmatism)، وكل عمليات التصويب التي تقوم بها القرنية تتم على سطحها الخارجي حيث أن السائل المائي الملاصق لسطحها الداخلي معامل إنكساره له نفس قيمة معامل إنكسار مادة القرنية، وهو الذي يمد القرنية بكل ما تحتاج إليه من مقومات الغذاء لأنه يحتوي على كل محتويات الدم فيما عدا كرات الدم الحمراء، أما الأكسجين فتحصل عليه القرنية من الهواء (وذلك لكون القرنية ليس بها أوعية دموية حرصا على الإبقاء على شفافيتها)، والقرنية تشفي نفسها كباقي الخلايا الحية في حالة خدشها أما إذا تعرضت لبعض الإشعاعات مثل الأشعة فوق البنفسجية أو الإشعاعات النيوترونية وغيرها، فإنه بزيادة مدة التعرض قد تزداد عتامتها وتقل الشفافية ويتطلب ذلك تغيرها، والقرنية البديلة يقبلها الجسم بسهولة وذلك لكون معدل البناء فيها بطئ (metabolic rate) فلا يطردها الجسم.

وعدسة العين لها قوة تصويب من كلا جانبيتها، ودرجة تحدب العدسة من الداخل أكبر منها من الخارج وهي تغير قوة تصويبها بتغير تحدبها.

وقوة عدسة العين أقل من قوة القرنية حيث أن السائل الزجاجي الملاصق لعدسة العين معامل إنكساره قريب من معامل إنكساره العدسة، والعدسة هذه تتكون من عدة طبقات (مثل البصلة) وكل طبقة لها معامل إنكسار يختلف عن معامل إنكسار الطبقة

الأخرى.

والعدسة لها غطاء مرن وهي مثبتة بأهداب مرنة فيه، وعندما تكون هذه الأهداب (focusing muscle) في حالة إسترخاء فإن قوة العدسة تكون أقل ما يمكن حيث تكون العدسة منبسطة وتكون العبن ناظرة إلى جسم بعيد والنقطة التي يتم عندها تصويب جسم بعيد في هذه الحالة تسمى بالنقطة البعيدة (Far point).

والفئات التى تعانى قصر نظر هذه النقطة تكون قريبة من العين عندهم ولتصويب جسم قريب (focus on) فإن الأهداب المرنة حول عدسة العين تنقبض إلى أصغر دائرة وبذلك توثر على العدسة ويرداد تحدب العدسة وترداد قوة تصويبها (focusing power) وبالتالى فإن الأجسام القريبة من العين تظهر صورتها على الشبكية, وتسمى أقرب نقطة للعين والتى تعطى صورة الجسم على الشبكية بالنقطة القريبة (near point).

والقدرة على تغير قوة التصويب في العين (focal power) تسمى بالتاقلم (accommodation), وبمرور العمر تفقد العدسة قدرتها على التأقلم أو بعض منها وتصاب العين بقصر نظر (persbyopia).

وهناك من الحيوانات ما يصوب نظره بتحريك العين إلى الأمام وإلى الخلف وليس بتغير قوة العدسة كما يفعل بنى البشر، وهذا يجنب هذه الحيوانات مرض شيخوخة البصر (old sight) وإلا لأضطرت الأسماك أستخدام نظارات فى العمر المتأخر.

وإنسان العين (eye pupil) فتحة في مركز القزحية (iris) يدخل منها الصنوء وتبدو سوداء نظرا لأن الضوء الذي يدخل منها يمتص تماما وهذه الفتحة عند ظروف إضاءة متوسطة يكون قطرها في حدود 3مم إلا أنها تتغير من 2مم في حالة إضاءة شديدة إلى 7مم في حالة إضاءة خافتة والتغير من إضاءة عالية إلى إضاءة خافتة يحتاج إلى وقت يتم فيها التأقلم.

والقزحية (iris) تساعد العين بزيادة أو نقصان كمية الضوء الساقط على الشبكية كما تساعد في تقليل عيوب العدسة في حالة الإضاءة المشديدة، حيث تساعد على تصويب الضوء ليقع على الشبكية بتقليل قطر إنسان العين.

والسائل المائى يملأ الفراغ بين العدسة والقرنية وهو تقريبا ماء ومعينه لا ينضب والزائد منه يخرج من القنوات الدمعية والتى إذا سدت إرتفع ضغط العين وتسمى هذه الحالة بالمياه الزرقاء (glaucoma), وهو يمد العدسة والقرنية بإحتياجاتها من الغذاء ويحفظ ضغط العين عند 20 مم زئبق.

والسائل الزجاجى بين العدسة والشبكية يعطى العين شكلها الكروى وقوامه لـزج ويسمى (vitreous body or vitreous humor) الـسائل الزجاجى أو الجـسم الزجاجى.

وحافظة العين (sclera) تحيط بالعين من جميع الجهات ما عدا جهة القرنية.

وكل هذه العناصر تساعد على تصويب الضوء الساقط على العين ليكون صورة المرئى على شبكية العين حتى تؤثر على العصيب البصرى الذي ينقل النبضات الكهربية إلى المخ وتحقق الرؤيا.

الشبكية Retina

هى العنصر الحساس فى العين والذى يحول الصور الضوئية إلى نبضات كهربية التى ترسل إلى المخ, ويحدث ذلك بإمتصاص الفوتونات المضوئية فى المجسات الضوئية (photoreceptor) التى تقدح النبضات الكهربية وترسلها إلى المخ كجهد حدث (action potential) أوبمعنى آخر الضوء الممتص فى المسجات المضوئية بسبب تفاعل ضوئى كيميائى الذى يسبب جهد الحدث). ولا يسبب ذلك إلا فوتونات لها حد أدنى من الطاقة ولذلك الأشعة تحت الحمراء لا تسببه لكون طاقتها قليلة فهى لا تسببه ولا تُرى.

وطاقة الأشعة فوق البنفسجية عالية لكنها تمتص قبل أن تصل الشبكية ولذلك هي أيضاً لا تُرى.

والشبكية تغطى نصف كرة العين الخلفى من الداخل ولذلك تعطى فرصة لزاوية رؤيا واسعة ولكن أوضح رؤيا تتركز فى منطقة تسمى بالبقعة المصفراء (macula lutea or yellow spot) ومركز هذه البقعة هو أشد أجزاء الشبكية حساسية وتكون الرؤية فيه الأكثر وضوحا (fovea centralis) وصور المرئيات على الشبكية تكون صغيرة جدا.

والمجسات الضوئية (photoreceptors) نوعين في الشبكية وهي المخاريط والعصيات (القضبان) (cones and rods)، وهذه المجسات منتشرة تحبت سطح الشبكية وعلى معظم مساحتها، وهي موزعة بشكل متماثل حول المحور البصري ماعدا في النقطة العمياء (the blind spot).

ويصل عدد المخاريط في كل عين إلى سبعة ملايين وهي تستقبل ضوء النهار أو الرؤية النهارية وبها نرى التفاصيل الدقيقة والألوان وتتواجد في البقعة الصفراء بكثافة عالية وبكثافة أقل في جميع أجزاء الشبكية, والمخاريط الموجودة في البقعة الصفراء كل واحد منها له خيطه العصبي الموصل للمخ أما في باقي أجزاء الشبكية فأكثر مسن مخروط يشتركون في خيط عصبي واحد والمخاريط ليست حساسة لكل الألوان بشكل متجانس ولكن تصل حساسيتها إلى حدها الأقصى عند 600 نانومتر في منطقة الأخضر الأصفر, (yellow green), والعصيات تؤدى دورها في الرؤية الليلية ويصل عددها في كل عين إلى 110 مليون وتغطى معظم الشبكية وأعداد كبيرة منها يتصل بخيط عصبي واحد وترسل ما لديها من معلومات من خلاله (لكل 100 عصية خيط عصبي واحد) وهذا يعني أن الفصل بين المرئيات القريبة من بعضها السبعض خيط عصبي واحد) وهذا يعني أن الفصل بين المرئيات القريبة من بعضها السبعض لكون أمر صعب في الرؤية الضعيفة, وأكبر حساسية للرؤية بالعصيات عندما يكون أمر صعب ألى الأمام مباشرة, وهي حساسة للون الأزرق الأخضر أي عند المخاريط والعصيات لهم نفس الحساسية بالنسبة للون الأحصر

675 نانومتر والعين لا تبلغ أقصى حساسية لها فى ضوء النهار وإنما إذا نقصت شدة الإضاءة بمقدار 1000 مرة مثلا فإننا نشعر لحظيا أننا فى إظلام تام شم لا نابث أن نعود لنرى وبوضوح تام، والإظلام الذى حدث هو إظلام التأقلم (dark adaptation) وهو الوقت اللازم للجسم ليزيد من كم الكيماويات الحساسة للمضوء فسى كل مسن المخاريط والعصيات، والمخاريط تتأقلم بشكل أسرع من العصيات (5 دقائق) ولكسن العصيات تظل إلى زمن أطول من ذلك بكثير، ويمكن الإسراع بعملية الأقلمة العصيات تظل إلى زمن أطول من ذلك بكثير، ويمكن الإسراع بعملية الأقلمة (dark adapt) بإغماض العينين عند لحظة التغير الفجائى فى شدة الإضماءة (قطع الإضاءة مثلا) وتوجد منطقة لا يوجد بها مخاريط أو عصيات وهسى نقطمة العمسى (blind spot)

وقد وجد أن أقل عدد من الفوتونات اللازم إمتصاصها في العصية الواحدة ليعطى إحساسا بالرؤية هي عشرة فوتونات من كل تسعون فوتون تسقط على العين, والباقي يرتد أو يمتص وأكثر من ذلك وجد أن فوتونين فقط يكونان كافيان لإحداث إثارة في عصية تعطى نبضات كهربية إلى المخ ونشعر بالرؤية.

وبعض الحيوانات مثل القطط تغطى خلفية العصيات عندها مواد عاكسة وتجعلها أكثر إمتصاصا للفوتونات الضوئية، هذه الحيوانات تبدو أعينها وكأنها تتوهج في الظلام إذا سقط عليها الضوء.

أثرالحيود على الرؤية في العين:

كل الموجات الضوئية تعانى من حيود عن مسارها عندما تمر من فتحة ضيقة وفتحة إنسان العين تعتبر فتحة ضيقة لذلك يتكون نموذج حيود على شبكية العين وإن كان هذا الحيود لا يؤثر على الرؤية في الظروف العادية، ولكن إذا حدث أن فتحة إنسان العين ضاقت بشكل كبير (0,9 مم) فإن الحيود الحادث عند الشبكية سوف يكون له أثر على درجة الرؤية (visual acuity) ويزداد الأثر بزيادة نقصان قطر فتحة العين عما ذكر, حيث يؤدي هذا إلى عدم تصويب الضوء الصادر من مصدر ضوئي

ليقع على عصيبة واحدة أو مخروط واحد يسبب هذا الحيود حيث يؤدى السي ظهور نقطة مركزية مضيئة على الشبكية لها تشتت زاوى (20) تحكمه العلاقة:

$$c = 2.44 \ 2\theta = C \frac{\lambda}{a}$$

حيث a فتحة إنسان العين, المطول الموجى المستخدم وبذلك يسزداد التشتت الزاوى كلما نقصت (a) ويغطى أكثر من مخروط أو عصيبة فتقل الرؤية.

visual acuity حدة الرؤية

نقاس حدة الرؤيسة أو قسوة فسصل العسين (Resolution of the eye) بعدة المختبارات.

فى حالة إستخدام إختبار سنلن snellen's chart لإختبار حدة الرؤية إذا قيل أن العين حدتها 20/20 هذا يعنى أن العين تحت الإختبار تقرأ تفاصيل شيء ما على بعد 20 قدم وهى نفس المسافة التى نقرأ منها عين صحيحة طبيعية، وإذا قيل أن العين حدتها 20/40 هذا يعنى أن العين تحت الإختبار تقرأ تفاصيل شيء ما على بعد 20قدم بينما تقرأه عين صحيحة طبيعية على بعد 40 قدم, وهذه طريقة سهلة ودقيقة وبسيطة.

وتعيين حدة الرؤية أو قوة في العين بواسطة المخاريط في البقعة الصفراء (fovea), ويستخدم لذلك نظام من خطوط سوداء وخطوط بيضاء متراصة جنبا إلى جنب على التبادل وبحيث تكون أبعاد الخط الأبيض والخط الأسود في الصف الواحد ثابتة ثم تقل في الصف التالى ثم الذي يليه وهكذا. ويسمى هذا النظام بأزواج الخطوط (Line Pair(LP)، وتحت الظروف الممتازة تستطيع العين فصل 30 زوج/مم بالكاد، فإذا ما تراجعت العين تحت الإختبار إلى ضبعف المسافة تستطيع فيصل بالكاد، وقوة فصل العين تعطى بدلالة الزاوية التي تصنع بين العين ولا تعتمد على المسافة وأقل زاوية تؤدى إلى فصل خطين من لون واحد عن بعضهما هي 25 مللي راد.

وليتم ذلك الفصل فإن الخطين الأسؤدين المتتاليين بينهما خط أبيض، تسقط صورة صورهما على صفين من المخاريط متتابعين بينهما صف مخرايط تسقط عليه صورة الخط الأبيض.

وقوة الفصل تتردى بسرعة عندما لا تقع الصورة على البقعة الصفراء فإذا ما وقعت الصور بعيدة عن البقعة الصفراء بزاوية قدرها 10⁰ فإن قوة الفصل تقل بمقدار عشرة مرات، فإذا تغيرت الظروف المحيطة مثل قوة الإضاءة، والخلفية فإن قوة الفصل تتأثر.

الظواهر المتعلقة بالخداع البصرى

Related phenoma with optical illusion

كثيرا ما ترى العين الأمور على غير حقيقتها ويسمى ذلك بالخداع بالبصرى (optical illusion) فإذا نظرنا إلى مساحة مظللة باللون الرمادى فإن العين سوف ترى درجة اللون بالمقارنة مع لون ما يحيط بهذه المساحة فإذا كانت هده المساحة عبارة عن حلقات متتابعة من اللون الرمادى ولها نفس درجة اللون فإن الحلقة الرمادية المجاورة لحلقة بيضاء سوف تظهر أكثر سوادا وذلك ناتج من خداع البصر من جراء التناقض.

ويصبح ذلك ذو أهمية عندما ننظر إلى صورة أشعة سينية بإستخدام مصدر ضوئى لقراءة الصورة فإذا لم تكن شدة إضاءة المصدر الواقعة على الصورة متجانسة فإن بعض الأجزاء سوف تظهر للعين بدرجة سواد أغمق الأمر الذى قد يوثر على التشخيص.

كثيراً ما يحدث أن تتوقف الأعصاب عن إرسال النبضات الكهربية للمخ إذا كان الأثر دائم ويحدث هذا لأعصاب العين, وتعوض العين هذا التقصير بعمل إهتزازات دائمة بدوام الأثر, وهذا ما يسمى بإضمحلال التأثر (fading of signal) وعلى سابيل

المثال إذا نظرت إلى صورتين متماثلتين بينهما فاصل نظرة طويلة فإن الفاصل بينهما يختفى فإذا ما تحولت العين عنهم ثم عادت يظهر الفاصل مرة أخرى، ومثال آخر لذلك أنه فى حالة النظر إلى العين من خلال منظار العين (ophthalmoscope) فإننا نرى أوعية دموية كثيرة فى الشبكية، وهذه تقطع الطريق على الصنوء فلا يصل إلى المخاريط والعصيات الواقعة تحت الأوعية الدموية، والسبب أننا لا نستطيع رؤية هذه الأوعية الدموية بشكل طبيعى وهو أن ظل هذه الأوعية أيضا يقع على نفس المخاريط والعصيات ويعطى أثر دائم فيضمحل أثره (steady single fades) بعد اللحظة التى تفتح فيها أعيننا فى الصباح، إلا أننا نستطيع رؤية الأوعية الدموية بإستخدام فكرة إنتقال الإضاءة (transillumination).

وما عليك إلا أن تغمض عينيك (closed eyes) وأمسك بمصدر إضاءة بشكل قلم (penlight) وقربه وأبعده عن عينك المغمضة (eyelid) بسرعة، فإن بعض الصنوء سوف يخترق الجفن وحافظة العين (sclera) ويجعل الأوعية الدموية تلقى بظلامها على مخاريط وعصيات مختلفة وغير دائمة وبذلك نرى صور الأوعية الدموية نستخدم هذه الطريقة للتأكد من أن الشبكية تؤدى مهمتها.

وكثيرا ما يحدث أن يرى الإنسان دون إضاءة وبالرغم من ذلك فإنه يرى ضوء. وذلك ما يسمى بالفسفان phosphene أى الإضاءة الميكانيكية، ويحدث هذا عند إغماض العين والضغط على محجرها أو إغماضها بشكل محكم، وذلك يثير بعض المحسات الضوئية (light sensors) والمخ يفسر أى نبضة كهربية تأتى من العصب على أنها ضوء، حيث لا يستطيع التفرقة بين مصادر الإثارة التي تصل إليه عن طريق العصب البصرى، فمثلا إذا تلقى شخص ما على رأسه ضربة قوية مسؤثرة على المحسات الضوئية العصبية فإنه لحظيا سوف يرى نجوم تركألا أمام عينه (see stars).

وكذلك إذا وضع على العين فرق جهد صغير في حدود (5V) خمسة فولتات في وقت كانت فيه العين مغلقة فإن العين سوف ترى إضاءة عند وضع الجهد وعند إزالته,

وهذا يعنى أن نبضات كهربية تقدح من خلال العصب البصرى إلى المخ الذى يفسر النبضة وكأنه يرى ضوء.

وعند النظر الى أجزاء في مكان نجلس فيه (غرفة دراسة مثلا) وعلى جدران نمكان معلقات فعند تحريك الرأس أو العين أفقيا فإن الصور تنتقل من السبكية إلى المخ تتلاحق بسرعة شديدة فيقر في فكر المشاهد أن الجدار يتحرك، وكذلك عند النظر إلى مرئيات من نافذة قطار يتحرك بسرعة فإن المخ يفسر الحركة السريعة بانقلاع المرئي تلو المرئي وكأن المتحرك السريع هي المرئيات وليس القطار.

والمخ يخلط بين الضوء الذي يصل من العينين أي يخلط بين النبضات الكهربية التي تصل إليه من العين اليمني ومن العين اليسرى لنفس المنظر حيث ترى العينين المنظر الواحد في وقت واحد لكن بإختلاف قليل في زاوية الرؤيا وهذا الخلط يؤدي إلى رؤية الصورة مجسمة في ثلاث أبعاد (stereoimage).

وللحصول على صور مجسمة بإستخدام الميكروسكوب الإلكترونى فإن العينة تمال قليلا قبل التكبير الثانى فيحدث أن تؤخذ صورة أخرى للعينة بزاوية ميل صغيرة وتخلط الصورتين المستوية والمائلة ونحصل على صورة واحدة مجسمة أو صورة فى ثلاثة أبعاد (stereoimage) تستخدم هذه الآلية لتصوير التركيب الدقيق للكروموزوم (chromosome).

وعملية خلط الرؤيا من العينين تتم حتى ولو كانت إحدى العينين سيئة التصويب أو تكبير الصور في العين اليسرى مثلا أكبر من تكبير الصور في العين اليمنى، وعندها ترى العين ومضة شديدة (flash) فإن الصورة التي ترى يظل أثرها بعيض الوقت في العين بعد زوال مصدر الومضة وفي هذا الوقت يشعر الميخ أن المصدر مازال موجوداً ومؤثراً، فإذا زاد تردد, الومضيات فإن العمل المشترك بين العين والمخ لا يفسر الضوء على أنه وميض وإنما يفسره بعملية خلط للومضات ونشعر به كأنه ضوء مستمر ودائم (50 ومضة في الثانية) والعصيات تستشعر هذا الأثر بمعدل أكبر من المخاريط, وهذه هي القاعدة في العرض السينمائي حيث يعرض في الثانية

الواحدة حوالي (16_35) صورة على شاشة العرض.

رؤية الألوان والزيغ اللوني

color vision and chromatic aberration

من عظمة العين أنها مجهزة لرؤية الألوان بالمخاريط (cones) وهي ثلاثة أنواع أساسية بعضها يرى اللون الأحمر وبعضها يرى اللون الأخضر وبعضها يرى الأزرق, وثلك هي الألوان الأساسية ومنها يمكن الحصول على أي لون بتغير النسبة التي تخلط بها هذه الألوان الثلاثة، وإذا تأثرت المخاريط التي ترى لون ما وفقدت حساسيتها لرؤيته فإن عين الإنسان تصاب بعمى هذا اللون colour blind، والرجال أكثر تعرضها لهذا المرض (8%) من السيدات (0.5%). والزيغ اللوني خاصية تنتج من تغير معامل إنكسار العدسة مع الأطوال الموجية المختلفة (وهو السبب في تحلـل الضوء إلى ألوان قوس قرح بواسطة منشور)، الأحمر الذي يجعل بــؤرة كــل لــون منفصلة عن الآخر وهذا يؤدى إلى ظهور أهداب ملونة على صورة جسم أبيض مكونة بواسطة عدسة، والعدسات التي تمنع ظهور هذه الأهداب تصنع من أنواع متعددة من . الزجاج لتعادل أثر تغير معامل الأنكسار مع الأطوال الموجية، والعين لا تفعل هذا وإذا حدث فإن المخ لا يهتم، وبالرغم من هذا فإن حدة الرؤية في العين تتأثر بإختلاف البعد البؤرى الناتج من اختلاف الألوان ومثال ذلك فإن التغير في البعد البؤري للون الأزرق النام deep blue (390 نانومتر) إلى الليون الأحمر القياتم deep red (760 نانومتر) هو 0.7 مم أي ضعف سمك الشبكية وهذا يحتاج إلى تغير في قدوة العدسة العينية قدره 2.5 ديايوبتر.

والنظر إلى مصباح كهربى من خلال مصفاة لون (filter) مسن الزجاج الكوبلتى فإننا نرى صورتين لفتيلة المصباح واحدة حمراء والثانية زرقاء متجاورتين وإذا كانت العين قادره على تصويب اللونين بشكل متساوى فإن الصورتين سوف تكون منطبقتين (superimposed) وهذا ما يوضح أن الزيغ اللونى لا يؤثر فسى الرؤيسة

تعدية، والعين تصل قمة حساسيتها في رؤية اللون الأصفر عند مركز الطيف المرئي و تقزحية تحدد مسار الضوء ليكون في مركز عدسة العين حيث يكون الزيغ اللوني أقل عديمكن، وإستخدام العدسات المسماة بالجراي (yellowish) تعمل عمل مصفاة ضوئية (filter) لتزيل بعض آثار الأحمر والأزرق من الضوء الذي يصل المشبكية, والإضاءة المتوائمة (monochromatic) والعدسات دقيقة الصنع تؤدي إلى حدة رؤية عالية وأفضل من إستخدام اللون الأبيض، وتكون أحسن ما يكون عند إستخدام اللون الأبيض،

وهناك أثر خاص للألوان ممكن أن يلاحظ وقت الغسق (dusk effect or purkinje effect) يسمى بأثر الغسق (dusk effect or purkinje effect) حيث لاحظ براكج أنه عند الفسق الزهور الزرقاء تبدو متألقة أكثر من الزهور الحمراء، وهذا الأثر يحدث من إزاحة حساسية العين القصوى من اللون الأصفر لتكون منحازة تجاه اللون الأرق بفعل الإضاءة في وقت الغسق وكأن العصيات تلعب دورا في إستقبال الألوان عندما تكون الإضاءة مستواها ضعيف, ونظرا لأن العين مجهزه لتكون في أقصى حساسيتها للون الأصفر فإن هذه الإزاحة تجاه اللون الأزرق تعطى خطأ في الإنكسار قدره واحد ديوبتر الأمر الذي يجعلنا نسلم بأن الرؤية الليلية لمرتدى النظارات تحتاج زيادة قدرها واحد ديوبتر.

عيوب الرؤية وتصحيحها

defect of vision and its correction

يرتبط بعد الصورة وبعد الجسم المرئى وقوة العدسة المستخدم بالعلاقة:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$$

حيث v بعد الصورة عن العدسة، u بعد الجسم المرئى عن العدسة، f البعد البؤر ي للعدسة.

وقياس هذه المسافات بالمتر يؤدى إلى قياس (1/f) وهى قوة العدسة بالديوبتر (diopters) وهذه القوة قد تكون قوة عدسة أو القوة المحصلة لعدة عدسات مجمعة أو مفرقة كل بإشارته.

و عيوب الأبصار في مجملها عيوب مبائرة (ametropia or focusing) ويمكن تصحيحها في بإستخدام النظارات، والعيوب هي:

- قصر النظر myopia or near- sight
- طول النظر hyperopia or hypermetropia or long- sight
 - الحول asymmetrical focusing or astigmatism -
- شيخوخة النظر perbyopia or lack of accommodation or old sight.

وبالنسبة لقصر النظر (myopic) فإن العين التي تعانيه تعانى أساسا من إستطالة في العين على طول المحور البصرى أو أن تكور القرنية واسعة الأمر الذي يؤدي إلى تكون الصور لأجسام قريبة أمام الشبكية وليس عليها، ويعالج هذا العيب بإستخداء عدسة مفرقة (سالبة) لتفرق الأشعة الضوئية وتسقطها عند بؤرة مناسبة على شبكية العين.

وفيى حالية طيول النظير (hypermetropiac) فيإن نقطية العين القريبة (nearpoint) تكون بعيدة وعلى العين أن تقوم ببعض التأقلم لترى هذه النقطيا القريبة واضحة والعين التي تعانى ذلك يكون قطر كرة العين صغير ولذلك تتكون صور المرئيات خلف الشبكية وإستخدام عدسة لامة (موجبة) تجمع الأشعة على شبكيا العين ليعالج الموقف.

ويستطيع الشخص نفسه أن يختبر إذا ما كان قصير النظر أو طويل النظر أو ليسر به من ذلك شئ بالطريقة التالية:

أنظر من خلال ثقب صغير بورق مقوى (pinhole in a card) إلى جسم قريب

مضاء بشكل جيد، حرك التقب إلى أعلى وإلى أسفل أمام عينك، فاذا كانت العين مصاء بشكل جيد، حرك التقب إلى أعلى وإلى أسفل أمام عينك، فايذا كانت العين تعانى قصصر صحيحة (emmetrope) فإنك لن تلاحظ أية حركة، أما إذا كانت العين تعانى قسوف تتحرك في الاتجاه المضاد لحركة الورق المقوى، وسوف تظهر في المخ كما لو كانت تتحرك في نفس الاتجاه مع حركة الورق المقوى، أما إذا كانت العين تعانى طول نظر فإن حركة الصورة على الشبكية تكون في نفس إتجاه حركة الورق المقوى, وبذلك تظهر كأنها تتحرك في عكس الاتجاه.

وبنفس الطريقة يمكن أن نتعرف على عدسة النظارة هل هى سالبة أو موجبة وذلك بالنظر إلى جسم من خلال العدسة تحت الفحص معلقة على بعد ما، فإذا تحركت العدسة فإن الجسم أيضا سوف يتحرك, فإذا كانت حركة الجسم فى إتجاه حركة العدسة فإن العدسة سالبة، وإذا ما تحرك الجسم فى الأتجاه المضاد لإتجاه حركة العدسة فان العدسة موجبة.


وإختبار آخر بأن ننظر من خلال العدسة على مطبوعات فإذا كبرت المطبوعات فإن العدسة سالبة.

والعين المصابة بالحول (Astigmatism) يعنى أن تكون سطح القرنية ليس متجانس ولا متماثل أفقيا ورأسيا uneven أى أن المحاور الرأسية والأفقية فى الرؤية لا تكون متعامدة الأمر الذى يشوه الصور على الشبكية وتحتاج العين لعمل إستدارة خفيفة لتعيد هذا التعامد ويتم تصحيح التشوه.

ولذلك يعالج الحول بإستخدام عدسة ليست متماثلة حيث تكون قوتها في أحد المحاور أقوى من الآخر، ولإختبار العدسة المناسبة فإنه يمكن أن ننظر من خالال عدسة على الجسم موضوع أمام عينك وتدير العدسة أمام العين فإنك ترى الجسم وقد تغير شكله مع الدوران وفي وضع واحد نرى الشكل الصحيح للجسم عندها تسجل زاوية الدوران وتلك الزاوية التي تصلح التشوه الحادث في سطح تكور القرنية.

ويعانى الناس الذين تزيد أعمارهم عن خمسة وأربعون عاما من عدم القدرة على

القراءة العين المجردة وخصوصا أن الكتابة النمطية في المجالات غير الإعلامية تكون حروفها صغيرة ويكون من الأفضل استخدام نظارة قراءة، ويحدث هذا الأمر لفقدان الأهداب المثبتة لعدسة العين مرونتها الأمر الدي يفقدها القدرة على التأقام (accommodation) بتقدم العمر، وهذا الفقدان لمرونة الأجزاء المرنة في العين يبدأ مبكرا ويصل إلى حده المؤثر عند خمسة وأربعون عاما أو حول ذلك، ويصل إلى قمة فقدانه عند سن السبعين وما بعده، وهذا يؤدي أيضا إلى أن نظارة القراءة المستخدمة تتغير من وقت إلى آخر حيث أنه كلما زادت شيخوخة البصر كلما زادت الحاجة إلى نظارة قوتها أكبر شكل (1-1).




والعدسات الملتصقة (contact lenses) ممكن أن تستخدم لعلاج عيوب الإبصار وتؤدى نفس الدور التي تؤديها عدسات النظارات التقليدية وقد يكون لها مبزات فوق ذلك لدى بعض مستخدميها, وهى نوعين صلبة (hard), لينة (soft) وهى بلاستيكية. وتثبت هذه العدسات على أعلى نقطة في قمة القرنية أي أعلى نقطة في تحدب القرنية، والعدسات الملتصقة تعطي صورة كبيرة على شبكية العين لمن يعانون قصر النظر وتعطى صورة أصغر لمن يعانون طول نظر وذلك بالمقارنة مع النظارات التقليدية، وذلك لزيادة التأقلم في النوع الأول ونقصانه في النوع الثاني، والعدسات الملتصقة

تاعد بشكل أكبر في معالجة الحول (astigmatism) حيث يعالج سطح الملتصق القرنية كل التشوهات الناتجة من عدم تجانس سطح التكور للقرنية.

ولذلك تكون النتيجة وكأن قرنية جديدة قد حلت محل القديمة والعدسات الماتصقة لينة أفضل من الصلبة لكونها منفذة وتسمح بوصول الأكسجين إلى قرنية العين مباشرة أما في العدسات الملتصقة الصلبة فإن الأكسجين يذوب في محلول الدموع شم يصل إلى القرنية عن طريق إنتشار الدموع وبها الأكسجين, وسلبيات هذا النوع هو التكلفة الكبيرة، وأنها تحتاج لنظام خاص للنظافة يوميا، وتستخدم العدسات الملتصقة في أغراض التجميل، ولتفادى حوادث المفاجئة خاصة بالنسبة للرياضيين اللذين لديهم عيوب إبصار ولا تساعدهم النظارات التقليدية.

جهاز فحص داخل العين Ophthalmoscpe


الشكل (7-2) يوضع الجهاز، حيث يسقط ضوء أبيض على العين تحت الأختبار، والضوء المنعكس من على الشبكية للعين تحت الاختبار يضبط بواسطة المعالج بحيث يختار له العدسة المناسبة موجبة أو سالبة، ويجب أن يلاحظ أن داخل العين لا يعانى ولا يكون متأثر بأى أجزاء في الرأس متأثرة بورم ما حيث أن ذلك يؤثر بشكل مباشر على تحديد العدسات التي يتم إختبارها.




شكل (2-7)

جهاز تصحيح قوة تصويب العين، تصحيح المبائرة Retinoscopy

شكل (7-3) يوضح أن الضوء الأبيض يسقط على عين المريض ليصل إلى الشبكية عن ذلك تعتبر الشبكية مصدر للضوء، والضوء العائد منها ليسقط على عين المعالج يصحح بوضع عدسات في طريقة موجبة كانت أو سالبة حتى يتجمع عند ما لا نهاية أي يخرج من عدسة التصحيح متوازى، عند ذلك تكون هي العدسة التي تحتاجها العين لتصحيح المبائرة.



شكل (7-3)





(لباب (لتامن

الموجسات الصوتيسة فسى الطسب Sound Waves in medicine

مقدمية:

الصوت هو أداة الاتصال الأساسية وموجاته متباينة الطول ومنها المسموع وغير المسموع، والمسموع يقع في المدى 20 نبذبة /ثانية إلى 20 كيلو ذبذبة/الثانية وغير المسموع هو خارج هذا المدى فالأقل من 20 ذبذبة في الثانية موجات صوتية طويلة طاقتها صغيرة تسمى موجات تحت الصوتية (infra sound waves) وتصدر في الظواهر الطبيعية مثل الزلازل (earthquake waves) كما تصدر أيصا من تغيرات الضغط الجوى وقد تصدر مع بعض الذبذبات الميكانيكية في الوحدات الصوتية وتلك الموجات لا تسمع ولكنها قد تسبب صداع وبعض التأثيرات الفسيولوجية.

وفى المدى الأعلى من 20 كيلو ذبذبة فى الثانية تصدر موجات صوتية قصيرة جداً طاقتها عالية تسمى بالموجات فوق الصوتية (ultra sonic waves) ويحصل عليها من مصادر صناعية كثيرة ولها تطبيقات علمية وصناعية كثيرة. والموجات الصوتية موجات كهرومغناطيسية تنتشر فى الأوساط بسرعات مختلفة معتمدة على نوع الوسط فسرعتها فى الغازات مختلفة عن سرعتها فى السوائل مختلفة عن سرعتها فى المواد الصلبة, وهذه الموجات تنكسر وتنعكس وتمتص وتنفذ من وسط إلى آخس شأنها شأن كل الموجات وتحكمها قوانين الانعكاس والانكسار والامتصاص المعروفة

____ فيزياء أعضاء الجسم البشرى 🚤 ____

ويقاس طولها الموجى بدلالة ترددها وسرعة إنتشارها أى أن طولها الموجى (λ) يعطى بالعلاقة:

$$\upsilon = \lambda.f$$

حيث f هي التردد, أما v فهي سرعة الانتشار.

وتنكسر من وسط إلى آخر وفق قانون سنل (snell) ويمكن حساب معامل إنكسارها بمعرفة زاويتى السقوط والانكسار كما يمكن تعيين معامل إمتصاص وسط تمر به بمعلومية قانون الامتصاص.

$$I = I_0 \exp^{(-\alpha x)}$$

 α ومعامل إمتصاصه α ومعامل إمتصاصه α وشدتها بعد النفاذ α .

والموجات الصوتية تنتشر من مصدرها في جميع الاتجاهات وتقل شدتها كلما بعدت عن مصدرها أي أن سعة الموجات تقل كلما بعدت عن المصدر حتى تتلاشئ, ويحكمها في ذلك قانون التربيع العكسى للمسافة أي أن شدة الموجات الصوتية ترتبط بالمسافة على الشكل.

$$I\alpha \frac{1}{x^2}$$

حيث X هي بعد نقطة القياس عن مصدر الصوت.

الجسم البشرى طبلة (التطبيل)

the body as a drum (percussion)

إستخدم التطبيل منذ قديم الأزل في أمور كثيرة منها إكتشاف ما إذا كان السشئ مسمط أم أجوف فارغ أم مملوء، كما أستخدم التطبيل على ما صدر المريض وظهره وبطنه لمعرفة ما إذا كان الموضع صحيح أم معتل، ويعتمد ذلك ذلك على حساسية أذن

صبيب وقدرتها على التفرقة بين الأصوات الصادرة من التطبيل لتشخيص الحالة مسن حلى صحيحة أو حالة مرضية، وطبيعى أن يكون الصوت المحدث معتمدا على عصدره كما ويكون معتمدا على نوع المرض من حيث الشدة والخفوت وتفسير ذلك يرجع إلى خبرة المعالج ويقال أن أحدهم أستطاع أن يشخص ورم غير حميد عند كتشافه لأصوات مرتدة كما لو كانت مرتدة من فراغات في العضو المعنى من الجسم وتم التأكد من ذلك بعد الوفاة, ومازال التطبيل من الأدوات المستخدمة لدى كثير مسن أطباء الباطنة والصدر وأطباء الأعصاب الذين يستخدمون التنقير بدلا من التطبيل.

mala الطبيب The stethoscope

وهى أداة مساعدة للطبيب في سماع أصوات تصدر داخل الجسم كما يحدث في القلب والرئتين.

وتسمى هذه العملية بالتسمع (mediate auscultation)، وتسمى هذه العملية قديما تتم بالتسمع المباشر على الصدر بالأذن، ثم إستخدمت بعد ذلك أنابيب من مواد كثيرة لأداء الغرض.

والسماعة في شكلها الحالى تتكون من جرس bell قد يكون مفتوح أو مغلق بغشاء رقيق diaphragm والأذنية (earpies) ويرتبط كل من الجرس والأذنية بأنبوب (tubing).

والجرس تكون ممانعته متلائمة بين الجلد والهواء وبه تجمع الأصوات من مساحة الجلد التي يغطيها، والجلد تحت الجرس المفتوح يعمل كما لو كان غشاء رقيق والغشاء من الجلد له تردد طبيعي يسمى تردد الرنين (Resonating) عنده تنتقل الأصسوات والعوامل الخاصة لهذا التردد هي الطول وقوة الشد، وبذلك كلما أردنا سماع الصوت بوضوح فإننا نغير قطر الجرس وكذلك قوة الضغط عليه في إتجاه الجلد، وبذلك تستطيع سماع ضربات القلب وإن كانت همسات (murmur) وفي حالة الجرس المغلق يكون لغشاءه الرقيق تردد رنيني خاص ومعروف، وتستخدم السماعة التي بها جسرس

مغلق في سماع صوت الرئتين لأن ترددهما أعلى من تردد الصوت الصادر من القلب.

ونظرا لأن الأصوات تنتقل من مصدرها عبر السماعة إلى أذن الطبيب فإنه من المستحسن أن يكون حجم الجرس أقل ما يمكن لتحسين الأداء فيى ضيوء العواميل الحاكمة من حيث أنه كلما قل الحجم زاد الضغط.

وبفضل أن يكون حجم الأنبوبة التي ينتقل خلالها الصوت من الجرس صغير أي أن طولها ومساحة مقطعها في أقل بعد منها، إلا أن الصوت المفقود في جدران الأنبوبة بالاحتكاك يزداد بنقصان نصف قطرها والعكس صحيح وعموما فإنه في الحالتين تتأثر كفاءة السماعة، وقد وجد أنه تحت 100ذبذبة/ ثانية فإن طول الأنبوبة لا يؤثر على الكفاءة.

والأذنية يجب أن تكون مناسبة للأذن (snugly) حيث أن تسرب الهواء إلى داخل الأذن يقلل الصوت المسموع بالإضافة إلى دخول الأصوات الخارجية إلى الأذن يقلل من كفاءة التسمع ويعطى فرصة لتداخل الأصوات.

الموحات فوق الصوتسة ultrasonic waves

يوجد في الطبيعة مواد صلبة تتفرد بخواص مميزة, فقد وجد أن بلورات الترمالين إذا ما تأثرت بقوى ميكانيكية من ضغط أو الشد فإن شحنات كهربية متساوية ومتضادة تظهر على السطحين المتقابلين الذي وقعت عليهما القوى الميكانيكية ويسمى هذا الأثر بيزو الكهربي (piezoelecric effect)، كما وجد أن هذه البلورات إذا ما ترسبت على سطحيها المتقابلين شحنات كهربية متساوية ومتضادة فإن أبعادها تتغير بالزيادة أو بالنقصان ويصاحب هذه الحركة البندولية إنبعاث موجات ميكانيكية غير مسموعة ولكن يظهر أثرها وتردداتها في المدى فوق المسموع أي أعلى من 20 كيلو ذبذبة/ ثانية وأنها موجات فوق صوتية.

لذلك إستخدمت هذه المواد كمصدر للموجات الصوتية بوضعها تحت تأثير مجال

كهربى عالى التردد، فتكون الموجات الصادرة منها موجات قصيرة وطاقتها عالية، ونظراً لأن هذه المواد تعمل على تحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة ميكانيكية لذلك فهى تسمى بالمحولات تردده الطبيعى الذي يعطى عنده رنينه وكلما كان هذا المحول رقيق فإن تردده الرنيني يكون أعلى.

والمواد المناسبة للاستخدامات الطبية هي التي تعطى تردد رنيني في المدى المدى (1-5 مليون ذبذبة/ ثانية)، وفي حالة الاستخدام يوضع مصدر الموجات فوق الصوتية على الجلد بمساعدة مادة تزيد التصاق المصدر بالجلد كما تساعد سرعة وسهولة انتقال الموجات من المصدر إلى الجسم وتساعد على التقاط الموجات المرتدة من الجسم الكاشف ألم ونفسه المحول الكاشف هو نفسه المحول الكاشف (Tranducer)، وعند التقاط المحول الموجات فوق الصوتية المرتدة من الجسم يتولد بين طرفيه فرق جهد متردد تظهر نبضاته على راسم الذبذبات حاملة معها كل خواص المكان الذي تسبب في إنعكاسها.

وعادة تكون هذه النبضات ضعيفة لذلك يزود الجهاز بمكبر جهد ليكبر النبضات وتظهر على الشاشة مكبرة ويسهل تفسيرها.

وجهاز إكتشاف المواقع (السونار Sonar) من أهم التطبيقات وفيه يستم إرسال موجة صوتية إلى خارجه فإذا إصطدمت بعائق إرتدت إليه وبمعرفة زمسن رحلسة الذهاب (لحظة الإطلاق) وزمن رحلة العودة (لحظة إستقبال الموجة المرتدة وبمعرفة سرعة الصوت في الوسط الذي تحركت فيه الموجات ذهاباً وعودة) فإن بعد العائق عن مصدر الصوت يمكن تعينه. وهذا ما يتم في تحديد مواقع الغواصين أو العوائق للسفن تحت الماء.

وعلى هذا النسق يتتبع الخفاش الموجات المرتدة ليهتدى إلى سبيله وإلى غذاته في ظلمة اللبل.

ويستخدم هذا الجهاز في الطب بإرسال موجات فوق صوتية إلى داخل الجسم

وإستقبال الموجات المرتدة من الجزء من الجسم المراد دراسته بما يسمى الماسح A وإستقبال الموجات المرتدة من الجزء من الجسم الماسح A (A-scan)

وهذا النوع يكون تردده في المدى (4000-10000ذبذبة/ ثانية).

ونظراً لأن الموجات الفوق صوئية المرسلة إلى الجسم عند عودتها يمتص جزء كبير منها حسب القانون الأسى للإمتصاص فإن الصدى العائد يكون ضعيف ويلزم تكبيره كما أسلفنا حتى تكون النبضة الكهربية التي تنبعث من جراءه واضحة وما عليها من معلومات مفيدة.

والمشكلة الثانية في إستخدام الموجات فوق الصوتية هي أن قوة فصل الموعوقات المتجاورة والدقيقة يكون صعب, أي أن التضاريس الداخلية المطلوب دراستها يصعب فصل صورها بعضها عن بعض لدقتها، وعموماً فإن التراكيب المختلفة لأجزاء الجسم الداخلية والتي أبعادها تقل عن الطول الموجى المستخدم يصعب فصلها وتفسيرها. ونظراً لأن الطول الموجى والتردد وسرعة الانتشار للموجات الفوق صوتية تسربطهم العلاقة:

$$\upsilon = \lambda . f$$

حيث λ الطول الموجى, ν سرعة إنتشار الموجات في الماء, f التردد

فإن الموجات الفوق صوتية كلما كانت أقصر أى ذات تردد عالى يكون قوة فصلها للتراكيب المختلفة الداخلية لأجزاء الجسم تكون أكبر.

وتـــستخدم الموجــات فــوق الــصوتية لعمــل مخطــط للمــخ (echoencephalo- graphy) لإكتشاف أورام المخ حيـث يـتم إرسـال نبـضات الموجات فوق الصوتية من منطقة سمكها رفيع فوق الأذن بقليل ثم إستقبال الصدى من أى مكان على الرأس بعد تكبيره على راسم الذبذبات (CRO)، والطريقة المعتادة هي مقارنة الصدى المستقبل من جهـة اليـسار فــى

الرأس ونبحث عن إزاحة خط المنتصف وحيث تتجه الإزاحة يكون الورم في الاتجاه المضاد، أما إذا كان نصفى الرأس متماثلين والنبضات الناتجة عن الصدى على أبعاد متماثلة من خط المنتصف في حدود 3-2 ملامتر).

ويجب أن تتجنب الخطأ فى قراءة المخطط وذلك بتسجيل المخطط مرتين إحداهما بإرسال النبضات من فوق الأذن اليمنى وإستقبال الصدى من كل مكان ثم تعاد التجربة بإرسال النبضات من فوق الأذن اليسرى وإستقبال النبضات من كل مكان مكان ومقارنة النتائج حتى نتحقق من الإزاحة فى نفس الجهة مهما تغير مكان إرسال النبضات وأن مقدار الإزاحة بين 2-2 ملليمتر.

كما يجب مراعاة أن الرأس متماثل حول المحور خوفاً من التشخيص الخطأ.

- 1. الحصول على معلومات تفيد في تشخيص علاج العين.
 - 2. معلومات تفيد في قياسات أبعاد العين.

وتستخدم الموجات فوق الصوتية ذات التردد العالى لتحقق قوة فصل مناسبة والآن يستخدم الماسح B-scan) حيث نحصل على صورة في بعدين على المشاشة أو تطبع الصورة إذا لزم الأمر، وبذلك نحصل على معلومات دقيقة عن تراكيب الجسم الداخلية وأجزاءه مثل الصدر، الكبد، الطحال، الكلى، القلب والأجنعة في مراحلها المختلفة إعتبارا من الأسبوع الخامس وحتى الولادة، كما تحقق الموجات فوق صوتية قدر من الآمان إذ ليس لها أعراض جانبية مثل الأشعة السينية في المدى المسموح به.

كل هذه المعلومات الآن تخزن في ذاكرة الحاسب حيث أن جميع وحدات الماسح B مزودة بحاسب وتعطى صورة تراكيب الجسم بالألوان ليسهل المقارنة والتشخيص.

الأثار المحدثة بالموجات فوق الصوتية للعلاج

Effects of Ultrasound in Therapy

آثار عديدة تحدثها الموجات فوق الصوتية أثناء العلاج، وهذه الآثار تحدث أثاراً فسيولوجية (physiological) تعتمد على تردد الموجات فوق الصوتية، وفى حالة استخدام موجات فوق صوتية شدتها ضعيفة $(20\varpi/cm^2 - 0.01\varpi/cm^2)$ لا يوجد لها أية آثار ضارة.

وأول الآثار الناتجة هو إرتفاع درجة حرارة الأنسجة المعنية وإحداث تباين في الضغط، وذلك ناتج من إمتصاص الأنسجة للموجات الساقطة عليها، إلا أن الارتفاع في درجة حرارة الأنسجة يكون عند السطح يخزن بالكم الأكبر في عمق الأنسجة ولذلك يكون الأثر الأكبر في العظام والمفاصل (الروابط).

وعند تعرض الأنسجة للموجات الفوق صوتية فإنها تحدث فيها مناطق إضطراب حيث يتضاغط بعضها ويتخلخل بعضها زيادة في الضغط في مناطق وتناقص في الضغط في مناطق أخرى وذلك يحدث في مناطق متجاورة من الأنسجة، وهذا يودى إلى تمدد بعض الأجزاء، فإذا ما وصل هذا التمدد إلى الحد الغير مرن فإن هذا الجزء يتمزق(tears)، وهذا هو السبب في الخوف على طبلة الأذن من الموجات الصوتية البالغة الشدة (في العلاج الطبيعي تكون الشدة 100/cm² وبتردد في حدود مليون ذبذبة/ ثانية) وشدة الموجات الفوق صوتية ترتبط بالتغير في الضغط بالعلاقة:

$$I = p^2 / 2Z$$

حيث P هو أقصى تغير في الضغط, Z هو ممانعة الموجات الصوتية للموجات التي شدتها I.

وقد وجد أن أقصى تغير فى الضغط للتردد المذكور هو 5 جوى فى خلال مسافة قدرها نصف موجة $(\lambda/2 = 0.7nm)$ أى أنه تغير كبير فى مسافة صغيرة جداً،

بإستخدام ترددات أعلى من ذلك فإن الطاقة العالية تصل إلى جزئيات الأنسجة بسرعة كبيرة، وبذلك تكتسب الحبيبات طاقة كبيرة بحيث تتكسر الروابط الكيميائية بينها حتى وإن كان الشعاع المستخدم من موجات الفوق صوتية عال الشدة بدرجة كبيرة فإنسه يحول الماء إلى هيدروجين (H_2) وفوق أكسيد الهيدروجين (H_2O2) وتسبب تمزيق جزيئات السلم DNA, ويكون كل ذلك بسبب إحداث تغير في زيادة الضغط الدي قد يصل إلى عشر أمثال قيمته الجوية.

من الجانب الآخر في المناطق التي يحدث فيها تخلخل من الأنسجة حيث يقل الضغط إلى حد أن يكون ضغط سالب فإن الغازات تنوب وتخرج على شكل فقاقيع، وتسمى هذه الفقاقيع بالحويصلات (Cavitation) وهي التي تكسر الروابط بين الغازات والأنسجة وعند تكسر هذه الفقاقيع مرة أخرى يتولد منها طاقة تكسر روابط أخرى جديدة، وقد يؤدى إلى عملية أكسدة (إحتراق). وهذا يتم باستخدام موجات فوق صوتية شدتها عالية $(10^3 \varpi / cm^2)$ جيدة التصويب لتصل إلى عمق لإقتلاع شئ ضار من الجسم.

production of speech النطق بالكلام

الصوت المسموع من الكلام يحدث بتهدئة الهواء الخارج من الرئتين، ويحدث هذا بمرور الهواء من الرئة على الأحبال الصوتية (cords) vocal folds (cords شم على فراغات عديدة ثم إلى الخارج عبر الفم وفي أحيان قليلة عبر الأنف، والذي يحدث بهذا الشكل يسمى بالصوت الحنجري (sound voiced) وبعض الأصوات تتشكل في الفم وهذه تسمى بأصوات غير حنجرية (unvoiced sounds) وتتشكل فقط من خلال حركة الشفاه, الأسنان واللسان وسقف الحنك.


والمسار الصوتى الحنجرى يبدأ بدفع الهواء من الرئة ليمر على الأحبال الصوتية حيث يبدأ تشكيل الكلام (ذبذبات الأحبال الصوتية) ثم يمر بعد ذلك على غرف تـشكل الكلام وتطوره وتحسنه وتصفيته وتخرجه عبر المخارج. والأحبال الصوتية موجـود،

في القصبة الهوائية عند الزور (larvnx) عند تفاحة آدم (Adam's apple)، وعند عملية التنفس (الشهيق) تتباعد الأحبال الصوتية حيث تتكون فتحة واسعة مثلثية)، وعند إحداث الكلام تتقارب الأحبال الصوتية بفعل العضلات ويندفع الهواء من الرئتين خارجا في عملية الزفير حيث يرتفع الضغط أسفل الأحبال الصوتية المتلاصقة ويجبرها على إنفراج بسيط فيندفع الهواء خلال الفتحة الصغيرة سريعا إلى الأعلى (حسب معادلة الاستمرار) ويقل الضغط أسفل الأحبال نتيجة لذلك ونقص الضغط هذا بالإضافة إلى مرونة الأنسجة يؤدى إلى حركة الحبال الصوتية معاً مما يقلب ممرور الهواء وتقليل سرعته، هذه العملية بدورها تؤدى إلى زيادة المضغط تحست الأحبال الصوتية مرة أخرى وتبدأ العملية من جديد، ويعتمد التردد الذي يحدث في الأحبال الصوتية على كتلتها وقوة شدها بإعتبار أن طولها ثابت للشخص الواحد (عوامل حاكمة في الأوتار المتحركة)، والرجال تكون أطوال وكتلة الأحبال الصونية لديهم أكبر من النساء والتردد الأساسي للأحبال الصوتية لديهم في حدود 125 ذبذبة/ ثانية أما في السيدات فيكون 250 ذبذبة/ ثانية، والصوت يمر بعد ذلك على عدة غرف صوتية هي الزور (throat of pharyngeal) والغم (oral) أو الأنف (nasal)، والزور والأنسف لا يغيران من الصوت كثيراً إلا أن إستسقاء الأنسجة بهم (swelling) قد يغير التراكيب الداخلية لهم فيحدث تغير في الصوت، ولكن عند مرور الصوت في تجويف الفم فإن تغير كثير يحدث للصوت بحركة اللسان، الأسنان والشفاه وسقف الحنك والفك وذلك ليخرج الكلام بالشكل الذي تريده حيث يُعبر عن فكرة في داخل المخ والصوت يظهرها ويوضحها، حيث يتم التبادل بين المتحدتين في الفكر بواسطة الصوت.

والكلام هذا يحتاج طاقة وبذل شغل وقد وجد أن أبسط الجمل تحتاج إلى طاقة قدرها 5-10×3.5 جول وهذا القدر القليل من الطاقة يحدث في زمن قدره ثانيتين، والقدر اللازم لإخراج هذه الجملة في حدود 15 ميكررات، والإنسان المحب للكلام إذا تكلم لمدة عام بشكل مستمر لا يفقد من الطاقة قدر ما يفقده موقد لغليان كسوب شاى، والأذن لفرط حساسيتها تسمع الأصوات شديدة الخفوت والأصوات الخافتة هذه تحتاج

♦ (البابَ (الثامن- (الموجات (الصوتية في (الطب →—

قدرة كبيرة عند الكلام العادى لذلك تسمع بسهولة، الشكل (8-1) يوضح مسار الصوت الحنجرى أو الصوت المزمارى glottal sound في نموذج تخيلي.



شكل (1-8)



فيزياء الأؤن والسمع

Physics of the ear and hearing

الباب التاسع

فيزيساء الأذن والسمسع

Physics of the ear and hearing

مقسدمسة

السمع والكلام وسائل التواصل، والأذن حساسة جداً حيث تسمع موجات صوتية ضعيفة جداً, ويخدم الأذن في عملية السمع العناصر الآتية:

- 1. النظام الميكانيكي الذي يؤثر على الخلايا الشعيرية في قوقعة الأذن.
- 2. المجسات العصبية (sensors) التي تعطى جهد الحدث (action potential) فــى العصب السمعي (auditory nerves).
- 3. المركز السمعى (auditory cortex) الذى يستقبل النبضات السمعية من العصب السمعى ويفسرها في المخ.


و فقدان أي عنصر من العناصر السابقة لمهمته يحدث الصمم.


والأذن مصممة بدقة فائقة لتحول كل الذبذبات الميكانيكية مهما كانت ضعيفة إلى نبضات كهربية تسرى في العصب السمعي، وتنقسم إلى ثلاثة آذان:

1. الأذن الخارجية outer ear

وهى تتكون من الصوان (pinna) والقناة السمعية (auditory canal) وفي نهايتها من الداخل طبلعة الأذن (ear drum or tympanic membrane)، والقنعاة السمعية طولها 2.5 سم وقطرها أقل من 1 سم وتعمل عمل أنبوبة مغلقة من طرف واحد وبالتالى يكون عمود الهواء المهتز عند تردده الأساسى طوله ربع طول الموجة الصوتية $\frac{\lambda}{4}$ وبالتالى يكون تردده الأساسى $\frac{\lambda}{4}$. حيث $\frac{\lambda}{4}$

الصوت في الهواء, L طول القناة السمعية, f التردد الأساسي. وطبلة الأذن م ساحة مقطعها 65مم وسمكها 0.1 مم ومهمتها توصيل الذبذبات الناتجة عن الموجات الصوتية من جانبها الخارجي في الأذن الخارجية إلى جانبها الداخلي في الأذن الخارجية السي جانبها الداخلي في الأذن الوسطى. وتتراوح سعة ذبذبة طبلة الأذن من $^{-1}$ 0 إلى $^{-1}$ 0 مم وذلك عندما يتغير التردد من 20 إلى 3500 ذبذبة في الثانية، وإذا زاد ضغط الموجات المصوتية على طبلة الأذن فقد تتمزق إلا أنها تشفى وتعود إلى مهمتها.





شكل (1-7)

2. الأذن الوسطى the middle ear

تتكون من ثلاث قطع عظمية (ossicles) صغيرة وجميعها يكتمل نموها قبل الو لادة حيث يسمع الجنين و هو في المشيمة وتكون أولها على شكل مطرقة (malleus or hammer) والوسطى العندان (incus or anvil) والثالثــة الركــاب (stapes or stirrup) ومهمتها نقل الذبذبات الصوتية من طبلة الأذن إلى الأذن الداخلية مهما كانت ضعيفة والضغط الناشئ من طيلة الأذن على مطرقة يكبر بواسطة هذه العظيمات عند دخول الذبذبات الي الأذن الداخلية من الفتحية البيضاوية (oval window) وذلك لكونها تعمل عمل رافعة من جانب ومن الجانب الأخر فان قوة ذبذبات طبلة الأذن تعطى ضغطاً صغيراً لكون مساحتها كبيرة (65 مـم2) وهـذه الذبذبات تنتقل من المطرقة إلى السندان ثم إلى الركاب الذي يضغط على غشاء الفتحة البيضاوية بقوة تحدث ضغطاً كبيراً لصغر المساحة النبي ينضغط عليها الركاب، ومرونة طبلة الأذن تساعد على ذلك حيث تقلل الممانعة في المدى الترددي 500 إلىي 5000 دبدبة في الثانية، وهذه العظيمات لها دور في حماية الأذن من الأثار السيئة للأصوات العالية وذلك بامتصاصها في هيكلها وروابطها المرنـة، وتتـصل بـالأذن الوسطى أنبوبة ضيقة تسمى قناة إستاكيوس تصلها بالبلعوم وتعمل على مساواة الضغط على جانبي طبلة الأذن ويسبب إمتصاص الهواء في أنسجة الأذن الوسطى إنخفاض الضغط على طبلة الأذن من الداخل إلا أن حركة عضلات الوجه أثناء البلع والتشاؤب والمضغ تؤدى إلى فتح قناة إستاكيوس (Eustachisan tube) ومن ثم يتعادل الضغط مرة أخرى على جانبي طبلة الأذن والفرق في الضغط الذي يحدث أثناء الصعود السي جبل أو الصعود في مصعد أو ركوب طائرة يسبب الألم وينصح بفتح الفم أثناء ذلك، وإذا حدث وأغلقت فنحة إستاكيوس لأى سبب فيجب إتخاذ التدابير اللازمة للعلاج.

3. الأذن الداخلية The inner ear

الأذن الداخلية في وضع آمن لوجودها داخل عظام الجمجمة، وهي تتكون من قوقعة صغيرة حلزونية مملوءة بسائل، وتتصل بالأذن الوسطى بالتصاق غشاء الفتحة البيضاوية مع الركاب، والقوقعة تتصل بالمخ بواسطة العصب السمعى

(auditory nerve) وهذا العصب يكون من حزمة عصبية فيها 8000 محـور عصبى توصل النبضات الكهربية إلى مركز السمع فـى المـخ (auditory cortex) وحجم القوقعة تقريبا في حدود حجم طرف الإصبع الصغير في اليد وعند بسط القوقعة على إستقامة واحدة يكون طولها في حدود 3 سم.


فيزياء السمع physics of hearing

الحركة التذبذبية للركاب (stapes) تنتقل إلى السائل داخل القوقعـة (cochlea) من خلال غشاء الفتحة البيضاوية (oval window) الذى بدوره يُثير الخلايا الشعرية المتصلة بنهايـة العـصب الـسمعى (auditory nerve) أو بالعـصب اللحائى (the organ of cortex) والنبضات الكهربية المتولدة في هذه العملية تنتقل إلى المخ حيث يحدث الإحساس بالسمع.

وإنتقال الذبذبات الصوتية من الأذن الخارجية إلى السائل الموجود في القوقعة وإنتقال الذبذبات الصوتية من الأذن الخارجية إلى السائل الموجود في القوقعة ومد cochlear fluid على الغشاء ثم ينتشر على طول غشاء مبطن لقاعدة القوقعة وسمكه رقيق عند التحامه على الغشاء ثم ينتشر على طول غشاء مبطن القاعدة القوقعة وسمكه كلما بعدنا عن ذلك، مع غشاء الفتحة البيضاوية (oval window) ويزداد سمكه كلما بعدنا عن ذلك، والجزء الرقيق منه مسئول عن الإحساس بالذبذبات ذات الترددات العالية وكلما زاد السمك على طول هذا الغشاء كلما إزداد الإحساس بالترددات الأقل فالأقل, أى أن لكل جزء من هذا الغشاء ترددات معينة يستشعرها ولايستجيب لغيرها، وكذلك تكون النبضات الكهربية التي يرسلها العصب السمعي إلى المخ محددة التردد بالموضع الذي تأثر بها في الغشاء المبطن لقاعدة القوقعة (basilar membrain) وإستجابة الأذن للموجات الصوتية يعتمد على كل من التردد ومستوى شدة الصوت ومثال ذلك الصوت للموجات الصوتية يعتمد على كل من التردد ومستوى شدة الصوت ومثال ذلك الصوت ديسبل (odB) أو od التردة (37Db) ونفس الأذن تستقبل صوت تردده 100 ذبذبة/ ثانية وسبل وكان مستوى الشدة 37 ديسبل (37Db) والشكل (2-9) يوضيح

◄ (الباب (التاسع- فيزياء (الأؤن و(السمع →____

العلاقة بين مستوى شدة الصوت والتردد الذي يكاد يسمع (barely audible) فيما يسمى بمنحنى حد الإسماع (curve Threshold hearing).




كما أنه يبين العلاقة بين مستوى شدة الصوت ودرجة إرتفاع الصوت المستمعين لصوت تردده 1000 ذبذبة/ ثانية المستمعين لصوت تردده 1000 ذبذبة/ ثانية بشدة قدرها 10ديسبل بدرجة إرتفاع صوت معينة فإنهم يستمعون إلى صوت تردده 100 ذبذبة/ ثانية بنفس درجة إرتفاع الصوت ولكن بمستوى شدة صوت قدرها 37 ديسبل مثلا، ويشعرون بنفس الإحساس.

إختبار السمع Test of hearing


يتم إختبار السمع في مكان معد لذلك إعداد تماما, كما يجب أن يتم إختبار كل أذن على حده وذلك بإستخدام وحدات سمع دقيقة، ويدرب الشخص في الإختبار أن يعطى إشارة عند سماعه صوت الإختبار، ويتم إختبار ترددات بين 200 إلى

8500 ذبذبة/ثانية وعند كل تردد يجب رفع الصوت وخفضه بشكل تدريجي حسى يحدث الإسماع في حده الحرج، وتكرر هذه العملية على جميع الترددات المتاحة.

ترسم العلاقة بين الترددات وحد الإسماع الحرج (level hearing threshold) ومقارنتها بمثلها مع تلك فى الظروف الطبيعية، وحد الإسماع الحرج الطبيعى يؤخذ على أن مستوى شدة الصوت صفر ديسبل (odb) شكل (9-23).



وشكل (9-64) يوضح أن الشخص تحت الاختبار يحتاج لعلاج السمع في المدى الترددي 3500 إلى 16000 ذبذبة/ ثانية, وقد يكون سبب ذلك هو أثر مرضى على هذا الجزء من الأعصاب التي تتأثر بهذا المدى من التردد في الغشاء المبطن لقاعدة القوقعة (basilar membrain of the cochlea).



الصبم ووسائلط الإسماع (deafness and hearing aids):

المحادثات اليومية بين البيشر تقع معظمها في المسدى التسرددي 400 إلى 4000 المنية وبذلك لا يعتبر أصم كل من إستطاع تبادل الأحاديث في هذا المدى ولو كان أصم فيما حولها من الترددات ولا يعتبر أيضاً في سمعه صعوبة, والأشخاص الذين حد إسماعهم الحرج في حدود 30 ديسبل (30db) أشخاص طبيعيين وليس لديهم مشكلة في السمع، والأشخاص الذين حد إسماعهم الحرج في حدود ووليس لديهم مشكلة في السمع، والأشخاص الذين حد إسماعهم الحرج في حدود المعلى والأشخاص الذين حدهم السمعى الحرج بين 90 ديسبل (90db) هم صم كالحجر (deaf) والأشخاص الذين حدهم السمعي الحرج بين 90 ديسبل يحتاجون مساعدات سمع ليسمعوا الأصوات العالية ولكن مشاكلهم تكمن في سماع الأصوات المنخفضة وعموماً مشاكل السمع تزداد بتقدم السن. ومستوى شدة الصوت المتوسط حوالي 60 ديسبل (60db) وتؤثر عليه الضوضاء في الوسط المحيط (يزداد بزيادة الضوضاء وينقص بنقصانها) وبذلك قد يصل مستوى شدة

الصوت إلى 40 ديسبل في غرفة هادئة وقد يصل إلى 80 ديسبل (80dB) في مكان به ضوضاء عالية.

والأشخاص الذين يعانون صمم عند حزمة ترددية معينة يسمعون أصوات خافته جداً فيما حولها ولا يسمعون عندها ولو كانت أصوات صاخبة.

وهناك نوعين من قليلي السمع (reduced hearing):

1. عدم وصول الإسماع Conduction hearing loss:

وفى هذا النوع لا تصل الذبذبات الصوتية إلى الأذن الداخلية وقد يكون السبب إنسداد القناة السمعية بكتلة شمعية ملتصقة بطبلة الأذن فتؤثر على مرونتها، أو قد يكون السبب تغير فى عامل اللزوجة فى السائل فى الأذن الوسطى لأى سبب أو تيبس العظيمات الصغيرة (ossicles) فى الأذن الوسطى أو أحدهما، وجميع هذه الأسباب ممكن علاجها أو إجراء جراحة لعلاجها, وحتى فى حالة عدم جدوى العلاج فإنه يمكن إستخدام مساعدات الإسماع لنقل الأصوات عبر الجمجمة إلى الأذن الداخلية.

2. فقدان العصب السمعي Nerve hearing loss

وفى هذه الحالة يصل الصوت إلى الأذن الداخلية ولكن لا يعطى العصيب السمعى أية نبضات (no nerve signals) إلى المخ, وقد يحدث هذا الحزمة ترديه او حزمتين أو أكثر أو لكل الترددات. ومساعدات الإسماع كثيرة من بينها لغة المشفاه (lip-read) وهى مراقبة حركة الشفاه والوجه للتعرف على نوع الحديث الدائر قدر الإمكان، وكذلك يعتبر من مساعدات الإسماع وضع اليد خلف الأذن لزيادة مقدار ما يتجمع من أصوات داخل صيوان الأذن وهذه الطريقة تزيد مستوى شدة الصوت بمقدار ك ديسبل (7dB) فضلاً عما يحدث من إستجابة المتحدث لرؤية الفعل فيرفع صوته بما يساوى 10 ديسبل (10dB)، ويعتبر البوق من أول مساعدات الإسماع الصناعية حيث يجمع طرفه المتسع الموجات الصوتية ويركزها على القناة السمعية من الطرف الآخر

وهو يساعد على خفض مستوى شدة الصوت فيما يساوى 12 ديسبل (12dB), وهذه الأداة غير شائعة لكون الإنسان لديه رغبة في إخفاء عيوبه ومن بينها قلمة المسمع أو فقدانه (handicaps).

ومساعدات الإسماع الإلكترونية متوفرة في هذه الأيام وقد أصبحت في حجم صغير ويمكن وضعها خلف الأذن أو حتى تخبأ في الشعر فيفيد ولا يؤذي.

والسماعة الإلكترونية تتكون من لاقط دقيق للأصوات (microphone) ومكبر لزيادة طاقة الصوت (amplifier) ومحدث (loudspeaker) ليوصل الأصوات التي رفعت طاقتها إلى الأذن، وبذلك يمكن الحصول على مستوى شدة في حدود 90 ديسبل أو أكثر، وقد تم التوصل إلى أجهزة ترفع إلى حدود أكبر من ذلك الأمر الذي يجعل إمكانية الإسماع لشريحة كانت تعد من الصم ممكن مادام العصب السمعي فلى حالبة طبيعية، ومساعدات الإسماع لا تعيد السمع إلى حالته الطبيعية ولكنها تساعد فقل ومعظم هذه المساعدات يمكن ضبطها بحيث تمكن مستخدمها من ضبطها عند التردد المناسب إلا أن المدى الذي تتغير فيه محدود و لابد من تشخيص المدى المراد المساعدة من خلاله بواسطة المعالج.



فيزياء الجهاز الروري

Physics of the cardiovascular system

داثباب دائعاشر

فيسريساء الجهساز السدوري

Physics of the cardiovascular system

مقدمسة

الجهاز الدورى هو الجهاز الذى ينقل للجسم إحتياجاته من الطعام (الوقود) والأكسجين من كل من الجهاز الهضمى والجهاز التنفسى ويصلها إلى خلابا الجسم حسب إحتياجاتها، ويقوم أيضاً بنقل مخرجات الجسم إلى حيث يتم الإخسراج، والسدم يكون حوالى (8%) من كتلة الجسم (فى حدود 5 كجم لجسم يبلغ وزنه 65 كيلو جرام)، والأوعية الدموية مع القلب تكون الجهاز الدورى (cardiovascular system (cvs))، ولذلك فإن أول عضو ينمو فى الجنين هو القلب حيث يبدأ عمله بعد الأسبوع الثامن من بداية الحمل ويضخ الدم إلى جميع الأنسجة المتكونة فى الجنين، وفى هذه الفترة يحصل الجنين على إحتياجاته من الأكسجين من الأم عن طريق الحبل السسرى الفترة يحصل الجنين على إحتياجاته من الأكسجين من الأم عن طريق الحبل السسرى حيث لا يصل إلى رئتى الجنين إلا حوالى 10% من الدم، وبعد الولادة يبدأ الدم الداخل للرئتين فى الزيادة، وإذا حدث أن الدم كان غير مؤكسد بشكل غير كاف فإن الرضيع يكون لونه أزرق (blue baby)، وكتيراً من تخصصات الطب يكون له رأى فسى قضايا الجهاز الدورى، مثل أطباء القلب، وأطباء الباطنية والمسالك البولية والكلى.


والقلب عبارة عن مضختين (double pump) لإعطاء القوة اللازمة لندوير الدم في دورتي الدم الرئيسية في كل من الرئتين وباقى أجزاء الجسم، ويدور الدم في الرئتين بواسطة القلب قبل أن يبدأ النصف الثاني في ضخ الدم إلى باقى أجزاء الجسم.

ويضخ الدم من القلب بعد إنقباض عضلة من البطين الأيسر بضغط قدره 120 مم زنبق إلى الشريان الذي ينقسم إلى شرايين أدق فأدق وأدق (arterioles) ثم في النهاية إلى شعيرات دقيقة جداً عبارة عن شبكة (mesh work) من الشعيرات الدموية تسمى ضغيرة شعرية (bed) وبذلك يصل الدم من القلب إلى هذه الصغيرة الشعرية في ثوان قليلة حيث يمد الخلايا بالأكسجين (2) ويأخذ منها ثاني أكسيد الكربون (CO₂). وبعد أن يحمل الدم بثاني أكسيد الكربون يتجمع الدم في أوردة دقيقة الكربون وردة أكبر فأكبر قبل أن تدخل الجانب (CO₂). وبعد أن يحمل الدم بثاني أكسيد الكربون المجمع الدم في أوردة دقيقة الأيمن من القلب من خلال الأوردة الرئيسية، الوريد الأجوف والوريد البابي، والسدم الوارد من الجسم يخزن في الأذيان الأيمان لحظياً (right atrium) شم ينقبض وينقبض لدفع هذا الدم إلى الرئتين بضغط قدره 25 مم زئبق، حيث يصل إلى الشعيرات الدموية على سطح الحويصلات الهوائية في الرئتين ويتم التخلص من شاني أكسيد الكربون ثم يحمل الدم الأكسجين والدم المحمل بالأكسجين ينتقل خلال الأوردة الرئيسية من الرئتين إلى الأنين الأيسر وبضغط قدره 8 مم زئبق فينتقل الدم إلى البطين الأيسر مرة أخرى.

والدم يندفع في قبضة واحدة من نقطة إلى أخرى (أذين، بطين...) يكون حجمه في حدود 80 مللي لتر، وجملة حجم الدم في الجسم في حدود 5 لتر فإن دورة الدم من البطين الأيسر إلى نفس البطين تستغرق حوالي دقيقة واحدة وصمامات القلب معدة بحيث يسرى الدم في إتجاه واحد، فإذا حدث خلل في الصمامات من حيث عدم الإغلاق أو الفتح أو الغلق الجزئي فإن مقدرة القلب نقل والتقدم التقني سهل مهمة جراحي القلب في عمل ما يلزم من صيانة لتعود الأمور إلى نصابها أو قريب من ذلك.

وقد أثبتت الإحصاءات أنه في أية لحظة يكون الدم منقسم بحيث يكون %20 منه في الرئتين، %80 منه في باقى أجزاء الجسم، والقسم الذي في الجسم يكون %15منه في الشرايين، %10 في الضفيرة الشعرية، %75 في الأوردة، والقسم الذي توجه إلى

الرئتين يكون %7 في الشعيرات الدموية على سطح الحويصلات الهوانية، %93 منه منقسم بين الشرايين المغذية للرئتين والأوردة القادمة منها وشكل (1-10) بوضح نموذج تخيلي للجهاز الدوري.



شكل (1-10)

والدم العائد من الجسم إلى القلب يكون خالى بقدر كبير من الأكسجين ولذلك يكون لونه أبيض محمر (bright red) في الأوردة وسبب زرقته في ظهر اليد واليد يرجع إلى كرمشة الجلد وتغير لون دم النزيف يرجع إلى أكسدته في وقت قصير جدا، ومعظم الدم في الجسم أحمر داكن، والدم يبدو للعين المجردة وكأنه سائل أحمر لزوجته أعلى من الماء والدم في حقيقة الأمر يتكون من:

erythrocytes or red blood cell اللون الأحمر ناتج عن كرات الدم الحمــراء 1 وعددها حوالى 5 مليون كرة حمراء في كل 1م 8 .

- 2. صفائح دمویة قطرها 3 میکرومتر (flat discs) و عددها 300.000 فی مم 3 .
- 3. سائل شفاف يسمى بلازم الدم (blood plasma) ومزيج كرات السدم الحمراء وبلازما الدم يعطيان الدم خصائصه في السريان والتي تختلف عن باقى السسوائل مثل الماء.
- 4. كرات الدم البيضاء (leukocytes or whit blood cells) وهيى في حدود 8000 كرة/ مم 3 ، وهذا العدد يزداد في بعض الحالات المرضية.

والدم ينقل الهرمونات اللازمة للتحكم في العمليات الكيميائية في خلايا الجسم كما ينقل بعض الإلكتروليتات (أيونات المعادن) وعلى سبيل المثال كل 100 مللي لتر دم تحتوى على 100 مجم كالسيوم، وإذا قلت نسبة الكالسيوم عن (8-4) مجم/ 100 ملليلتر فإن الجهاز العصبي لا يؤدي دوره كما ينبغي وقد يموت الجسم بسبب تقلصات العضلات (muscle spasm or tetany).

وفيما سبق كانت خلايا الدم تعد بوضع نقطة من الدم على شريحة زجاجية وتخفيفها بالماء وتُعد الخلايا تحت ميكروسكوب مناسب وهذه الطريقة غير دقيقة.

والآن نستخدم جهاز بنية فكرته على أن المحلول المخفف من الدم يوضع في أنبوبة شعرية وتمرر بين قطبين (electrodes) لقياس المقاومة الكهربية لكراة الدم الحمراء أثناء مرورها، والتغير في المقاومة الكهربية يظهر على شكل نبضة كهربية تعد في حينها من خلال دائرة كهربية، وهذه الطريقة تعطى العدد بدقة مناسبة.

الشعيرات الدموية وتبادل الأكسجين وثانى أكسيد الكربون

O, & CO, exchange in the capillary system

يعطى عمق الانتشار للدم فى الأنسجة بالعلاقة $D = \lambda \sqrt{N}$ حيث $D = \lambda \sqrt{N}$ الانتشار، N عدد التصادمات، λ المسار الحر المتوسط بين تصادمين، ويكون عمق الانتشار فى الأنسجة أقل بكثير عنه فى الهواء، والشعيرات الدموية فى الضفيرة يكون


عددها كبير ويبلغ 190 شعيرة/ مم ونصف القطر المتوسط للشعيرات الدموية حوالى 20 ميكرومتر وبذلك تبلغ المساحة السطحية للشعيرات الدموية في واحد كيلو جرام عضلات حوالي 12متر ، والدم يسرى في الأنابيب الشعرية (الشعيرات الدموية) تحت تأثير ضغط هيدوستاتيكي يعمل على إخراج الدم من الشعيرات الدموية إلى الوسط المحيط بها والضغط الأسموزي (osmotic pressure) الذي يدخل السوائل إليها، والضغط الهيدرستاتيكي قيمته 30 مم زئبق عند أطراف الشرابين و 15 مم زئبق عند نهاية الأوردة، والضغط الأسموزي قيمته 20 مم زئبق وإذا تغير ضعط الدم في الشعيرات الدموية يسبب تصادم أو صدمة (trauma) وتزداد السوائل في الأنسجة المتضررة وتسبب الاستسقاء (swelling or edema).

وبسبب تغير الضغط داخل الشعيرات الدموية وتغير الضغط الأسموزى الخارجي يتم إيصال الأكسجين للأنسجة وتحميل الدم بثانى أكسيد الكربون الذى يفرغه فى الرئة من خلال الشعيرات الدموية فى الحويصلات الهوائية بالرئمة ويحمل مرة أخرى بالأكسجين.

Work done by the heart الشغل المبذول بواسطة القلب

يدفع القلب حوالى 80 مللى لتر من الدم إلى الرئة فى كل نبضة من البطين الأيمن ومثلها من البطين الأيسر إلى باقى أجزاء الجسم، وفى هذه العملية يبذل القلب شغلاً، بينما يكون الدم فى جزئى المضخة فى القلب غير متساوى، ففى الرئة والجهاز الرئوى يكون ضغط الدم قليل وذلك لكون مقاومة الأوعية الدموية قليلة ويكون ضغط الدم هذا فى حدود الكون مقاومة الأوعية الدموية قليلة ويكون ضغط الدم هذا فى حدود 25 مم زئبق أى فى حدود خمس ضغط الدم فى دورة الدم الكبرى، وبذلك يكون ضغط الدم الذى يندفع إلى باقى أجزاء الجسم فى دورة الدم الكبرى فى لحظة إنقباض البطين الأيسر 120 مم زئبق وفى حالة إستراحة (diastole) دورة القلب (cardiac cycle) يكون ضغط الدم على نلك

من قوة العضلات اللازمة لدفع الدم في دورته الكبرى، وهذا الضغط قيمته أكبسر ما يمكن عند البطين الأيسر والأورطي ثم يقل في السشرايين (arteries) والسشرايين وتقلل الأصغر (arterioles) ويقل كذلك في الشعيرات الدموية المتصلة بالسشرايين وتقلل قيمته أكثر عند إتصال ضفيرة الشعيرات الدموية بالأوردة ويظل كذلك في الأوردة ليصل إلى البطين الأيمن الذي يضغط الدم بما يساوى 25 مم زئبق ليدفعه إلى الرئتين حيث يقل قبل دخولها نظراً لأن مقاومة الأوعية الدموية فيهما قليلة شم يمسر بالرئسة لأحداث التبادل الغازى بين $O_2 \& CO_2$ بضغط دم لا يتعدى 25 مم زئبق ثم يسصل إلى البطين الأيسر بضغط قليل وأقل من 8 مم زئبق، حيث ينق بض البطين الأيسر فضغط الدم ويدفع الدم في دورته الكبرى بضغط 120 مم زئبق وشكل (10-2) يوضع ضغط الدم في المناطق المختلفة من الجسم والرئتين ومناطق القلب.



شكل (2-10)

ويحسب الشغل الذي يبذله القلب بحاصل ضرب الضغط في التغير في حجم الدم المدفع من القلب بالعلاقة :

 $w = p\Delta V$

◄ (لبابَ (لعاشر- نيزياء (لجماز (لرورى →

حيث w الشغل، p قيمة الضغط، Δ۱ حجم الدم.

فإذا كان الضغط المتوسط للدم100 مم زنبق، أي في حدود 103×1.3 داين سم²، وأن حجم الدم المندفع في كل نبضة هو 80 ميللي لتر (كل ثانية) (معدل النبضات 60 نبضة/ دقيقة) فإن الشغل الذي يبذله القلب في ثانية هو:

 $\mathbf{w} = \mathbf{p} \Delta \mathbf{V}$

 $=1.3\times10^{5}\times80$

 $= 1.04 \times 10^7 \text{ erg}$

= 1.04 Jaule

= 1.0watt

وهذه هي القيمة المتوسطة إلا أن قدرة القلب أعلى من ذلك وهي في حدود عشرة والت، والقدرة اللازمة في دورة الدم في الرئتين خمس هذه القيمة.

ضغط الدم وقياسه Blood pressure and its measurement

يستخدم الأسفيجومانومتر في قياس ضغط الدم (pressure gauge) ويتكون من سوار الضغط (pressure gauge) ومقياس الصغط (pressure cuff) حيث يوضع على الجزء العلوى من الذراع، وسماعة توضع على الشريان العصدى عند الكوع، ويضغط هواء في سوار الضغط نيتمدد بسرعة ويصل لصغط كاف لوقف سريان الدم في هذا الشريان، ثم يسمح للهواء المضغوط بالتخلي تسدريجياً (إفراغ الهواء) وعندما يقل الضغط في سوار الضغط إلى قيمة أقل من القيمة التي تسمح بسماع النبض (systolic blood pressure) فإن الدم يسرى في الشريان العدد دي محدثاً صوت تذبذبات تسمع في السماعة (stethoscope) ويسمى بسصوت لا محدثاً صوت تذبذبات تسمع في السماعة (stethoscope) ويسمى بسصوت لا وصوت البداية (onset) يعنى مستوى نبض ضغط السدم (systolic pressure level) وكلما نقص الضغط في السوار أكثر كلما أرتفع لا

(k.sound) أكثر والنقطة التي ينعدم فيها صوت k أو يتغير ندل على ضغط الانبساط في الشريان (pressure diastolic) وبذلك يتحدد الحد الأعلى للضغط والحد الأدنى له.

وضغط الدم فى الجسم يختلف من نقطة إلى أخرى كما رأينا فى شكل (10-2) وذلك بسبب قوة جذب الأرض، وقد قيس ضغط الدم لشخص واقف عند قدمه، وعند ذراع مرتفعة وعند رأسه بإستخدام ثلاثة مانومترات ووجد أن مستوى إرتفاع الدم فيها كان حده الأعلى واحد، وأن الضغط الأعلى واقع على القدم وذلك بفعل الجاذبية.

$F = \rho gh$

حيث h إرتفاع عمود الدم، g التسارع الجذبي للأرض، ρ كثافة الدم، ووجد أن ضغط الدم على الرأس أقل لكون الرأس يقع في مستوى فوق القلب، وفي حال إستخدام مانومترات مملوءة بالزئبق فإن الارتفاع في عمود الزئبق يساوى $\frac{1}{13.6}$ من إرتفاع عمود مملوء بالدم، وقد سبق أن عرفنا أن ضغط الدم تختلف قيمته من البطين الأيسسر 120 مم زئبق إلى البطين الأيمن 25 مم زئبق وكذلك يوجد فرق في ضغط الدم بين الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية.

وهناك طريقة بسيطة لنرى إختلاف ضغط الدم من نقطة إلى أخرى وكذلك نرى تأثير الجاذبية عليه، فضغط الدم للأوردة على ظهر كف اليد يمكن التعرف عليه عندما تكون اليد مرسلة وفي مستوى أقل إرتفاعاً من مستوى القلب فإن الأوعية الدموية تكون بارزة وظاهرة فإذا ما رفعت اليد إلى أعلى من القلب تختفى الأوردة وكأنها أفرغت من الدم وكأن الضغط بداخلها أصبح صفراً.

ضغط الدم على جدران الأوعية الدموية


pressure across the blood vessel wall (transmural pressure)

كما رأينا في الشكل(10-2) فإن أقل قيم لضغط الدم في الجهاز الدوري وجدت في الشرايين الصغيرة وضفيرة الشعيرات الدموية، والشعيرات الدموية جدرانها رقيقة جدا وفي حدود واحد ميكرمتر $(10^{-6} \, \mathrm{m})$ وبذلك تسمح بإنتشار الأكسجين وثاني أكسيد الكربون منها وإليها.

فإذا فرض أن لدينا شعيرة دموية نصف قطرها R والضغط داخلها يسساوى P على جميع نقاط السطح الداخلى لجدار الشعيرة أى أن الضغط متساوى، فإذا فرض أن الشعيرة قسمت إلى نصفين شكل (3-10) فإن ضغط الدم من الداخل من أسفل إلى أعلا يساوى 2RP على وحدة الأطوال، وقوة الشد في سطح الشعيرة الدموية اللازمة للصق النصفين معا والتي تعمل إلى أسفل في النصف العلوى 2T ونظرا لأن الشعيرة الدموية لم تنفجر ولم تنقبض فإنها في حالة إنزان تحت القوتين أى أن:

2T=2RP

T=RP



شكل (3-10)

وبذلك يكون الضغط على جدران الوعاء يعطى بالعلاقة :


P=T/R

وقد وجد أن الشد على جدران الأورطى فى حدود 150.000 داين/ سم والسشد على جدران الشعيرات الدموية 25 داين/ سم، وهذا الشد هو الذى يحول دون إنفجار الشعيرات الدموية، وهو يزيد بزيادة نصف القطر ويقل بنقصان نصف القطر.

تطبيق قاعدة برنولي على الجهاز الدوري

Bernoull's principle applied to the cardiovascular system conservation of energy) تعتمد قاعدة برنولى على تطبيق قانون بقاء الطاقة (potential energy (PE)) حيث أن ضغط المواتع صورة من صور طاقة للوضع وبها يؤدى الشغل.

والمائع المتحرك تكون له طاقة حركة (KE) kinetic energy)، وإذا تحرك المائع المتعلق المائع المائع المائع تزداد في المائع المائع المائع تزداد في المناطق فإن سرعة المائع تزداد في الاجزاء من الأنبوبة ذات المقطع الضيق وتقل في المناطق ذات المقطع الواسع، ونتيجة لذلك فأنه في المناطق التي تزداد فيها السرعة تزداد تبعاً لها طاقة الحركة على حساب نقصان طاقة للوضع في ذات الموقع أو المكان والذي يؤكد ذلك نقصان المضغط في ذات الموقع أو المكان والذي يؤكد ذلك نقصان المضغط في ذات الجزء من الأنبوبة، وعندما يتسع المقطع مرة أخرى وتقل السرعة تقل تبعاً لها طاقة الحركة وتزداد طاقة للوضع ويزداد الضغط والمشكل (10-4) يوضح ذلك. طاقة الحركة وتزداد طاقة للوضع ويزداد الضغط والمشكل (20-4) يوضح ذلك. ومعادلة الاستمرارية (20 contenuty equation) تدل على أن كمية المائع المسارة في الأنبوبة المربعة المائع البطيئة، A_1 مساحة مقطع الأنبوبة الضيق، a_1 سرعة المائع البطيئة، a_2 سرعة ومساحة مقطع إلا أن حاصل ضربهما يظل ثابت.



والأوعية الدموية أنابيب تنطبق عليها معادلة التتابع أو الاستمرارية بحيث تكون سرعة الدم عند خروجه من القلب في الأورظي أكبر ما يمكن 30 سم/ ثانية ونظرا لأن الشريان يتفرع إلى شرايين كثيرة ثم إلى شرايين كثيرة أخرى أدق ثم إلى شعيرات دموية عددها في حدود 190 شعرية في كل مم² فإن مساحة المقطع الكلية لمجموع ملايين الشعيرات الدموية تكون أكبر بكثير جدا من مساحة مقطع شريان الأورطي في بداية الدورة الدموية الرئيسية الأمر الذي يقلل سرعة الدم إلى أن تصل إلى كسم/ ثانية في ضفيرة الشعيرات الدموية الأمر الذي يعطى فسحة من الوقت ليتم تبدادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في الأنسجة سواء الدورة الرئيسية وفي دورة الرئتين.

ويمكن حساب طاقة الحركة للدم عند خروجه من الأورطى إذا أخذنا في الاعتبار حركة واحد جرام من الدم وفي هذه الحالة فإن طاقة الحركة (KE):

$$K.E = \frac{1}{2}mv^2$$

حيث m كتلة الدم وهي واحد جرام، v سرعة الدم عند خروجه من الأورطي هي 30 سم/ ثانية.

$$\therefore \text{ K.E} = \frac{1}{2} \times 1 \times (30)^2 = 450 \text{ ergs}$$

بينما طاقة الحركة لنفس القدر من الدم في الشعيرات الدموية:

K.E =
$$\frac{1}{2}$$
mv² = $\frac{1}{2}$ ×1×(2)² = 2ergs


وهكذا تكون طاقة الحركة أكبر ما يمكن عند الخروج من القلب وأقل ما يمكن عند الشعيرات الدموية.

إلا أنه عند بذل مجهود فإن القلب يضخ الدم بسرعة تصل إلى خمس مرات القيمة المذكورة وتصل ضربات القلب إلى أقصى قيمة لها ويكون الضغط المكافئ لطاقة الحركة قيمة كبيرة (حوالى 75 مم زئبق).

ولإيضاح تغير السرعة ومساحة مقطع الأوعية الدموية نرسم شكل (10-5) لتتبع المتغيرين (A)، v من الأورطى (Aorta) حتى الوريد الأجوف (vena cave) من المشكل نرى أن سرعة الدم عند خروجه من الأورطى تكون أسسرع ما يمكن 30سم/ثانية ويكون نصف قطر الأورطى فى حدود 1 سم (مساحة مقطعه 3 سم²)، ثم تقل سرعة الدم لتصل إلى 1.5 سم/ثانية فى الشعيرات الدموية حيث نصف القطر المكافئ لمجموع أنصاف أقطار الشعيرات الدموية 30 سم (أى مساحة المقطع المكافئ المكافئ لمجموع أنصاف أقطار الشعيرات الدموية عند دخول القلب من الوريد 600 سم²)، ثم تزداد مرة أخرى لتصل إلى 5سم/ثانية عند دخول القلب من الوريد الأجوف حيث يكون نصف قطره 0.9 سم (مساحة مقطع 18 سم²) وفى جميع الحالات تظل كمية الدم المتحركة فى الأوعية الدموية ثابتة وتحكمها معادلة الأستمرار السريان على مساحة المقطع فى هذا الجزء أى أن معدل السريان :

$$\frac{dm}{dt} = \frac{Av.t\rho}{t} = Av\rho$$

حيث p كثافة الدم.



أي أن السرعة υ تساوى:

$$\upsilon = \frac{\frac{dm}{dt}}{A}$$

بفرض أن ρ ثابتة في جميع أجزاء الدورة الدموية ويؤثر على سريان الدم لزوجته (poise) و وورة الزوجته (cgs) بوحدة بواز (viscosity (η)) وهي نقاس في نظام (cgs) بوحدة بواز (viscosity (η)) ومعامل النظام العالمي للوحدات (SIU) بوحدة بسكال ثانية (az (SIU)) ومعامل لزوجة الدم (pas=10 poise) وهو يعتمد على نسبة كرات الدم الحمراء في الدم أو على الدموية (ادت الدموية (ادت الدموية الدم، والمرضى الذين الدموية (poly cythemia) فكلما زادت الدموية زادت لزوجة الدم، والمرضى الذين يعانون من إحمرار الدم (poly cythemia) أو زيادة غير سوية في كرات الدم الحمراء عندهم دموية عالية وغالبا ما يكون لديهم مشاكل في الدورة الدموية. وتعتمد سرعة الدم أيضاً على درجة الحرارة حيث تزداد لزوجة الدم بإنخفاض درجة الحرارة ويقل الإمداد بالدم وتبرد الأطراف (الأيدي والأقدام)، وتبريد الدم من 37°م إلى صفر يزداد معامل اللزوجة بمقدار مرتين ونصف.

وبالجملة فإن العوامل المؤثرة على معدل سريان الدم فى الأوعية الدموية هلى اللزوجة (η) وطول الوعاء الدموى (μ) ونصف قطر الوعاء الدموى (η) وفرق الضغط بين طرفى الوعاء الدموى بين نقطتى (μ) و أى (μ) ويمكن صياغة ذلك فى قلون بين بين نقطتى (μ) والميل (poiseuiles law) الذى يربط هذه العوامل على النحو التالى :

(معدل السريان) Flow rate
$$=\frac{dm}{dt} = \left(\frac{\pi}{8}\right) \left(\frac{R^4}{L\eta}\right) (P_1 - P_2)$$

ويمكن أن نأخذ في الاعتبار أن مرونة الأوعية الدموية تؤثر على هذه النتائج حيث يتغير نصف القطر مع تغير الضغط كما أن معامل اللزوجة يتغير ممع معدل السريان إلا أن هذا التغير يمكن إهماله ويظل قانون بواسيل سارى المفعول ويحقق النتائج.

ويجب أن نلاحظ أيضا أنه بالرغم من أن المساحة الإجمالية لمساحة مقاطع الشرايين الدقيقة (arterioles) أكبر بكثير جدا من مساحة مقطع الأورطى إلا أن نقصا كبيرا يحدث للضغط عندها وذلك نظرا لمقاومة السريان الكبيرة عند كل منها والتسى تتناسب مع نصف القطر للأس الرابع (R^4) ، ويكون النقص أشد عند ضغيرة الشعيرات الدموية (capillary bed) لنفس السبب.

سريان الدم المتوازن وغير المتوازن

blood flow-laminar and turbulent

السريان المتزن للدم في الأوعية الدموية يكون لطبقة الدم الملاصيقة للجدران وتكون ساكنة والطبقة التي تليها سرعتها بطيئة ثم تزداد السرعة من طبقة إلى أخرى حتى تكون أسرع طبقة هي الطبقة المحورية (مثال ذلك هدوائي التلفزيدون الداخلي المغمد نفسه بنفسه في أنابيب قصيرة والمحوري فيها الأصغر قطرا وهدو يتقدمها)، وهذا التوزيع في سرعات طبقات الدم في الوعاء الدموي له أثر على توزيع كرات الدم

الحمراء في الدورة الدموية حيث يكون تركيزها عند محور الوعاء أكبر من جوانبه، وهذا يعطى أثرين :

- 1. عندما يدخل الدّم وعاء دموى صغير تاركا خلفه وعاء دموى رئيسى فان نسبة كرات الدم الحمراء في الوعاء الصغير تكون أقل منه في الوعاء الرئيسي أي تكون الدموية قليلة (skimming).
- 2. نظرا لأن بلازما الدم على طول جدار الوعاء الدموى تتحرك ببطىء شديد عن كرات الدم الحمراء فإن الدم فى الأطراف يحتوى نسبة كبيرة من كرات الدم الحمراء أكثر مما كان عليه عند مغادرة القلب، وبذلك ترداد نسبة الدموية (الاحمرار) فى اليد والقدمين.

والسريان المتزن للدم في الأوعية الدموية لا يحدث صدوتاً وتسمى بالحركة الخرساء فإذا ما زيدت سرعة الدم في وعائه بالتدريج فإننا نصل إلى سرعة حرجة عندها يتحول سريان الدم من سريان متزن (laminar) في طبقات متتالية السرعة إلى سريان غير متزن (turbulent) ويحدث ذلك بتقليل نصف قطر الوعاء كما هو الحال عند قياس ضغط الدم حيث يقلل نصف قطر الوريد العضدي بإستخدام سوار الصغط، ومن مميزات السريان الغير متزن إحداث صوت ناتج عن الذبذبات في الحركة غيسر المتزنة وبذلك يقاس الضغط.

وتعين هذه السرعة الحرجة (critical velocity (Vc)) بإستخدام معادلة رينولد (Reynold) التالية:

$$Vc = \frac{K\eta}{\rho R}$$

حيث π معامل لزوجة الدم، ρ كثافة الدم، R نصف وعاء الدم، π ثابت يعرف بثابت رينولد (Reynold constant) وقيمته 1000 لسوائل كثيرة من بينهم الدم.


أما السرعة الحرجة لخروج الدم من الأورطي، (v_{ca}) فإنها تقاس بنفس المعادلة:

$$v_{ca} = \frac{K\eta}{\rho R} = (1000)(3.5 \times 10^{-3})/10^3 \times k^{-2} = 0.35 m/s$$

والسرعة في الأورطى تقع في المدى من صفر إلى 40 سم/ ثانية وبالتالى فإلى السريان غير متزن، وتزداد هذه السرعة إلى أربع أو خمس مرات عند بذل مجهود ولمدة طويلة، ويكاد يسمع صوت القلب في هذه الحالة بالأذن المجردة ويكون مختلف عن صوت القلب للشخص المستريح.

ويجب أن نلاحظ أو وجود موانع مثل انتناء أو ترسبات في داخل الوعاء الدموى يقلل ثابت رينولد ومن ثم تتأثر السرعة الحرجة وتتغير قيم الضغط المقاسة.


وبرسم العلاقة بين الضغط ومعدل السريان نرى أن السريان المتزن يكون موثر أكثر من السريان الغير متزن كما في شكل (10-5) حيث يكون ميل المنحنى في منطقة السريان العير متزن أى التدفق في الحالمة الأولى أكبر من الحالة الثانية.



شكل (10-6)

وبرسم هذه العلاقة مرة أخرى لشريان دموى به عوائق (ترسيبات أو إنشاءات) فإننا نحصل على نفس الشكل وقيم معدل السريان تكون أقل الأمر الذى يلزم زيادة فى الضغط للحصول على نفس معدل السريان ومن ثم يبذل القلب شغل أكبر شكل (-6).

ومن الشكل يكون معدل السريان الطبيعي هو V_2 بينما معدل السريان للـشريان المريض V_1 ولما كانت $V_1 < V_2$ فإن الشغل الناتج بنفس الضغط يكون كبير في حالة الشريان الطبيعي $w' = p_1 v_1$ وأكبر من $p_1 v_1 = w$ وأكبر من $p_1 v_2 = w$ وأريد الوصول إلى نفس كمية معدل السريان فلابد من بــذل شــغل إضــافي قــدره أريد الوصول إلى نفس كمية معدل السريان فلابد من بــذل شــغل إضــافي قــدره مترن لوجود العوائق. $\Delta w = w' - w = p_1 (v_2 - v_1) = p_1 \Delta v$ مترن لوجود العوائق.




صوت القلب heart sound

يستطيع طبيب القلب المدرب ذى الأذن الحساسة أن يحصل على معلومات وفيرة نتشخيص الحالة مما يسمعه من صوت القلب، والصوت هذا المذى يسمعه الطبيسب

بإستخدام السماعة (stethoscope) يحدث بسبب ذبذبات تنشأ في القلب والأوعية الدموية الرئيسية، كما تساهم في هذا الصوت حركات فتح وغلق صمامات القلب، والسريان الغير متزن للدم في هذه الحالة والذبذبات الحادثة تعطى صوتا في المدى المسموع (audible ranges).

وشكل (10-8) يوضح العلاقة بين ضغط الدم والزمن والصوت المسموع والزمن بالنسبة لقلب طبيعى، وهذه الأصوات تسمع همسا (murmar) عندما يكون القلب غير طبيعى، ويحدث ذلك بسبب أية عوائق تجعل السريان غير متزن.



شكل (8-10)

فيزياء بعض أمراض الجهاز الدوري

The physics of some cardiovascular diseases

الشغل المبذول بواسطة القلب هو بشكل تقريبي قوة شدة عضلة القلب وإلى أى مدى تظل تعمل، وأى شئ يزيد من قوة شد عضلة القلب أو يزيد وقت عملها يزيد من عبئ القلب (work load)، ومثال ذلك زيادة ضغط الدم (hypertension) يزيد مسن قوة شد عضلة القلب بشكل طردى، أى أنه عند خفقان القلب (teachycardia) يسزداد عبئ العمل حيث يزداد زمن إنقباض القلب وإنبساطه.

وأشد أمراض القلب هي الذبحة القلبية (hear attack) وهي تحدث عند سد (blockage) شريان أو أكثر من الشرايين المغذية لعضلة القلب.

حيث يموت الجزء من عضلة القلب الذي لا يصل إليه الدم بالسده (infarct) وهذا الانسداد لا يؤثر لحظياً على الإشارة الكهربية المنظمة لنبضات القلب وعلى ذلك يكون رسم القلب للشخص الذي يعاني من ذبحة قلبية حديثة عادى جداً، وخلال الذبحة القلبية وبعدما تكون قدرة عضلة القلب على ضخ الدم إلى الجسم قلت أو ضعفت، ولتقليل عبئ الشغل على القلب فإن التزام الراحة وإمداده بالأكسجين يكون مفيد، حيث أن إعطاءه الأكسجين وي يزيد من كمية الأكسجين في الدم وبذلك يقل ضخ الدم إلى الأنسجة وهذا يكون مفيد لعضلة القلب نفسها، وغالباً ما يكون هناك مسارات بديلة للدم ليصل إلى عضلة القلب حيث يتم التحامها بالعضلة وتوصل إليها الأكسجين بدلاً مسن الشرايين التي سدت، ومن أهم أهداف العلاج الطبيعي (المشي، التدليك) هو المحافظة على هذه المسارات مفتوحة.

وتضخم عضلة القلب مرض (congestive heart failure) وسببه هو زيادة أو كبر القلب ونقصان قابليته لتدوير الدم بشكل ملائم، وبذلك تقل كفاءة القلب عن الحالمة الطبيعية وتجعله يحتاج إلى كمية أكبر من الأكسجين ليؤدى نفس القدرة من المشغل، والعلاج المناسب لهذه الحالة هو تقليل عبئ الشغل على القلب.

وقد استخدم جهاز منظم نبضات القلب في حالة بعض المرضى المحتاجين إليه حيث تم تزويدهم بمنظم ضربات القلب الصناعي (pace maker)، وقد إستخدمت الصمامات الصاعية بدلا من الصمامات التالفة في القلب سواء في حالة عدم الإغلاق التالمات الصناعية بدلا من الصمامات التالفة في القلب سواء في حالة عدم الإغلاق التالم (not close well or insufficiency) أو عدم الفتح التالم فإن كمية شغل القلب ترداد (open wide (stenosis)) لغفي حالة عدم الفتح التام فإن كمية شغل القلب ترداد لتغطى ما حدث من جراء ضيق الفتحة وسريان الدم في الدورة الدموية الرئيسية يقل وفي حالة عدم الإغلاق التام فإن بعض الدم يعود إلى القلب وبالتالي يقل حجم الدم في الدورة الدموية، وكلا الحالتين ممكن معالجتها بإستخدام صمامات صناعية، والتي سبق معالجتها بالإشعاع لضمان نقائها وعدم تلوثها.

ومن أمراض الأوعية الدموية ترهلها (aneurysm) الناتج عن ضعف جدرانها وبذلك يزداد قطرها وتزداد تبعا لذلك قوة الشد في جدرانها وقد يؤدى ذلك إلى فتقها (rupture) الذي يكون قاتل وخصوصا إذا كان الفتق في المخ من النوع المؤدى السي نزيف بالمخ (cerebrovascular accident (CVA)).

والترسيبات على جدران الأوعية الدموية مشكلة أخرى (sclero- ticplaques) حيث تسبب سريان غير متزن للدم (turbulent flow) وتسمع لها أصوات هامسة حيث تسبب سريان غير متزن للدم (turbulent flow)، وبذلك يسبب الضيق في زيادة سرعة الدم كما يسبب نقصص ضغط الجدران (أثريرنولي) وهذه الترسيبات (جلطات) من الممكن أن تترك مكانها وتتصرك مع الدم وتصل إلى شريان أضيق وتسده وتمنع مرور الدم (shutoff) إلى الجزء المتأثر فإذا كانت في المخ تحدث إنفجار (stroke) وهذا نوع آخر من السكتات الدماغية (cerebrovascular accident).


وهناك مرض ليس فى خطورة الترهل أو الترسبات ولكنه يحدث حرج وإرتباك وهو دوالى الرجل والسساق (varicose) وهذه تعتبر من قضايا التجميل (cosmetic problem) وسببه هو فشل صمامات الاتجاه الواحد فى الأوردة المؤديسة بالدم إلى القلب من الرجل فإذا فرض أن الدم يسرى فى رجل وقدم شخص واقف حيث

الضغط في أوردة القدم 90 مم زئبق بسبب عمود الدم الواقع عليها ففي خلال المسشى أو بذل أي مجهود بالرجل فإن قوة إنقباض العضلات تجبر دم الوريد على التحرك في إتجاه القلب وهذا مبا يسمى بسضخ العسضلة (muscle pump) أو ضخ الأوردة (venous pump) وعلى طول الأوردة وعند نقاط مختلفة توجد صمامات تسمح للسدم بالحركة في إتجاه واحد وبفعل ضخ العضلات (20 مم زئبق) أثناء المشي أو التدريبات تصبح هذه الصمامات ضعيفة ولا تستطيع أن تؤدي دورها في التحكم في حركة السدم الأمر الذي يسمح للدم بالحركة في الاتجاه المضاد إلى أسفل ويكون بحيسرات فسي الأوردة وتظهر دوالي الرجل، وقد يحدث هذا من جراء الربط المحكم للأحزمة، كما يحدث هذا من جراء الدوالي يكون بالجراحة، علماً بأن الأوردة البديلة تقوم بإعادة الدم إلى القلب.

خاتسة

والكلية هذا الجهاز الصغير ولكنه المعقد فهو يعد المصفاة المنقية للدم والمحافظة على تحسينه وتجميله، وكل دقيقة يدخل الكلى في حدود لتر دم ويخرج منها نقى فضلا عن إحتياجاتها هي من الدم للتغذية، وتستطيع الكلى أن تؤدى دورها في تنقية الدم حتى ولو ثم تنقية ربع لتر كل دقيقة، وهذا الدور هام لتخليص الدم من العوالق الضارة فإذا حدث قصور أو فشل لدور الكلى فإن وحدات الكلى الصناعية (dialysis units) تقوم بالدور نفسه.

و لا تنسى دور الدم في توزيع كمية الحرارة في الجسم سمواء داخله أو علمي أطرافه كما سبق ذكره.



فیزیاء (التنفس) The physics of breathing

(لباب (لحاوي عشر

فسرنساء التسفيس

The physics of breathing

مقسدمسة:

الجسم البشرى آلة ومصدر الطاقة لها هو الطعام الذى يمر بمراحل الهضم المختلفة في الجهاز الهضمي (digestive system) ثم يتحد مع الأكسجين في خلال الجسم المختلفة لينتج الطاقة، ومخرجات الجسم تمر خلال أربعة طرق مختلفة:

- 1. المركبات غير المهضومة تعزل وتخرج عن طريق الشرح بشكل صلب أو غازى.
- 2. الماء الزائد والأملاح الزائدة الذائبة والسوائل الأخرى تخرج في شكل بول، أو عرق.
 - 3. إما غاز ثاني أكسيد الكربون فهو يخرج عن طريق الرئة.
 - 4. كما تخرج الحرارة بكميات متفاونة من سطح الجلد.

وإذا كان الجسم البشرى آلة فإن هذه الآلة محصلة ملايين الآلات الصغيره هي الخلايا الحية للجسم، وكل واحدة من هذه الآلات الطبيعية، تزود بالوقود، والأكسجين، وطرق إخراج المنتجات، والدم والجهاز الدورى cardiovascular system يسساعد هذه الآلات في صورة جهاز نقل transport system. والرئتين أو الجهاز الرئوى pulmonary system يقوم بعمليات الإمداد بالأكسجين ويخرج ثاني أكسيد الكربون، حيث يوصل الدم الأكسجين إلى جميع الأنسجة والعظام ويزيل منها شاني أكسيد

الكربون في عودته، حيث يقترب بشدة مع الهواء داخل الرئتين ويستبدل حمله من ثاني أكسيد الكربون بحمل آخر من الأكسجين.

ونظراً لأن العلاقة وثيقة الصلة بين الجهاز الدورى والجهاز الرئوى فإن أى عمل في أى منهما يؤثر على الآخر وعلى سبيل المثال فإن خلال عملية التنفس يوثر الضغط في الأوردة الرئيسية في الصدر على الدم العائد إلى القلب، وغالباً ما تعطى أمراض الرئتين أعراض في القلب والعكس صحيح، وبالإضافة إلى عملية تبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون فإن الرئتين تحافظ على حمضية الدم ثابتة (PH).

كما أن للرئتين دور آخر في الأتران الحراري (heat exchange) وإتران السوائل (fluid balance) في الجسم وذلك بتسخين وترطيب هواء الشهيق (inspire)، وعملية التنفس مسئولة عن التحكم في معدل سريان الهواء اللازم للكلام، والكحة، العطس، الأستنشاق، والضحك، والتثانب sighing sneezing coughing، والصحك، والتثانب talking yawning laughing sobbing وبالإضافة إلى ذلك فإن كتم الهواء المار يساعد على القئ vomiting والتغوط defecating.

ويحتوى الهواء المستنشق على 80% نتروجين (N_2) ، %20 أكسجين (O_2) وهواء الزفير يحتوى 80% من (N_2) ، %10 من (O_2) ، %40% من الهواء الكربون (CO_2) ، وبالجملة يستهلك الجسم البشرى حوالى 10 كيلو جرام من الهواء يومياً، وبذلك فإن الرئتين تمتص 400 لتر من الأكسجين يومياً وتخرج كمية صغيرة من ثانى أكسيد الكربون، كما ترطب الرئة الهواء المستنشق بالماء.

ولكن الهواء المستنشق يحتوى أتربة (dust)، دخان (smoke)، والبكتريا السابحة في الهواء (air-borne bacteria) وغازات أخرى كثيرة، والمساحة السطحية لسطح مكونات الرئة الداخلية والمبلدة (ملفوفة مع بعضها البعض) تكون في حدود 90 مترم مربع وهي أكبر مساحة معرضة للعوامل البيئية في الجسم. ومن ذلك يتصبح مدى أهمية الهواء النقي.

مسارات الهواء The airways

المدخل الطبيعى للهواء إلى الجسم هو الأنف حيث ينقى (warmed)، ويدفى (warmed) ويرطب (moisturized)، والسطح المندى أو الرطب والمشعيرات الموجودة فى الأنف هى مصائد عوالق الهواء الداخل. وفى حالة التنفس من الغم تحت أى ظرف فإن درجة نقاء الهواء تكون أقل. ثم يمر الهواء بعد ذلك إلى القصبة الهوائية أى ظرف فإن درجة نقاء الهواء تكون أقل. ثم يمر الهواء بعد ذلك المي القصبة الهوائية (windpipe or trachea) وتفرعاتها المتتالية والتي هي في حدود 15 مرة، ثم يصل الهواء داخل الرئتين إلى ملايين الحويصلات الهوائية (alveoli)، وهي تشبه فقاعات الهواء المترابطة بقطر في حدود 0.2 مم وسمك 0.4 ميكرومتر، وهي تتمدد وتنكمش أثناء عملية التنفس حيث يتم تبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، وكل حويصلة أثناء عملية بالدم إلى الحويصلات، وتحتوى الرئة الواحدة عند الولادة على 15 مليون حويصلة هوائية وعندما يصل العمر إلى ثمان سنوات يصبح هذا العدد في حدود 150 مليون حويصلة هوائية، ثم يظل العدد ثابت تقريبا إلا أن قطر الحويصلة يزداد.

ومسارات الهواء بالإضافة إلى عملها الذى ذكر فهى أيضا تزيل العوالق التى ترسبت عليهما في عملية تنقية الهواء بطريقتين:

- 1. العوالق الكبيرة (large chunks) تزال بالحكة.
- 2. العوالق الصغيرة تحمل إلى الأعلى في إتجاه الفم بواسطة ملايين الشعيرات الصغيرة والنتوءات (hairs or cilia).

ورغم أن إرتفاع النتونات لا يتعدى 0.1 مم إلا أن لها حركة موجية تمكنها مسن حمل المخاط (mucus) المحمل بالأتربة ودقائق العوالق إلى مسارات الهواء الرئيسية، والحركة البندولية لهذه النتوءات يصل ترددها إلى 1000 ذبنبة/ دقيقة، حيث يتحرك المخاط بسرعة 1.5 سم/ دقيقة، وكأن هذه النتوءات (الأهداب) سلالم آلية في القصيبة

انهوائية، والزمن اللازم لنقل عوالق من القصيبات الهوائية إلى القصبة الهوائية ثم إلى الزور في حدود 30 دقيقة حيث تطرد (Expelled) السي الخارج أو تبتلع (swallowed).

التعاون بين الدم والرئتين The blood and lungs co- operation

الهدف الأسمى للتنفس هو إمداد الدم بالأكسجين الطازج وإخلاءه من ثانى أكسسيد الكربون فى الرئتين، والدم يضخ من القلب إلى الرئتين بضغط منخفض نسسبياً حيث يكون ضغط الدم فى الشرايين الموصلة للرئتين فى حدود 20 مم زئبق.

والرئتين تقاومان الدم بشكل ضعيف (مقاومة قليلة)، وفي المتوسط يكون خمس دم الجسم في الرئتين و 80 مللي لتر منه يكون موجود في الشعيرات الدموية في السرنتين للحصول على الأكسجين في أية لحظة، ونظراً لأن زمن تواجد الدم في الرئتين يكون أقل من ثانية واحدة فإن كفاءة عملية تبادل الغازات في الرئتين عالية جداً ويتضح ذلك في دقة سمك جدار الحويصلات الهوائية (0.4 ميكرومتر) والدم يحيط بها في الشعيرات الدموية الدقيقة. وحيث مساحة التلاصق بين الهواء والدم في الرئة في حدود نصف أرض ملعب التس (80 متر²) فإن نشر 80 مللي لتر على هذه المساحة يغطي طبقة دم سمكها 1 ميكرومتر أي أقل من سمك كرة دم حمراء واحدة. وذلك يسهل أداء العمليتين الآتيتين:

- 1. إيصال الدم إلى الشعيرات الدموية الرئوية (perfusion) وكأنها فرست دم.
- 2. إيصال الهواء إلى سطح الحويصلات الهوائية للتبادل (ventilation) الغازى (التهوية) وتخلف أي عملية منهم بجعل الدم غير مؤكسد بشكل تام.

وهناك ثلاثة أنواع من مساحات التدميم والتهوية (perfusion- ventilation) في ال ئة:

1. مساحات تتميز بنهوية والتنميم بشكل حسر.

- 2. مساحات تتميز بتهوية حسنة وتدميم ضعيف.
- 3. مساحات تتميز بتهوية ضعيفة وتدميم حسن.

فى حالة الرئة الصحيحة والطبيعية %85 من حجم الرئة يعمل بالطريقة الأولى، أما إذا تجلط الدم فى جزء من الرئة أثناء السريان (pulmonary embolism) فيان هذا الجزء يكون ضعيف الإغراق بالدم (التدميم) وكذلك إذا سد طريق الهواء في أى جزء من الرئتين فإن هذا الجزء يكون ممثل لجزء مساحته ضعيفة التهوية وكثيراً من الأمراض تؤدى إلى ضغف التدميم أو ضعف التهوية.

وإنتقال الأكسجين وثانى أكسيد الكربون من وإلى الدم تحكمه قوانين الأنتشار عنظراً لأن حركة الجزئيات دائمة فإن المناطق ذات التركيز الأكبر تنتشر منها الجزئيات إلى المناطق ذات التركيز الأقل حتى تتساوى التركيزات وذلك بفعل الأنتشار وفي حالة تبادل الأكسجين وثانى أكسيد الكربون فإن ذلك هو إنتشار غازات في سوائل والغازات تنتشر بسرعة الصوت في السوائل، وكل جزئ يصطدم 10¹⁰ مرة كل ثانية مع جيرانه من الجزئيات بشكل عشوائي.

وأكبر مسافة يقطعها الجزئ بعد عدد من التصادمات (f N) هي عمق الأنتشار (f D) أي أن:

$$D = \lambda \sqrt{N}$$

حيث λ هي المسار الحر المتوسط (average mean free path) أو هي المسافة المتوسطة بين كل تصادمين وهي في الهواء 10^{-6} متر.

والأنتشار يعتمد على سرعة الجزئيات التى تكون أسرع إذا كانت الجزئيات خفيفة وعند إرتفاع درجات الحرارة، ونظراً لأن عدد التصادمات (N) يزداد بزيادة زمن الانتشار (Δt) أى $(N\alpha \Delta t)$ فإن:

 $D = \lambda \sqrt{\Delta t}$ $D\alpha \sqrt{\Delta t}$

 $\therefore D^2 \alpha \Delta t$

D والأنتشار داخل الرئتين (أى داخل الحويصلات الهوائية) يكون سريع وتكون D في حدود أجزاء من المللي متر ويتم الانتشار في أجزاء من الثانية، ولكن إنتشار كل من الأكسجين وثاني أكسيد الكربون داخل الأنسجة يكون أبطى وذلك بمقارنة عمو الانتشار في الهواء $D = 10^{-2}$ mater) وفي الأنسجة $D = 10^{-5}$ mater). ولكن يسهل عملية الانتشار فيها أن سمك الحويصلات الهوائية في حدود D = 0.4 ميكرومتر ومن شم يتم الانتشار في أقل من ثانية وبذلك يبدل الدم حمله من ثاني أكسيد الكربون ويأخذ الأكسجين اللازم لعملية الاحتراق ولتحرير الطاقة اللازمة لإدارة شئون الجسم وما يبذله من عمل.

ولتفهم ما حدث بين الأكسجين في الحويصلات الهوائية ووعاء من الأنابيب الشعرية حاملة الدم على سطح الحويصلة فإن عدد من جزئيات الأكسجين(O_2) تصطدم بالدم وتذوب فيه وبعد فترة من عملية دخول O_2 إلى الدم في الشعيرات الدموية على مطح الحويصلة بحدث إتزان بين عدد جزئيات O_2 الداخلة الى الشعيرات الدموية من الحويصلات وعدد O_2 الخارجة من الاوعية الدموية الى الحويصلات، وبذلك يكون الضغط الجزئي للأكسجين (O_2) داخل الأوعية الدموية على سطح الحويصلات مساوى لضغط O_3 داخل الحويصلات (قانون دالتون للضغط). ويظل الأمر كذلك بحيث إذا حدث أي تغير على أحد الجانبين حدث مثله في الجانب الآخر.

ونظرا لأن ذوبانية O_2 ونظرا لأن ذوبانية O_2 ونتشر في O_2 ونتشر المويصلات الهوائية أسرع من O_2 وخصوصاً أن كتلة O_2 أصغر من كتلة O_2 ، ولكن المحصلة النهائية أن إنتقال O_2 في الأنسجة أكثر فعالية نظراً لكثرة جزيئاته في حالة السيولة عن O_2 ، بالإضافة إلى ذلك فإن العوامل المرضية قد تزيد

من سمك جدار الحويصلات الهوائية الأمر الذى يجعل إنتقال الأكسجين أبطئ من انتقال جزئيات CO₂.

وكذلك فإن مخلوط الغازين في الحويصلات ليس هو نفسه كما هو الحال في الهواء العادي، والسبب في ذلك أن الرئتين لا تخلون تماما من شحنتها عند كل زفيسر (نهاية عملية تنفس واحدة) ولكن يتبقى بهما ما يساوى %30 من حجمهما بعد كل زفير. وهذا مايسمي أشر المتبقى من السخنة (FRC) functional residual (FRC) ونظراً لأنه في الشهيق الواحد يختلط 500 سم³ من الهواء الحديث مع المتبقى بعد الزفير السابق وقدره 2000 سم³ في الرئتين مما يؤدي إلى وجود أكسجين في الحويصلات الهوائية وضغطه الجزئي في حدود 100 مم زئبق، في حديث أن الضغط الجزئي في حدود 40 مم زئبق.

وبذلك تتحقق النتائج نفسها، أما في حالة الزفير فإن الصغط الجزئي للأكسجين $p(CO_2)$ يكون كبير بينما الضغط الجزئي لثاني أكسيد الكربون يكون قليل (PO_2)

و النسبة بين ثانى أكسيد الكربون الخارج إلى الأكسجين الداخل هي نسبة التبادل Respiratory quotient (R) or Respiratory $\left(\frac{\text{CO}_2\text{out}}{\text{O}_2\text{in}}\right)$ في التبادل في التبادل Exchange ratio وعادة يكون R أقل من الواحد (\mathbb{R} <1).

وكان الخلاصة أنه خال عملية التنفس الطبيعية فإن الأكسجين الحديث O_2 ينتشر بسرعة خلال الهواء القديم المتبقى بعد الزفير السابق ويصل إلى سطح الحويصلات الهوائية ثم يذوب في الجدار الرطب للحويصلات الهوائية وينتشر إلى داخل الأنابيب الشعرية الحاملة للدم حتى يتساوى ضغط الأكسجين الجزئي O_2 داخل الوعاء الدموى من جانب وداخل الحويصلة الهوائية من جانب آخر وذلك يتم في أقل من O_2 ثانية، وكذلك فإن O_2 الموجود في الدم ينتشر بشكل أسرع إلى داخل الحويصلات الهوائية.

والأكسجين السائل في السدم قليسل ويتحد مع الهموجلوبين كيميائياً (Hemoglobin (Hb)) في كرات الدم الحمراء وبذلك يكون الأكسجين في الدم كثير حيث يحمل لتر الدم ما قيمته 200 سم أن من O_2 عند معدل الضغط ودرجة الحسرارة العاديين (NTP) بهذه الطريقة في الوقت الذي يحمل فيه لتسر السدم 2.5 سسم أن من من O_2 السائل فقط ونظرا لأن الأكسجين ليس سائل فإن قوانين الأنتشار لا تستقيم، لمذلك فإن الهموجلوبين المشبع بالأكسجين بنسبة تصل إلى %97 وبضغط جزئي 100 مسم زئيق عند مغادرته الرئتين فإن هذا الضغط يقل بنسبة %50 قبل إفراغ الدم حمله مسن الأكسجين وذلك لكون الضغط الجزئي للأكسجين في الخلايا المستقبلة للأكسجين قليل، عند ذلك يتحلل الأكسجين من الهموجلوبين وينتشر في خلايا الجسم المختلفة، كما يجب أن نلاحظ أن عملية تحلل الأكسجين من الهموجلوبين وينتشر في خلايا الجسم المختلفة، كما يجب أن نلاحظ أن عملية تحلل الأكسجين من اله

وفى حالة السكون يعود الدم إلى القلب وهو محمل بالأكسجين بنسبة 75% من حمله الأصلى أى أنه فى حالة عدم إحتياج الجسم (الخلايا) إلى الأكسجين يحتفظ السدم بالأكسجين الزائد، ولكن الموقف يتغير تماما (changes drastically) فى حالة بسذل جهد حيث يقل ضغط الأكسجين الجزئى (pO_2) فى العضلة المتحركة ويحتاج بسذلك إلى أكسجين زيادة والذى يتحلل من الهموجلوبين (Hb) وينتشر فى العضلة المعنية.

وقد وجد أن العصلة المتحركة تحتاج عشرة أمثال ما تحتاجه من الأكسجين في حالة السكون. وبذلك يمكن القول أن العامل المحدد في حالة الشخص العادى في حالية الشغل ليس كمية الدم التي تضغ من القلب في الدقيقة (cardiac output) و لا كمية الأكسجين التي تصل الدم من الرئتين ولكن العامل المحدد هو السرعة التي تنتقل بها كمية الأكسجين 0 إلى العضلة العاملة (working muscles).

وكذلك يعتمد تحلل الأكسجين من Hb على الضغط الجزئي لثاني أكسيد الكربون $(pH \ acidity)$ ، ودرجة الحمضية (pCO_2) ودرجة الحمضية (غير الساكنة) وتعطى فرصة للهموجلوبين Hb للتخلي عن في حالة العضلة العاملة (غير الساكنة)

مزيد من الأكسجين الذي ينتقل إلى العضلات العاملة (working muscles). ولكسن في الرئتين يؤدي نقصان الضغط الجزئي لثاني أكسيد الكربون (pCO_2) إلى إتصاد الهموجلوبين بمزيد من الأكسجين.

وثانى أكسيد الكربون يظل فى الدم بعد مغادرته الرئتين ويظل مستواه ثابت فى الدم بالمعدل الطبيعى للتنفس (Pco₂=40 m Hg) أما التنفس السريع فى ضوء بدذل مجهود يزيد من عملية التهوية (Hyperventilation) وبذلك يقل ضغط ثانى أكسيد الكربون الجزئى (Pco₂) فى الدم (hypocapnia) وذلك يسبب إضطراب فى الفكر أو يحجمه، (mental disturbance and fainting).

أما في حالة أول أكسيد الكربون CO (وهو سام) فإن جزيئاته تلتصق بالهموجلوبين (Hb) في الأماكن المخصصة للأكسجين وبقوة التصاق أكبر من التصاق الأكسجين (تصل 250 ضعف) ولا تتحلل ببساطة إلى الأنسجة، وبالإضافة إلى إحتلاله أماكن مخصصة للأكسجين فإنه يقلل تحلل الأكسجين من Hb وذلك يحدث مهما كانت كمية CO قليلة. ومدخني السجائر يستشقون في حدود 250 سم³ من CO في كال سيجارة، وبذلك يسبب أول أكسيد الكربون الوفاة بسبب ما يحدثه ما يحدثه ما الخلايا


علاقة ضغط وحجم سريان الهواء في الرئتين

Pressure-airflow volume in lung

الفرق في الضغط اللازم لسريان الهواء في الدخول والخروج من الرئة قليل وخصوصا في حالة شخص في حالة صحية حسنة.


ونظراً لأن المرئ يمر فى الصدر فإنه يوضح متوسط المضغط بدين المصدر والرئتين ويقاس الضغط فى المرئ بمقاييس الضغط المعروفة (pressure gauge) وتكون قيمته سالبة (1-11) mm Hg - مرونة الرئتين، وشكل (1-11) يوضح

العلاقة بين الضغط المقاس في المرئ (Intrathoratic) وحجم الرنة خيل عملية التنفس، ومن هذا الشكل نلاحظ أن الضغط السالب يزداد خلال الشهيق حتى يصل إلى حده الأقصى وبالتالى يزداد معه حجم الرئة إلى الحد الأقصى عند نهاية عملية الشهيق ثم يبدأ الضغط في التناقص (أي تزداد إيجابيه)، وبالتالى ينقص حجم الرئتين حتى نهاية عملية الزفير. ونلاحظ أن منحنى الشهيق لا ينطبق على منحنى الزفير أي أن الدورة تقسم إلى جزئين في حالة الشهيق يزداد الضغط السالب ويزداد حجم الرئتين إلى حده الأقصى ثم يأخذ الضغط في إنقاص سالبيته بعد أن تصبح الرئة في تمام إنبساطها فتبدأ في الأنقباض ويقل حجم الرئتين بنقصان سالبية الضغط إلى أن تصل إلى حدها الأدنى، ويكون منحنى الشهيق ومنحنى الزفير خية تخلف الهواء (hysteresis loop) وتتناسب مساحة الخية طرديا مع المفقود من كمية الحرارة في دورة التنفس الواحدة، وهذه المساحة تزداد بزيادة معدل التنفس.



والصدر والرئتان يتحدان في عملية الانبساط والانقباض خلال عملية التنفس وعلاقة الضغط والسعة الحيوية موضح في شكل (11-2)، يوضح هذا الشكل المضغط والسعة الحيوية لكل من الصدر، والرئتان كل على حده ثم يعطى نفس العلاقة لهما معاً. فإذا أخذ الصدر منفردا فإن حجمه يساوى ثلثى السعة الحيوية الكلية. وإذا أخذت

الرئتين منفصلتين فإن كل منها ستكون منقبضة ولا يكون لها حجم وإذا تم إتحادهما فإن الحجم الكلى سوف يمثل %30 من السعة الحيوية، ويقاس الضغط من الفح بعد غلقه وغلق الأنف وتكون عضلات التنفس في حالة هدوء، ويساعد على هذا الخواص المرنة للرئتين.



وطواعية (compliance) الرئتين خاصية هامة وتعرف على أنها التغير الحادث في حجم الرئتين مقابل التغير في الضغط داخلهما أي $(\Delta V/\Delta P)$ ووحدة قياسها هـي لنر/ سم، مياه، وقيمتها للفرد البالغ الصحيح في المدى (0.17-0.27) (0.17-0.27) وتزداد بنسبة (0.17-0.27) للرجال فوق الستين، والرئتين المتليفتين (0.17-0.27)

فيزياء الحويصلات الهوائية physics of alveoli

الحويصلات الهوائية تشبه فقاعات الهواء المتصلة، وهي تقلل حجمها نظرا لأن معامل التوتر السطحي للسائل المبطن لها غير ثابت، وتسمى هذه البطانية بسطح الترابط (surfactant) وهو يساعد الرئة على تأدية وظائفها.


وضغط الفقاعة (P)، ونصف قطرها (R) وتوترها السطحي δ) تربطهم العلاقة:

 $P = 4\delta/R$

والفقاعات غير المتساوية الضغط إذا إتصلت ببعضها فإن ضغطها يتساوى، إلا أن الحويصلات الهوائية لا تماثل الفقاعات تماما لكونها تميل لتقليل حجمها أو تتقبض على بعضها (collapse)، والحويصلات لا تنقبض جميعها في آن واحد ويرجع السبب في ذلك لأن معامل توترها السطحى غيسر متساوى لوجود السطح المتسرابط في ذلك لأن معامل توترها السطحى غيسر متساوى لوجود السطح المتسرابط وقت طويل الأمر الذي يدل على أن الضغط داخلها قليل ومن ثم يكون معامل توترها السطحى قليل وذلك يدل على أن الضغط داخلها قليل ومن ثم يكون معامل توترها السطحى قليل وذلك يدل على أن معامل التوتر السطحى للسائل المبطن للحويصلات الهوائية قليل ومن ثم لا تنقبض تماما، ويقل معامل التوتر السطحى للسائل المبطن المسبطن للحويصلات الهوائية في حالة الزفير أكثر حيث تنقبض الحويصلات الهوائية ويقل مسائل المبلونية والحويصلات التي لا يغطى سطحها سائل الترابط (surfactant) فإنها تنقبض كما تنقبض فقاعات الهواء وتحتاج إلى ضغط كبير لإعادة فتحها حيث يمثل ذلك مشكلة للأطفال المبتسرين.

ودراسة سلوك الضغط والحجم (P-V) لرئة يعطى فكرة على أنسه إذا إنقبضت الرئة تماما فإنه لابد من قدر كبير من الضغط لنبدأ في الإنبساط (inflation) مرة أخرى بالضبط كما في حالة نفخ بالونة مطاطية لأول مرة وعند ذلك يكون إنبساط الرئة أمر أسهل حتى تصل إلى قرب أقصى حجم لها.

ولكن الضغط يسلك طريق مخالف في حالة الأنقباض، عندما يصل الضغط إلى صفر فإن الرئة تظل محتفظة ببعض الهواء أي أن حجمها لا يساوي صفر ومسن شم تحتاج إلى ضغط قليل لإعادة الانبساط مرة أخرى أي طريق إعادة الانبساط لا ينطبق على طريق الانقباض السابق، وبذلك برسم العلاقة بين الضغط والحجم (P-V) نحصل على دورة يكون فيها منحنى الانبساط الأول يبدأ حيث P مساوى صفر والحجم صفر وعندما تصل الرئة إلى قرب حجمها الأقصى في نهاية عملية الشهيق تبدأ الرئسة في الانقباض ويقل الحجم والضغط حتى يصل الضغط إلى الصفر ولكن الحجم يصل إلى قيمة تسمى أثر المتبقى من السعة (functional residual capacity) عند نهايسة عملية الزفير ثم تبدأ عملية الانبساط من ضغط مساوى للصفر لكن الحجم يكسون لسه القيمة المذكورة، وبذلك لا ينطبق منحنى الشهيق على منحنى الزفيسر كعلاقسة بسين الضغط الحجم في نصفى الدورة مكونان خية التخلف (hysteresis loop).



شكل (3-11)

وقد وجد أن المساحة داخل هذه الخية (hysteresis loop) تتناسب مع الطاقعة المفقودة خلال دورة الشهيق والزفير على شكل حرارة، وتكون هذه المساحة صعيرة عندما يكون المد والحجز في الرئة هادئ في الظروف العادية لعملية التنفس.

وإذا استمرت عملية التنفس بالشكل العادى السابق ذكره فإن بعيض الحويصلات الهوائية تنقبض تماما ويلزم زيادة الضغط لإعادة فتحها الأمر الذى يزيد مساحة الخية (hysteresis loop) ويتحرك المنحنى كله في إتجاه زيادة الضغط.

فإذا ما ثم الانبساط عاد المنحنى إلى ما كان عليه وذلك يكون عن طريق شهيق عميق (deep) أو شهقه (a sigh)، ولذلك في حالة العمليات الجراحية يدفع الطبيب (anesthesiologist) بشكل فجائى قدر من الغاز في رئة المريض لإعادة فتح الحويصلات الهوائية التامة الانقباض، وكتم صدر المريض (Taping) يمنعه من أخذ نفس عميق وبذلك يبدو وكأن جزء من فراغ الرئة قد فقيد نتيجية إنقباض بعيض الحويصلات الهوائية بشكل تام و (atelectasis).

ومنحنى (P-V) لرئة تعانى من قلة سطح الترابط (surfactant) فإن الحويصلات الهوائية التامة الانقباض سوف يزداد عددها ويحتاج الأمر إلى إستمرار زيادة الضغط لإعادة فتحها وبذلك تزاح خية التخلف في إتجاه زيادة الصغط زيادة كبيرة لضمان فتح غالبية الحويصلات الهوائية، ويحدث ذلك عندما تكون مطاوعة الرئة قليلة $(\Delta v/\Delta p)$.

كما أنه من الجانب الآخر عندما يكون المتبقى من الهواء داخل الرئة بعد عملية الزفير كبير نسبيا functional residual capacity (FRC) فإن المريض يعانى من النقاخ الرئة (emphysema) وذلك لكون المطاعة (compliance) (الحجم كبير والضغط صغير) وبذلك تكون المساحة داخل خية التخلف (hysteresis) كبيرة كما أن منحنى p-v يكون مزاج كله في إنجاه محور الحجم.

The breathing mechanism ميكانيكا التنفس

التنفس محكوم بغير الرادة الكائن الحي وبالرغم من هذا فإن معدل التنفس ممكن أن يتغير دون ابتباه من صاحبة إلا إذا ألم به أزمة ربيو أو ابتفاخ الرئية والستحكم

الفسيولوجي للتنفس يعتمد على عوامل كثيرة ولكن مركز التنفس في المخ عليه المعول في ذلك، والرنتين لا تنقبض كل منهما بشكل تام في الظروف العادية لأنهما محاطين بإناء مملوء هواء ومغلق غلقا تاما وهو الصدر، وطالما أن الحجاب الحاجز (Diaphragm) وقفص الضلوع (ribcage) يتحركان فإن الرئتين يظلان في تلامس معهما ويحمى الرئتان من الأنقباض التام قوتين:

- 1. التوتر السطحى بين الرئتين وجدار الصدر.
 - 2. ضغط الهواء داخل الرئتين.

وهناك عضلات كثيرة تشارك في عملية التنفس منها عسضلات بين السضلوع (intercostals) في جدار الصدر تسبب تمدد الصدر عند إنكماشها ويساعدها عضلات أخرى بين الرقبة والصدر في نفس الدور، وعضلة الحجاب الحاجز تلعب دورا كبيسرا في عملية التنفس حيث تشد الحجاب الحاجز إلى أسفل في حالة الشهيق وهذا يؤدى إلى ضغط سالب داخل الرئتين ويسهل دخول الهواء وفي حالة الزفير فإن عضلة الحجاب ترتخى وتهدأ بسبب مرونة الرئتين وتعود إلى وضعها الطبيعي ويخرج الهسواء مسن الرئتين إلى الخارج دون الحاجة لتحريك عضلات، وإذا حدث تعطل أو مشكل نعصنة الحجاب الحاجز فإن العضلات بين أضلاع القفص الصدري تؤدي عملية التنفس.

وإذا حدث ثقب في جدار القفص الصدري فإن الرئة تنقبض تماما (collapse) وينخفض الحجاب الحاجز ويتمدد جدار القفص الصدري، وتؤدى إلى فقدان الهواء المحبوس في القفص الصدري (pneumothorax)، وتعالج عادة بجعل أحد الرئتين تنقبض تماما دون الأخرى وذلك لكون كل منها في حجرة مستقلة حيث تفرغ الرئة التي في الحجرة التي حدث فيها الثقب.

وهذه الرئة تعود إلى حجمها الطبيعي خلال عدة أسابيع حيث يتم إمتصاص الهواء بواسطة الأنسجة. ونظرا لأن الرئة والصدر مرنين فإنه يمكن تمثيل كل منهم بيسانى (springs)، وفى الظروف العادية هما مرتبطان إذا تمدد أحدهم فإن الآخر ينكمش، وفى الحالسة الغير عادية (pneumothoras) فإن كل منهم لا يعتمد على الأخر.

مقاومة مسارات الهواء Air ways resistance

سريان الهواء في الرئتين يشابه سريان التيار الكهربي في دائرة كهربية وكذلك فإن تطبيق قانون أوم لتيار الهواء يشابه تيار الكهرباء في دائرة كهربية حيث يحل فرق الضغط (Δp) محل فرق الجهد ويحل معدل سريان الهواء $\frac{\Delta v}{\Delta t}$ محل التيار الكهربي ومقاومة مسار الهواء R_g تعطى بفرق الضغط مقسوما على معدل سريان الهواء.

$$R_{\rm g} = \Delta P \bigg/ \frac{\Delta V}{\Delta t}$$
 : iii iii

 $R_{\rm g} = {cm. H_2 O \over Litre/{
m sec}}$ ووحداتها وحدات الضغط على وحدات الحجم على السزمن ووحداتها وحدات الضغط على عدود 3 سم. ماء/ لتر. ثانية.

وتعتمد على أبعاد مسار الهواء (القصبة الهوائية مثلا) ومعامل لزوجة الهواء، وقيمة المقاومة تزداد تعقيدا حسب تعقيد مسار الهواء (قد تقسم إلى عدة مقاومات متصلة على التوازى أو متصلة على التوالى أو متصلة على التضاعف) وتكون معظم مقاومة الهواء كامنة في الجزء العلوى للمسار، والمسار الأفقى يساهم بنصف قيمة المقاومة R_s ، والمسارات الأخرى يقع 20% من قيمة المقاومة على الجزء العلوى منه، ويقع 10% من قيمة المقاومة على الطرف الثانى للمسار الهوائى، وذلك ناتج من الأمراض التي تصيب نهايات المسارات، وأمراض الشعب الهوائية والحويصلات الهوائية لا تؤثر كثيرا في قيمة هذه المقاومة.

 $R_{\rm g}$ للرنتين يربط بمقاومة المسارات الهوائية constant) للرنتين يربط بمقاومة المسارات الهوائية وطواعيتها وطواعيتها (compliance (c)

 $R_{\varepsilon}.c=\pi$ (ثابت الزمن: (ثابت الزمن

وهو يشابه ثابت الزمن لمكتف فى الدوائر الكهربية والذى يتم شحنه من خلل مقاومة، ونظرا لان تركيب الرئة ومحتواها كثير التعقيد من حيث شكل الحويل صلات وقنواتها الهوائية فإن ثابت الزمن لها يكون حسابه معقد، فإذا حدث أن جزء من أجزاء الرئة له ثابت زمن كبير عن الأجزاء الأخرى فإن هذا الجزء لن ينال حظه من الهواء ويكون سئ التهوية (poorly ventilated).

فيزياء أمسراض الرئتيسن physics of lungs diseases

فى حالة الاسترخاء جزء صغير من سعة الرئة هو الذى يكون مستخده، وبذلك فإن معظم الأمراض الرئة غالبا لا تعطى أية أعراض محسوسة فى مراحلها الأولى، وعند الشعور بأعراض المرض يكون فى حالة متقدمة، ولذلك يفضل إتباع الطرق الوقائية فى الاهتمام بالرئتين.

في حالة إنتفاخ الرنتان (emphysema) فإن الفواصل بين الحويصلات الهوائية في حالة إنتفاخ الرنتان (emphysema) فإن الفواصل بين الحويصلات الهوائية تنهار ويتسع بذلك الفراغ الرئوى، هذا الانهيار في أنسجة الرئة يقلل من مرونتها ويقلل مرونة كل حويصلة فإذا أفترض أن كل حويصلة تعمل عمل ياى (سستة أو زنبسرك) (spring) فإن عدد هذه اليايات يقل وبالتالي تقل المرونة، ولذلك تزداد طواعية الرئتين (compliance) أي أن تغير بسيط في الضغط يؤدي إلى تغير كبير مقابل نه في الحجم $(\Delta V/\Delta P)$. وقد يتخيل البعض أن هذا يساعد الرئة على التنفس ولكن الأمسر غير صحيح لأن جزء كبير من الشغل في التنفس يبذل في تقليل المقاومة في طريق المسارات الهوائية (air ways) وفي حالة إنتفاخ الرئة فإن مقاومة المسارات الهوائية زداد بشكل كبير جدا.

ويمكن فهم ذلك إذا تصورنا أن مرونة الأنسجة في الرئية الصحيحة وغير المريضة ناتجة من ملايين اليايات (الحويصلات الهوائية) المترابطة والمتصلة، هذه

اليايات لديها الرغبة في الأنكماش لتنقبض الرئة وتتيح بذلك القوة النسى تجزب بها جدران القفص الصدرى، وكذلك تجزب جدران الممرات الهوائية لتظل مفتوحة وبذلك تقل مقاومة الممرات الهوائية خلال عملية الزفير.

أما في حالة الرئة المنتفخة إنتفاخ حاد (sever emphysema) فإن عدد هذه البايات (springs) يقل بشكل كبير وتصبح ضعيفة بل وتنقبض بسمهولة في حالة الزفير، وبذلك تزداد مقاومة الممرات الهوائية وهي العرض الوحيد لهذا المرض في حالة حدته، وزيادة حجم الرئة يزيد من أثر المتبقى من الزفير السابق (FRC) ويبدو الصدر أكثر إنتفاخا ويبدوا وكأنه برميلي، وفي هذه الحالة يبدو المريض وكأنه لا يستطيع إطفاء شمعة فيذهب إلى طبيبه.

هذا المرض يحدث بشكل نادر لغير المدخنين ولكنه كثيرا ما يحدث بين مدمنى التدخين.

فى حالة الأزمة الربوية (Asthma) يكون العرض الظاهر فيها هـو صـعوبة الزفير وذلك لزيادة المقاومة فى الممرات الهوائية ويكون بعض هذه المقاومة ناتج من الأستسقاء (swelling) والمخاط (mucous) فى الممرات الهوائية الدقيقة، ولكن غالبيته سببه يكون من إنقباض العضلات المحيطة بفتحات الممرات الهوائية الكبيرة، وفى هذه الحالة تكون طواعية الرئة عادية ولكن (FRC) تكون عالية عـن الطبيعـى حيث يبدأ المريض فى الاستنشاق قبل نهاية الزفير السابق.

فى حالة الرئة المتليفة(fibrosis) فإن الغشاء بين الحويصلات الهوائية يرداد سمكه ويكون لذلك أثرين:

- أ. طواعية الرئة تقل.
- 2. يقل إنتشار الأكسجين في الأوعية الدموية الشعرية الرنوية.

وفى معظم الأحوال تكون مقاومة الممرات الهوائية طبيعية وغير متأثرة ولكن المريض يكون مجهد وعنده كرشة نفس وألم في التنفس وإذا بذل مجهود تكون دورة

تنفسه قصيرة (shortness of breath)، ويحدث هذا المرض للرئة التى تتعرض للإشعاع ومؤثرات أخرى.


Work done in breathing الشغل المبذول في التنفس

الشغل المبذول في عملية التنفس هو الشغل المبذول في تمدد الرئة والقفص الصدري والحجاب الحاجز في حالة الشهيق. وفي دراسة منحنى الضغط والحجم لكل من الشهيق والزفير حصلنا على خية التخلف (hysteresis loop) والمساحة الداخلية لهذه الخية تتناسب مع كمية الحرارة المنتجة والمفقودة في عملية التنفس، ونظرا لأن كمية الحرارة هذه ترتبط بشكل طردي مع الشغل المبذول فإن كمية المشغل المبدول يمكن حسابها بمعرفة كمية الحرارة المفقودة وإستخدام العلاقة:

$$W = JQ$$


حيث W الشغل المبذول، Q كمية الحرارة المفقودة في عملية التنفس والتي تحسب من المساحة داخل منحنى الشهيق والزفير، J مكافئ جول.

ويمكن أن نتصور أن الحركة المبذولة في تمدد القفص الصدري والرئة والحجاب الحاجز وكأنها حركة بايات مرنة تكون فيها قوة مرونتها F هي القوة المؤثرة لبذل الشغل وسعة الذبذبة في صعود الصدر وهبوطه حال التنفس هي المسافة، وبرسم العلاقة بين القوة والمسافة نحصل على الشكل (11-4) تكون فيه المساحة المظللة هي الشغل المبذول في عملية التنفس.




شكل (11-4)

ويمكن حساب الشغل المبذول في حالة التنفس بحساب كمية الأكسجين المستهلك بشكل زائد في حالة بذلك مجهود. وكمية الأكسجين المستهلكة تتناسب طرديا مع كمية الحرارة المنبعثة من الطعام المحترق، وكمية الأكسجين المستهلكة بالزيادة في حالبة المجهود وتستخدم في عضلات التنفس (الرئة، القفص الصدري، الحجاب الحاجز)، وشكل (11- 5) يوضح كمية الأكسجين المستهلكة لشخص عادى وشخص مسريض بإنتفاخ الرئة والمنحني الممثل للحالة المرضية يوضح إستهلاك كمية إضافية مسن الأكسجين في الشغل المبذول في عملية التنفس بمعدل أسرع وذلك لزيادة التهوية، وذلك لعدم مواكبة كمية الأكسجين لإحتياجات جسمه، وبمعرفة الفرق في كمية الأكسجين المستهلك يمكن حساب الشغل المبذول.



شكل (11-5)





(لباب (لثاني مشر فيريساء الضغسط فسى الجسسم

مقسدمية

يعرف الضغط على أنه القوة المؤثرة على وحدة المساحات، ويقاس بوحدة القوة على وحدة المساحات، ويقاس بوحدة القوة على وحدة المساحات الموثرة على وحدة المساحات الموثرة الموثرة والموثرة والموثرة الموثرة المقاس الموثرة المقاس الموثرة المقاس الموثرة المقاس الموثرة الموثرة الموثرة المقاس الموثرة المؤترة المؤترة

ويقاس الضغط تحت عمود أي سائل ويمكن حسابه بمعرفة:

$$P = \frac{F}{A} = \frac{Mg}{A} = \frac{V \cdot \rho}{A} \cdot g = \frac{h}{A} \cdot A\rho \cdot g = h\rho g$$

A المساحة، p المساخة، p المساخة، p المساحة، p المساحة، p المساحة، p المساخة، ونظر ألان كثافة الذي يعطى ضغط واحد جوى لابد أن يكون طوله مساوياً p مضروباً في كثافة الزئبق (كثافة الماء واحد) فإفتراض أن مسساحة المقطع ثابتة،

وعندما يكون الضغط المقاس قليل فإن الزئبق يستبدل بسائل آخر كثافته أقل مع مراعاة القاعدة السابقة والأمر يكون سهل إذا كان السائل ماء.

والجسم البشرى به مناطق يكون الضغط فيها أقل من الضغط الجوى أو يكون سالب.

ومثال ذلك يكون الضغط الجوى بالرئة أقل من الضغط الجوى حال الشهيق وإلا ما أندفع الهواء إلى داخل الرئتين، وهو يكون سالب في هذه الحالة، وعند إمت صاص شئ فإن الضغط في تجويف الفم يكون سالب وتتناسب قيمة هذا الضغط السسالب مع الفارق في المسافة الرأسية بين الفم والسائل الممتص.

والقلب يعمل كمضخة ليدفع الدم إلى جميع أجزاء الجسم فى الشرايين بضغط يتراوح قيمته فى المدى (140-100 مم. زئبق)، والدم العائد إلى القلب في الأوردة يكون ضغطه قليل ويحتاج لمساعدة ليعود إلى القلب من الأقدام، ويساعد على ذلك نظام خاص وهو ضغط العضلات وإذا فشل فى تأدية دوره يؤدى إلى ظهور دوالى الساق.

قياس الضغيط في الجسيم

Measurement of pressure in the body

قياس الضغط ينحصر في قياس إرتفاع عمود سائل يعطى ضغط مساويا للضغط المقاس، والأجهزة التي يقاس بها الضغط بناء على هذه القاعدة تسمى مانومترات manometers، والشكل الشائع للجهاز المستخدم أنبوبة على شكل حرف U بها سائل توضع ملتصقة قاعدتها بمانومتر الضغط المراد قياسه.

وعندما يثبت يكون فرق إرتفاع السائل هو القيمة المطلوبة، وهذا النوع يقيس الصغط سواء كان سالب أو موجب، والسائل المستخدم يكون عادة زئبقا أو يكون ماء أو أى سائل آخر كثافته قليلة إذا كان الضغط المقاس ضعيف، ومقياس الضغط المستخدم في الطب هو الأسفيجومانومتر sphygomanometer ومنه نوعان، أحدهم

يقيس الضغط بإرتفاع الزئبق في أنبوبة زجاجية، والنوع الآخر يقيس الصغط بتغيير شكل إناء مرن يتحرك معه مؤشر يدل على قيمة الضغط، وهناك أجزاء مين الجسم تأخذ مؤشر على تبغير الضغط، فالأذن مثلا تستشعر التغير في المضغط بالزيادة أو النقص من أثر الهواء على طبلة الأذن وكثيرا ما تشعر بهذا عند الارتفاع في طائرة أو في مصعد، وحجم الأوردة على ظهر اليد كذلك يؤخذ مؤشر على الضغط وكثيرا ما يلاحظ أحدنا نفور أوردة ظهر اليد، والتجربة في رفع اليد إلى مستوى أعلى من القلب يرى زيادته.

الضغيط داخيل الجمجمية pressure inside the skull

يحتوى المصبخ علصى (155 سيم ق) مصن سيائل الحمايسة (Cerebrospinal fluid (CSF)) موزع في مجموعية الفجوات المتبصلة (ventricles) وتتصل هذه الفجوات ببعضها كما تتصل بقنوات بها نفس السائل حول الحبل الشوكي داخل العمود الفقري. (aqueduct) وهذه تكون ضيقة، فإذا حدث أنسه سدت الفقحة الموصلة بين السائل حول المخ والسائل حول الحبل الشوكي فإن سائل الحماية (CSF) يحبس في الجمجمة ويزداد ضغطها الداخلي، وهذه الزيادة في الضغط يؤدي إلى زيادة حجم الجمجمة وتحسمي هذه الحالمة بإستسقاء الجمجمة وتحسمي هذه الحالمة باستسقاء الجمجمة وتنسمي هذه الحالمة باستسقاء الجمجمة (by-pass drainage)، هذه مشكلة متوسطة الشيوع في الرضع ولتشخيص هذه الحالة يقاس محيط الجمجمة فوق الأذن وقيمته العادية للأطفال حديثي الولادة 32-37 سم والقيم الأكبر من ذلك تعني حدوث حالمة الاستسقاء الولادة 37-32 سم والقيم الأكبر من ذلك تعني حدوث حالمة الاستسقاء الجمجمة بشكل مباشر.

ضغيط العين Eye pressure

السائل المائى والجسم الزجاجى الشفافين فى كرة العين والذى من خلالهما يمر الضوء ليصل إلى الشبكية يكون تحت ضغط ليحفظ على العين شكلها وحجمها، وأبعاد العين دقيقة جدا لتعطى أحسن رؤية والتغير الذى يحدث فى حدود (0.1 مم) فى قطر

كرة العين يكون له أثر كبير على وضوح الرؤية، ولذلك ترى الآثار المشوهة للرؤيــة عندما نضغط على العين بالإصبع وهي مغمدة.

وضغط العين في العين الصحيحة العادية يتراوح ما بسين (23-12 مسم زئبق) والسائل الموجود في مقدمة العين بين القرنية والعدسة تقريبا ماء، والعين دائما تفرز السائل المائي والزائد منه ينصرف في القنوات الدمعية (drain system)، فإذا حدث إنسداد جزئي لهذه القنوات فإن ضغط العين يزداد وتؤثر هذا الزيادة على توارد السدم إلى شبكية العين وهذه بدوره يؤثر على وضوح الرؤية.

وهذه الحالة تسمى المياه الزرقاء (Glaucoma) وتعالج في الحالات البسيطة والمتوسطة بإزالة السدة أو عمل مسار جديد للسائل الزائد، والحالات الحاده ينتظر العفو فيها من الله.

وسابقاً كان يُعن ضغط العين باللمس بالأصابع المدربة، والآن يقاس ضغط العين بالتنومتر (Tonometer).

الضغط في الجهاز الهضمي

Pressure in the digestive system

المسار الهضمي يمتد في الجسم بطول 6 متر على شكل ملتو داخل بعضه وبه فتحتان السفلية منه معلقة معظم الوقت، وبالمسار أيضاً إختناقات تساعد على تأديسة المهمة مثل الصمامات بين أجزاء المسار والعضلات العاصرة (sphincter) (عضلة دائرية)، والصمامات مصممة لتجعل حركة المحتوى في إتجاه واحد كما أن العضلات العاصرة تفتح كلما لزم سواء بين المرئ والمعدة (البواب) أو عند نهايسة المسار الهسمي، ويمكن عكس الاتجاه في الحالات الخاصسة مثل التقيئ المرغون في معظم المسار الهضمي والحقن الشرجية والضغط داخل المسار أكبر من السضغط الجوى في معظم المسار الهضمي (gastrointestinal system (GI)) والضغط في

منطقة المرئ (esophagus) هو متوسط الضغط بين الرئتين وجدار الصدر وهو عادة أقل من الضغط الجوى، ويقاس الضغط المتوسط هذا (intratharacic) بتعيين الضغط في المرئ.

وفى حالة تناول الوجبات يزداد الضغط فى المعدة حيث تتمدد جدرانها، ونظراً لأن الزيادة فى الحجم تتناسب مع مكعب نصف القطر (R³) والزيادة فى قـوة الـشد (stretching) تتناسب مع نصف القطر (R) فإن الزيادة فى الضغط تكون بطيئة، والسبب المقنع فى هذه الزيادة هو إبتلاع الهواء مع الطعام، وهذا الهواء المبتلع يتسبب فى عملية التجشأ (burping or belching)، وفى المناطق الضيقة الأمعاء (Gut) من المسار الهضمى تتولد الغازات (flatus) بفعل البكتريا وتزيد الضغط، ويزداد الضغط أيضاً فى هذه الأماكن بفعل العوامل الخارجية مثل التحزم والتحلق (خلقات) والطيران والعوم.

والصمام بين المعدة والأمعاء الدقيقة (البواب) (pylorus) يمنع عودة الطعام إلى المعدة وعندما تتكون سدادات في الأمعاء الدقيقة او الأمعاء الغليظة فإن الضغط بين منطقة السدد والصمام أسفل المعدة يزداد ويسبب نزيف ومضاعفات كثيرة قد تصل إلى الموت وإمرار أنبوبة مفرغة من الأنف إلى المعدة إلى الصمام يؤدي إلى راحة الموقف بتقليل الضغط (الأسطره)، وعندما لا يتحقق أنخفاض الضغط بهذه الطريقة فإن التدخل الجراحي يكون وارد وذلك لأن الغازات المحبوسة تتمدد بسرعة، وتؤدى إلى زيادة الخطورة.

والضغط في الجهاز الهضمي والرئتان مرتبطان بواسطة الحجاب الحاجز الذي يفصل الجهازين عن بعضهما، وعندما يراد زيادة الضغط في الأمعاء guts فيان الشخص يأخذ نفس عميق حيث يغلق الرئتين عند الأحبال الصوتية glottis ويقوى عضلات البطن (abdominae muscles).


ضغط الهيكل العظمي Pressure in the skeleton

يعتبر أكبر ضغط في الجسم هو ذلك الموجود عند مفاصل الهيكل العظمي بسبب الأحمال، وأثناء المشي يكون الضغط واقع على رجل واحدة بالتبادل وتصل قيمة الضغط على مفصل الركبة في هذه الأثناء إلى عشرة أضعاف الضغط الجوى وكلما كانت المساحة السطحية لمفضل الركبة كبيرة كلما قل الضغط (القوة على وحدة المساحات)، والمفصل الطبيعي الصحيح يتمتع بأحسن طرق التزييت (lubrication) ويتحمل أكثر بكثير من المفاصل الصناعية والتي يجف تزيتها بسرعة ولا يعوض ومن حسن الحظ أنه كلما زاد الضغط على المفصل كلما زاد وتحسن معدل التزييت.

والعظام تتأقلم بطريقة تقال الضغط فأصابع اليد عظامها ليست إسطوانية ولكنها (مبططة) متوازى مستطيلات في إتجاه القبض وبذلك توزع قوة القبض على مساحة كبيرة وبذلك يقل الضغط على الأنسجة المغلفة للعظام.

: Pressure in the urinary bladder الضغيط فيي المثانية

نتيجة لتجمع البول في المثانة يزداد ضغطها، ذلك لكون حجم المثانة يزداد كلما زاد الضغط داخلها وهذا أمر غير معهود، وذلك لكون أي زيادة في نصف قطر المثانة فإن الحجم يزداد بزيادة R^3 ولكن الضغط يزداد بزيادة R^2 (المساحة)، وهذه هي العلاقة الحاكمة في منحنى الضغط والحجم في المثانة وخصوصاً في الجزء الذي يكون فيه الميل قليل.



والحجم الأقصى للمثانة هو (500 ملى) بعده تستعر بالحاجسة إلى التبول (micturition) or (gottago) عند هذه اللحظة فإن ضغط المثانة يكون فى حدود (150 سم ماء) بينما الضغط العادى للمثانة وهو (35 سم، ماء). والمرضى الذين يعانون من البروستاتا (prostate) يكون ضغط المثانة لديهم فى حدود (100 سم، ماء).

وضغط المثانة يقاس بعمل أسطره مروده بجهاز صعير لقياس الصغط (Pressure sensor) داخل المثانة من خلال مسار البول، أو بإدخال إبرة بشكل مباشر إلى المثانة من خلال البطن وبهذه الطريقة يمكن أيضا معرفة حالة الصمام (العضلة العاصرة على بوابة المثانة) والتي لا يمكن أن تعطيها طريقة الاسطرة.

وضغط المثانة يزداد في حالة الكحة الحادة coughing والحزق straining والحارق coughing والجلوس المربع (sitting up)، أثناء الحمل يؤدى وزن الجنين اللي زيادة ضغط المثانة والعوامل النفسية مثل الاستعداد إلى الأمتحان قد يؤدى إلى زيادة عدد مرات التبول أو على الأقل يؤدى إلى زيارة الحمام بقصد التبول.

تأثير الضغط أثناء الغطس (pressure effects while diving)

يتكون الجسم من أجزاء صلبة وأخرى سائلة غير مضغوطة لذلك فإن التغيرات في الضغط لا تؤثر على معظمها بشكل كبير إلا أن هناك بعض الفجوات في الجسم مملوءة بالغازات تتأثر بالتغيرات التي يحدثها الضغط بشكل عميق ويساعد قانون بويل (PV=const) في فهم ذلك.

والفجوات الموجودة في الجسم كثيرة منها الأذن الوسطى وحتى بتعادل الصغط الخارجي على طبلة الأذن فإن سريان الهواء داخل قناة استاكيوس يكون لازما وتكون مغلقة ما عدا حالات البليع، والتشاؤب والتكرع (vawning and swallowing chewing)، وفي حالات الغطس كل هذه الحالات غير متاحة ولذلك بشعر كثير من الغطاسين بألم على طبلة الأذن لعدم إمكانية معادلة الضغط الجوى على جانبيها، والغطس على عمق (175 سم ماء) ممكن أن يؤدي إلى ثقب طبلة الأذن حيث بكون فرق الضغط عليها (120 مم. زئبق) وخطورة الثقب تحت الماء البارد يوثر علي الأذن الوسطى في منقطة الدهليز (vestibular) حيث يؤثر على إتزان الجسم ويسبب دو ان البحر (nausea) المصحوب بالدوخة (Dizziness)، والغطاس الماهر يغلق أنفه بيده ويتنفس من فمه حتى يتبادل الضغط ويكرر ذلك كلما لزم، وعندما يتعادل الضغط على طبلة الأذن فإن الغطاس يسمع (بوب POP) من كلا الأذنين، وفي ذلال عملية الغطس من الممكن أن تغلق بعض الفجوات التي في الجمجمة cavities sinus نتيجة للبرد الذي يلاقيه الغطاس ومن ثم لا يتعادل الضغط داخلها مسع خارجها ويستسعر الغطاس بألم يسمى ألم عصر الفجوات (sinus squeeze) كما أن دموع العين (eye squeeze) قد تنهمر من جراء الحملقة تحت الماء في حالة عدم إستخدام قناع الوجه، وفي حالة إستعمال القناع فإن هواء الزفير يزيد الضغط على العين كلما إزداد العمق.

والغواصين عندما يكونوا في الأعماق ثم يتوجهون إلى سطح الماء ويمسكون عن التنفس فإن حجم الهواء داخل الرئة يتمدد إلى الضعف ويزداد الضغط إلى قيم خطيرة في الرئة فإذا كانت الرئة مملوءة بكل سعتها فإن ضرر كبير يلحق بها، ولذلك يجب على الغطاس إذا كان خروجه من الأعماق سوف يكون سريع أن يوالى عمليات الزفير (exhale) أثناء الصعود حتى يتفادى هذه الأضرار.

والضغط في الرئة عند أي عمق يكون أكبر من ضغطها عند سطح البحر، هذا يعنى أن الهواء في الرئة تحت سطح الماء أكثر تكثف more dense وضغطه الجزئي أعلى (الضغط الجزئي لمكونات الهواء)، وهذا يسبب إنتقالاً كبيراً من جزيئات الأكسجين إلى الدم فإذا حدث أن الضغط الجزئي للأكسجين زاد فإن التسمم بالأكسجين يحدث (oxygen poisoning) (عندما يكون الضغط الجزئي للأكسجين 0.8 جوى)، يحدث ذلك تقريباً عند عمق 30 متر. أو عند ما يكون الضغط الجوى أربعة أمثاله على سطح البحر كما أنه عند عمق 30 متر وأكثر فإن تنفس الهواء يكون خطيراً جداً لأن ذلك يؤدي إلى زيادة النيتروجين في الدم والأنسجة وهذا يؤدي إلى مشكلتين :

- 1. التخدير النيتروجني (nitrogen narcosis) أو تسمم بذهول (intoxication).
 - 2. تقليل الضغط (Decompression sickness or bends)

وكلاهما يؤدى إلى زيادة النتروجين الذائب في الدم ثم يصل إلى الأنسجة كلما تعمق الغطاس نظراً لزيادة ضغط الهواء وزيادة الضغط الجزئي للنتروجين.

وعندما يصعد الغطاس إلى السطح فإن النيتروجين الزائد في الأنسجة سوف يزال من خلال الدم والرئتين وهذه العملية تكون بطيئة فإذا كان الصعود سريعاً فإن حويصلات نيتروجينية تتكون في الأنسجة والمفاصل وتسبب ألم شديد جداً (The bends are quite painful)، ولعلاج الغطاس المتضرر يوضع في غرفة ضغطها عال ويقلل الضغط بالتدريج وبالتالي يخرج النتروجين من خلال الدم والرئبة بالتدريج.

وقد تحدث مشكلة أخرى عند صعود الغطاس إلى سطح البحر من الأعماق حيث أنه من الممكن أن تنفجر إحدى الأغشية الفاصلة بين الهواء والدم في الرئية ويختلط الهواء مباشرتا بتيار الدم (air embolism).

وقد يحدث أن يحتبس الهواء تحت الجلد أسفل الرقبه أو في وسط الصدر كما أنه قد تنطبق الرئة (pneumothorax or lung collapse) وذلك لهروب الهواء بدين الرئتين وجدار الصدر والأمر يحتاج في هذه المشاكل إلى معالج.

العسلاج يزيسادة ضغسط الأكسجيسن

Hyperbaric oxygen Therapy (HOT)

الهواء الجوى الذى نعيش فيه خمسة أكسجين وأربعة أخماسه معظمها نيتروجين، وفي بعض الحالات الطبية يحتاج إلى زيادة الأكسجين التى تمد إلى أنسجة الجسم.


وأسطوانة الأكسجين تخدم ذلك الغرض، ولزيادة سرعة هذا الإمداد بالأكسجين مصممت غرف خاصة يكون فيها ضخط الأكسجين عال (chamber-hyperbaricor) بعضها يسع المريض وبعضها تصلح لإجراء العمليات الجراحية.


وغرغرينة الغازات (Gas gangrene) مرض كان يقتل نصف ضحاياه قبل العلاج بزيادة ضغط الأكسجين (Hyperbaric O2 Therapy (HOT))، حيث أن البسلس (bacillus) المسبب للغرغرينا الغازية لا يؤدى دوره ولا ينشط في وجود الأكسجين وعموما كل مرضى الغرغرينا الغازية يعالجون بزيادة ضعط الأكسجين دون اللجوء لحالات البتر، (amputation).

وفى حالات التسمم يأول أكسيد الكربون (carbon monoxide) فإن كرات الدم الحمراء لا تستطيع حمل الأكسجين إلى الأنسجة لأن أول أكسيد الكربون أسرع إلى إحتلال مكانة فى الهيموجلوبين، وحتى وجود جزيئات قليلة من أول أكسيد الكربون

والعلاج بزيادة ضغط الأكسجين (HOT) يتزاوج مع العلاج بالإشعاع في علاج أورام السسرطان حيث يوضع المسريض في غرفة بلاستبكية شفافة (Transparent plastic tank) ويصوب الإشعاع المشع تجاه السورم في وجود الأكسجين في الغرفة المذكورة، والأكسجين ينشط الخلايا السرطانية التي تكون أكثر استجابة للشعاع المشع فتقتل ويفضل أن يكون ضغط الأكسجين في الغرفة في حدود 3 جوى الأمر الذي يستلزم متابعة مع ملحظة علاج طبلة الأذن بعد هذه العملية التي تستغرق في حدود ساعة بينما يصوب الإشعاع المشع لمدة عشرة دقائق كما يحدده المعالج.

وسلبيات العلاج بزيادة ضغط الأكسجين (HOT) بشكل عام يزيد من أخطر الحريق، ومن الممكن تمزق الغرف البلاستيكية وبذلك يتضرر المريض والطبيب وهيئة التمريض اللازم تواجدهما، إلا أن مثل هذه الأضرار إحتمال وقوعها قليل كمنا أنها لو حدثت فإن العلاج منها أمر سهل ولا يقارن بعلاج حالات السرطان مثلا.





الكهسريساء فسسى الجسسم Electricity within the body

مقدمية:

الكهرباء التى تتولد فى الجسم تستخدم فى التحكم وتشغيل الأعصاب والعصدات والأعضاء فى الجسم كله، والقوى المحركة للعضلات سببها تجاذب وتنافر السشحنات الكهربية والفعل الأساسى فى المخ تحركه الكهرباء، والإشارات من وإلى المخ تدلل على سريان تيار كهربى، والجهاز العصبى (system nerves) له دور فى كل المهمات التى يؤديها الجسم، حيث تنتقل المعلومات على شكل نبضات كهربية خلال الأعصاب المختلفة وهذه العملية تؤدى بأسرع ما يمكن وبأدق ما يمكن فى أقل وقلت ممكن وبأكبر كم وبأعلى كفاءة ممكنة.

وتتولد الإشارات الكهربية (electric signals) في التفاعلات الكهروكيميانية التي تتم في خلايا خاصة من الجسم.

الجهاز العصبى والخلية العصبية

The nerves system and neuron

الجهاز العصبي جزئين:


1. الجهاز العصبى المركزى (central nerves system(CNS)): ويتكون من المخ (brain)، النخاع الشوكى، الأعصاب (spinal cord) أو الحبال المشوكى، الأعصاب السطحية (peripheral nerves-nerve filers (neurons) وهي التي توصال

المعلومات إلى المخ أو النخاع المشوكي وتسمى بالأعصاب الناقلة (sense nerves afferent) وهي توصل (fibres nerve)، والخيوط العصبية (fibres nerve) وهي توصل المعلومات من المخ أو من النخاع الشوكي إلى العضلة المعنية أو الغدة المعنية وتسمى (efferent nerves).

2. الجهاز العصبى اللاإرادى automatic nerves system: وهو الذي يتحكم وينظم حركة الأعضاء التي تعمل بشكل غير إرادى مثل القلب (Heart)، الأمعاء (glands)، الغدد (intestines) والتنفس (respiration).

ويحمى المخ ثلاثة أغشية مختلفة بالإضافة إلى عظام الجمجمة فضلاً عن أنه عائم ويحمى المخ ثلاثة أغشية مختلفة بالإضافة إلى عظام الجمجمة فضلاً عن أنه عائم في سائل مساص للسصدمات ([CSF] جرام) إلا أن طفوه في السائل المسذكور يعطي وكتلة المخ في حدود (1500-1300 جرام) إلا أن طفوه في السائل المسذكور يعطي إحساس بأن كتلته أقل بكثير وفي حدود 60 جرام، ويتصل المخ بالنخاع الشوكي (وهو كذلك محاط بسلم [CSF]) ويحميه العمود االفقري (spinal column).

ووحدة البناء الأساسية في الجهاز العصبي هي الخلية العصبية (neuron) شكل (1-13) يوضح خلية متخصصة في إستقبال وتفسير ونقل الرسائل الكهربية (cell body) وهو (cell body) والخلية العصبية تتكون من جسم الخلية (celectrical messages) الذي يستقبل الرسائل الكهربية من خلية عصبية أخرى خلال نقاط إسصال عصبية (synapses) موزعة على أطراف الشكل الشجري للخلية (dendrites) وهذا الأخير مسئول عن إستقبال المعلومات من المؤثر (stimuli) أو من خلية أخرى، فاذا كان المؤثر بالقوة الكافية فإن الخلية العصبية تتقل إشارة كهربية (electrical signal) إلى خارجها من خلال خيط عصبي يسمى المحور (axon)، هذا المحور أو الخيط العصبي قد يصل طوله إلى واحد متر يوصل الرسالة إلى العضلات أو إلى خلية عصبية أخرى.



جهد الغشاء المنفذ The membrane potentials

جدار الخلية الحيوانية عبار عن غشاء رقيق يتكون من طبقتين من البروتين بينهما طبقة من الدهون وسمك كل طبقة في حدود 30 انجستروم وبذلك يكون سمك الغشاء في حدود 90 انجستروم، وجدار الخلية يفصل بين منطقتين تحويان أيونيات مختلفة سائلة ففي خارج هذا الغشاء يوجد أيونات الكلور (cI^-) والصوديوم (Na^+) بتركيز كبير بينما في داخل الخلية يتواجد أيونات البوتاسيوم بتركيز عال K^+ ، هذه الأيونات تتشر خلال مسام الغشاء المنفذ بمعدلات تختلف بحسب نوع الأيونات الثلاثة الأساسية فإنه توجد أيونات أخرى سالبة لعناصر وبالأضافة إلى هذه الأيونات الثلاثة الأساسية فإنه توجد أيونات أخرى سالبة لعناصر

مثل الفوسفات، الكربونات وأيونات مواد عضوية في داخل الخلية وخارجها، وهده الأيونات السالبة أحجام جزيئاتها كبيرة عن أقطار المسام ولذلك يهمل دورها فسى الانتشار من خلال جدار الغشاء المنفذ، كما أن الصوديوم والكلور يوجد داخل الخليلة بشركيز قليل وكذلك البوتاسيوم يوجد خارج الخلية بتركيز قليل.

وتركيز البوتاسيوم (K^*) داخل الخلية أكبر من تركيزه خارجها بمقدار 30 مرة فإذا تمكنا من ضبخ (K^*) خلال الغشاء المنفذ بمعدلات متساوية في الاتجاهين فإن الفرق في التركيز على جانبي الغشاء يكون صفراً وبالتالي لا يوجد ميل في التركيز (Concentration gradient)، ولذلك يوجد على جانبي الغشاء شحنات غير متماثلة تؤدى إلى وجود فرق جهد في حدود 70 مللي فولت وهذا الجهد يساعد على وجود إختلاف في تركيز نفس نوع الأيونات داخل وخارج الخلية (ميل في التركيز) وفرق الجهد ((V)) الذي يؤدى إلى توازن نسبة تركيز الأيونات على جانبي الغشاء عند درجة حرارة (V) الذي يعطى بالعلاقة (Nernst equation).

$$V = V_i - V_c = -60 \log \left(\frac{c_i}{c_e}\right)$$
 MillVolt

حيث $V_{_0}$ الجهد خارج الخلية، $V_{_0}$ الجهد داخل الخلية، $V_{_0}$ تركيز الأيونات المعنية داخل الخلية، $C_{_0}$ تركيز نفس الأيونات خارج الخلية.

فإذا كانت التركيزات داخل وخارج الخلية لأيون معين في حالة إتزان فإن فرق الجهد على غشاء الجدار المنفذ يكون في حدود 70- مللى فولت في حالمة أيونات الكلور وبالتالى ينتشر الكلور داخل وخارج الخلية بنفس المعدل، وهذا الجهد في حالمة أيونات الصوديوم يكون في حدود (÷60) مللى فولت وهذا الفرق في الجهد بعيد عن القيمة 70- مللى فولت، وبالتالى تنتشر أيونات الصوديوم من خارج الخلية إلى داخلها في إتجاه الأقل تركيز، وفرق الجهد هذا في حالة أيونات البوتاسيوم يكون فلى حدود -90مللى فولت وهو ليس بعيد عن الجهد الفعلى على جانبي الغشاء وبالتسالى تنتشر أيونات البوتاسيوم من داخل الخلية إلى خارجها في إتجاه التركيز الأقل.

فإذا كانت عملية الانتشار هي العملية الحاكمة الوحيدة فإن أيونات الصوديوم تتحرك داخله إلى الخلية وأيونات البوتاسيوم تتحرك خارجه من الخلية، وتظل العملية كذلك حتى يحدث إتزان، ولكن هذا لا يحدث حيث أن عمليات نقل نشطة تحدث لكل من (K^+) ، (Na^+) خلال الغشاء في تفاعل كيمياء نشط يسمى sodum-potassium من ويؤدي إلى حقن (Na^+) خارج الخلية، (K^+) داخل الخلية وذلك عكس ما هو معروف وهذه العملية تحتاج إلى طاقة وتستمد من عملية البناء في الخلية (metabolic process in the cell).

وعملية الضخ هذه لأيونات البوتاسيوم إلى داخل الخلية لا تكون حادة وذلك لكون فرق الجهد لأيونات البوتاسيوم قيمته (90-) مللى فولت وهى قريبة من الجهد الفعلى على جانبى الغشاء المنفذ (70-) مللى فولت وبالتالى ما تلبث أيونات البوتاسيوم أن تذخل الخلية إلا وترغب فى الخروج منها ولكن بشكل هادئ رغبة منها فى العودة إلى حالة الاتزان، أما فى حالة أيونات الصوديوم فإن فرق الجهد لها يكون (60+) مللى فولت وهى قيمة كبيرة فى مواجهة الجهد الفعلى للغشاء (70-) مللى فولت، وعلى ذلك يكون ضخ أيونات البوتاسيوم ضعيف بالنسبة لضخ أيونات المصوديوم، ونظراً لأن الغشاء المنفذ سمكه قليل فإن المجال الكهربي عليه يكون كبير جدا.

$$E = \frac{V}{d} = \frac{0.070}{9 \times 10^{-1}} = 7.8 \times 10^6 \text{ volt / meter}$$

وهذا يُعتبر مجال كهربى كبير جداً، إلا أنه يتحقق بقدر قليل من الأيونات وتكون شحنتها فى حدود 3.0×10^{-13} كولوم، ويكون عدد الشحنات المسببة لذلك فى حدود 10^{6} كا 10^{6} كما عنه وهى قليلة جداً إذا ما قورنت مثلاً بعد شحنات أيونات البوتاسيوم 10^{6} الموجودة فى وحدة الحجوم 10^{10} شحنة أى أن أيون واحد لكل 50.000 أيون من أيونات البوتاسيوم داخل ينتقل من داخل الخلية إلى خارجها يؤدى إلى وجود قيمة المجال المذكورة، وهى ناتجة عن قيمة الجهد الفعلى وهى (70-) مللى فولت والمسمى بجهد السكون (Resting potential) أو جهد الغشاء المنفذ.

الجهد الكهربي للأعصاب Electrical potentials of nerves


مما سبق نعلم أنه يوجد حول جدار (غشاء) كل خلية عصبية فرق جهد كهربى ناتج من وجود أيونات عالية السالبة (more negative) داخلها عن خارجها وتكون الخلية تحت هذه الظروف مستقطبة (polarized) ويكون الجهد السالب داخلها (في المدى 85-55 مللي فولت) أعلى من خارجها، ويسمى هذا الفرق في الجهد بفرق جهد السكون (resting potential) للخلية. وعند إثارة الخلية العصبية يحدث تغير لحظي في جهد السكون عند نقطة الإثارة.

هذا التغير في الجهد يسمى جهد الحدث (action potential) وهو ينتشر على طول المحور العصبى (axon) ويعتبر جهد الحدث هذا أهم طريقة لنقل الإشارات الكهربية خلال الجسم، وتحدث الإثارة بطرق عديدة مثل التسخين،التبريد، المنوء، الرائحة، والإثارة الميكانيكية. وإذا كانت الإثارة كهربية فإن 20 مللي فولت تكون كافية لإحداث جهد الحدث.

ويمكن تخيل فكرة جهد السكون بوضع سائل (kcl) مختلف التركيز في إناء واحد بحيث يفصل التركيزين غشاء منفذ لأيونات البوتاسيوم من التركيز الأعلى إلى التركيز الأقل و لا ينفذ أيونات الكلور، وبذلك تنفذ أيونات البوتاسيوم من الجانب الأعلى تركيزا (H) إلى الجانب الأقل تركيزا (L) وتستمر عملية الأنتشار هذه حتى يتساوى تركيرز $^+$ على الجانبين وتصل إلى حالة إتزان عند ذلك الشحنات الموجبة $^+$ لزادت في الجانب الأقل تركيز وتكون الشحنات السالبة زادت في الجانب الأكثر تركيز ويكون فرق الجهد بين جانبي الغشاء المنفذ هو جهد السكون (resting potential) ويكون ذلك في حدود (80-) مللي فولت حول جدار المحور العصبي axon للخلية العصبية.

فإذا فرض أن لدينا محور عصبى axon كما فى السّكل (2-13) وأثير طرف الأيسر) فإن جدر انه تصبح منفذه لأيونات الصوديوم (Na^+) التى تدخل فيه وتعكس إستقطابه (depolarized)، وبالتالى يصبح داخله موجب لحظيا (50 مللى فولت) عند

نقطة الإثارة ونظرا لأن الأيونات الموجبة للصوديوم (Na^-) داخل المحور العصبى يجاورها الأيونات الأصلية السالبة وهي الأكثر كثافة فإنه بفعل قانون الجذب (قانون كولوم) تنتقل أيونات الصوديوم إلى جهة اليمين من جزء آخر وهكذا يتم إنتشار جهد الحدث على طول المحور العصبي حتى يصل إلى هدفه وبذلك تنتقل الإشارة الكهربية أي تنتقل الرسالة حيث ينعكس إستقطاب كل جزء تصل إليه الرسالة. أما عند نقطة الإثارة الأصلية فإنها تعود إلى ما كان عليه من إستقطاب أي يعود داخلها أكثر سالبية من خارجها ويكون فرق الجهد مرة أخرى فرق جهد السكون (Resting potential).



شكل (2-13)

وجهد الحدث هذا زمن ظهوره في موقع ما لا يتعدى أجزاء قليلة من الثانية (مللي ثواني) حيث ينتقل بسرعة فائقة من نقطة إلى أخرى على طول المحور العصبي axon الذي يوصله إلى خلية أخرى أو إلى عضلة أو إلى غدة حسب الأوامر، إلا أن

زمن ظهور جهد الحدث لعضلة القلب يستمر زمن أطول ويكون في حدود 300-150 مللي ثانية.

والمحور العصبى (axon) للخلية العصبية نوعين حيث يكون جدار أحد النوعين مغطى بغطاء دهنى يعمل كطبقة عازلة من مادة نخاعية (myelin) غير متصلة يتخللها مناطق عارية من الغطاء تسمى عقد (nodes) أو عقد رينوفر (nerves myelinated)، أو العصب المعزول (nerves myelinated)، أو العصب المغرد.


والنوع الآخر هي المحاور العصبية الغير مغمده (unmyelinated nerves) والنوع المعزول يوصل الإشارات الكهربية من موضع إلى موضع بشكل أسرع وهو النوع الشائع في البشر، والمادة العازلة جيدة العزل فضلا عن أن سعتها الكهربية قليلة (low electric capacity) وجهد الحدث أثناء إنتقاله خلال المحور العصبي يقل بزيادة المسافة أي سعة نبضة جهد الحدث تقل بالتدريج إلا أنها عند (عقد رينوفر) تعمل بشكل أنشط وتستعيد قوتها وشكلها، وبذلك يرى جهد الحدث بشكل شراره وكأنه ينتقل من عقدة إلى أخرى على شكل قفزات (salutatory) ويسمى بالتوصيل القفزي


والعوامل المؤثرة على سرعة الأنتشار جهد الحدث action potential هي:

- 1. المقاومة الكهربية لمادة الغشاء (جدار المحور العصبي).
- 2. السعة الكهربية لمادة الغشاء أو بمعنى آخر كم الشحنات الكهربية المخزنة على الغشاء.

ونقصان كل من المقاومة الكهربية والسعة الكهربية يزيد من سرعة إنتشار جهد الحدث، والمقاومة الكهربية للمحور العصبى نقل بزيادة نصف قطره، كما أنه كلما قلت الشحنات الكهربية على سطح جدار المحور العصبى كلما كان عكس إستقطابها أسرع، ومن ثم تزداد سرعة إنتشار جهد الحدث وتلك خواص المحور العصبي المعزول.

ويمكن تواجد عدد عديد من المحاور العصبية المعزولة في أقل حيز ممكن دون أي أثر لفقدان جهد الحدث من أي منهما لكونها معزولين وبذلك تتواجد الأعصاب على شكل حزم في أضيق حيز ممكن (حوالي 10.000 محور عصبي معزول قطر كل منهم 10 ميكروميتر في حيز قدره 105 مم² وشكل (13-3) يوضح جهد الحدث لأجزاء مختلفة:






شكل (3-13) الشكل الموجى لنبضة الحدث

النبضات الكهربية من العضلات

Electrical signals from muscles


المخطط الكهربي للعضلة: (EMG)

عند إتصال أحد أطراف الخلية العصبية بأى عدد من خلايا عضلة فإن ذلك يكون ما يسمى بالوحدة المحركة motor unit، والشكل (13-4) يوضح خلية عصبية مسن الحبل الشوكى إتصل أحد أطرافها بعدد عديد من الخيوط العضلية مكونة وحدة محركة (يصل عدد الخيوط العضلية إلى 2200 خيط).



شكل (4-13)

وجهد السكون في الخيوط العضلية يساوى جهد السكون في المحاور العصبية وجهد السكون في المحاور العصبية يساوى جهد (axon) وعند إتصال المحور العصبي بالعضلية شكل (4-13) وينتقل إليها جهد الحدث (Action potential)، والذي يمكن قياسه بإدخال قطب دقيق جدا (micro electrode) في خلية جدار العضلة، ويفضل قياسه بهذه الطريقة إلا أن إستخدام قطب مسطح يوضع على سطح العضلة يكون أسهل مع الأحتفاظ بالقطب الثاني في الوسط حول العضلة، وشكل (13-5) يوضح الدائرة الكهربية المستخدمة في قياس جهد الحدث لخلية عضلة جهد سكونها (65-) مللي فولت وجهد الحدث فيها 30 مللي فولت ونبضة جهد الحدث موضحة على راسم الذبذبات الكهربائي (CRT).




شكل (5-13)

حيث يوضح شكل النبضة (EMG) (EMG)، وجهد الحدث (action potential) العضلات يعتبر وسيلة التشخيص حيث يكون معروف شكل ومقدار الجهد لعضلة ما في حالتها الطبيعية، ثم يعاد رسم جهد الحدث مرة أخرى لنفس

العضلة بعد أن خضعت لظروف أضرت بها ومن المقارنة يراعى الفرق في تشخيص العلاج.

ولتعبين سرعة إنتشار جهد الحدث (velocity of propagation of) يمكن إثارة الخلايا كهربيا في موضع ثم التقاط جهد الحدث (action potential) يمكن إثارة الخلايا كهربيا في موضع ثم التقاط جهد الحدث بالطريقة السابقة عند عدة مواضع معروف بعدها عن بعضها وعن موضع الإثارة ومتعرفة الزمن المستغرق من وقت الإثارة وحتى ظهور نبيضة جهد الحدث (Latency period) فإنه يمكن تعيين سرعة الانتشار هذه كما في شكل (6-13).



شكل (6-13)

وقد وجد أن سرعة إنتشار جهد الحدث تكون في المدى 55 – 35 متر/ ثانية وإذا قلت هذه السرعة إلى 10 متر/ ثانية فإن ذلك يدل على وجود مشكلة. وتسجيل نبضات جهد الحدث لعضلة ما (EMG) يعطى فرصة لدراسة خواص العصطة حتى نقيها الوصول إلى حد الإعياء من أداء المهمة ولا تصل بها إلى الحدود المنهكة (fatigue characteristic)، وأشد العضلات في الجسم البشري يمكن إثارتها كهربيا في المدى الترددي 5-5 ذبذبة/ ثانية وقد وجد أن الأعصاب الطبيعية تتاثر قليلا بإعادة الإستثارة وخصوصا إذا كان زمن الإستثارة يزداد، إلا أن زمن الاسترخاء بين الاثارتين يخفف من ذلك.

وقد وجد أن العضلات التى تؤدى واجبها بشكل دائم ومتكرر قد تصاب بمرض ضعف العضلات (muscular weakness) بمرور المزمن وذلك يسمى وهن العضلات (myasthenia gravis)، ويمكن توقى الإصابة منه بقياس جهد الحدث (action potential) على فترات حتى إذا لوحظ تغير عن القيم الطبيعية له وصف العلاج الناجع فى ضوء قراءة (EMG) وتفسيره.

النبضات الكهربية للقلب

Electrical signals from the heart

The electrocardiogram (ECG): المخطط الكهربي للقلب

القلب يتكون من أربعة غرف في طابقين الطابق العلوى يحتوى الأذينين الأيسسر والأيمن، والأذينين والأدينين منه ضبطان الأيسسر والأيمن، والأذينين منه ضبطان synchronized لينقبضان في وقت واحد simultaneously.

والأذين الأيمن يستقبل الدم الوريدى من الجسم ويضخه إلى البطين الأيمن السذى يضخه بدوره إلى الرئتين حيث يحمل بالأكسجين النقى ثم يعود إلى الأديان الأيسر فينقبض ليدفعه إلى البطين الأيسر الذى ينقبض ويضخه إلى الدورة الدموية فى الجسم ثم تعيده الأوردة إلى الأذين الأيمن وهكذا.

وهذا الفعل الإيقاعي (Rhythmical action) للقلب تحكمه النبضات الكهربية التي تتولد لحظيا بإثارة stimulation خلايا عضلية خاصة موجودة في الأذين الأيمن هذه الخلايا هي المكون الأساسي لضابط النبضات في الأذين الأيمن (sinoatrial (SA) node (SA) node) وضابط النبضات هذا يتقد (fire) بستكل منستظم وعلي فترات زمنية متساوية خمسة وسبعون مرة في الدقيقة، ويمكن زيادة معدل الإنقاذ أو نقصانه بناء على طلب زيادة أو نقصان الدم بواسطة الأعصاب المتسصلة بالقلب أو بناء على أية إثارة أخرى، والنبضات الكهربية مسن السضباط (SA) تسبب عكس إستقطاب الأعصاب والعضلات في كل من الأذينسين الأيمسن والأيسس فينقبضان وتضخان الدم إلى البطينين الأيمن والأيسر على الترتيب، ثم يعاد إستقطاب الأذينين.


عند ذلك تصل الإشارة الكهربية إلى ضابط عكس إستقطاب البطينين ويدفع بالدم (artioventrical (AV) node)

إلى كلا من الرئتين بواسطة البطين الأيمن وإلى الدورة الرئيسية بالجسم من البطين الأيسر بعد ذلك يعاد إستقطاب البطينين إلى ما كان عليه وتتكرر العملية تباعا.

ويمكن إعتبار أعصاب وعضلات القلب وكأنها مصدر للكهرباء مدفون فسي موصل كهربي هو جدار القلب (torso).


والقياسات الكهربية التي تعطى معلومات تغيد في التشخيص لا يمكن قياسها مباشرة على عضلة القلب وإنما تقاس على نقاط مختلفة من سطح الجسم. وبذلك يقاس الجهد الكهربي المتولد بواسطة القلب ويسجل، والخريطة التي تحصل عليها من تسجيل جهد القلب من على سلطح الجسم تسمى بالمخطط الكهربي للقلب (ECG).

والعلاقة بين عملية الضخ (pumping) التى يقوم بها القلب والجهود الكهربية على سطح الجسم (الجلد) تتضح في إنتشار جهد الحدث (action potential) في جدران القلب وذلك لكون أن التيار الكهربي السارى في جدران القلب (torso) يعطى فرق جهد (potential drop) على مقاومة جدران القلب كما في شكل (7-13) الذي يوضح سريان التيار الأيوني كما يوضح إتجاه عكس الاستقطاب (Depolarization).




شكل (7-13)

والتيار الأيوني هذا هو الذي يوضح جهد الحدث حيث يمر فسي جدران القلب فيعطى فرق الجهد (جهد الحدث) ومن ثم تتغير القطبية فيصبح داخل الجهدار موجهة بدلا من سالبة وبذلك يتم عكس الأستقطاب ويحدث الانقباض. والتيار الأيوني الساري في جدران القائب والمسؤدي إلى عكس الاستقطاب بظهور جهد الحدث (action potential) يحودي السي فكرة خطحوط توزيع الجهد بالتحدوي (Equipotential lines) على القلب كله وذلك عندما يكون البطينين تم عكس إستقطابهما بنسبة 50%، وهذه الفكرة تؤدي إلى تخيل أن القلب عبارة عـــن مـــزدوج قطبي (electric dipole) فيه (عند النسبة المنذكورة) التشخنات السيالية تساوي الشحنات الموجبة وعزم المزدوج القطبي له مقدار وله إتجاه وكالاهما يختلفان من وقت إلى آخر والجهد الكهربي الذي يقاس من على سطح الجسم هو في `حقيقة مسقط عزم متجه المزدوج القطبي للقلب ونظرا لأن هذا المتجه يتغير من وقت إلى أخسر فسان مسقطه يتغير وبالتالي يتغير الجهد المقاس وشكل (13-8) يوضح خطوط توزيع الجهد بالتساوي على الصدر عند لحظة عكس إستقطاب البطينيين 50%، حييث B ،A بالتساوي على الصدر مواضع الأقطاب التي تلتقط جهد الحدث حيث يكون بين C ،B في حدود 3 ملكي فولت، بين B ، A في حدود 1 مللي فولت، والأقطاب السطحية المستخدمة التقاط جهد الحدث لتسجيل المخطط الكهربي القاب (Electro cardiogram (ECG) اعتاد الأطباء وضعها على الذراع الأيسر (LA)، والذراع الأيمن (RA) والرجل اليسسرى (LL)، ويمكن تغير ها حسب الموقف الطبي لتكون أكثر قربا من القلب أو أكثر بعدا عنه.



شكل (13-8)

وقياس الجهد بين (RA)، (LA) يسمى بالطرف الأول (I) Lead (وقياسه بسين (RA)، (LL) يسمى بالطرف (LL)، (LA) وبين (LL)، (LA) يسمى بالطرف الثانث (Lead (II)) يسمى بالطرف الثالث (Lead (III)) وتسمى الثلاثة أطراف بالأطراف القياسية القياسية المسزدوج الوعلى، والجهد المقاس بين أى طرف يعطى السعة والاتجاه النسبيين لمتجه المسزدوج في المسقط الأمامي (frontal plane) كما في شكل (13-9) ويمكن أن تمثل بأضلاع مثلت كل ضلع يمثل طرف وفي نفس الوقت يقع عليه مسقط متجه المزدوج القطبسي للقلب.



شكل (9-13)


والمخطط الكهربى للقلب الذى نحصل عليه بالطرق السابقة يوضح مسقط متجه المزدوج القطبى للقلب أو النشاطية الكهربية للقلب (ECG) وعليه تظهر المعلومات الأساسية التالية:

- 1. تمثل الموجة P عكس الأذينين (Ortial depolarization).
- 2. إعدادة الاستقطاب للإذينين في الجزء من نهاية الموجمة P وقبل (Q،Repolarization).

﴿ (الباب (الثالث عشر- (الثهرباء في (الجسم ﴿

3. تمثل الموجة QRS عكس إستقطاب البطينين (موجة مركبة).

4. الموجة T إعادة إستقطاب البطينين.



شكل (13-13)

ومن تفسير المخطط (ECG) يمكن التعرف على أن إيقاع نبضات القلب متسق (Rhythmical action) وفي حالات (Rhythmical action) وفي حالات (Rhythmical action) وفي حالات العناية المركزة لأمراض القلب أو أثناء العمليات الجراحية يكون المخطط الكهربي للقلب (ECG) موضح بشكل دائم حتى تكون نشاطية القلب الكهربية أماء القائم بالعلاج المكثف أو الجراح في غرفة العمليات، فإذا ما لوحظ أن نشاطية القلب تنصرف عن الطبيعي يبدأ فورا في تصحيح المسار. وعلى سبيل المثال إذا ما لوحظ ما يفيد وجود جلطة في القلب الكهربية إلى البطين وعلى ذلك يكون معناه أن ضابط النبضات (SA node) لا تصل إشارته الكهربية إلى البطين وعلى ذلك يكون المتحكم في نبضات القلب هو ضابط عكس إستقطاب البطين (AV node) وتلك نتم بتردد قدره من 30 إلى 50 دقة/ دقيقة، وهذا يعتبر ضعيف وأقل من الطبيعي (80-70 دقة/ دقيقة) وهذه الجلطة تجعل

المريض في غيبوبة (semi-invalid) وإستخدام ضيابط نبضات صياعى (implanted pacemaker) يساعده على حياة طبيعية.

النبضات الكهربية للمغ Electrical signals from the brain النبضات الكهربية للمغ The Electroencephalogram (EEG)

عند وضع أقطاب على فروة الرأس لتسجيل النبضات الكهربية للمخ فإننا نحصل على نبضات ضعيفة، هذه النبضات تعبر عن النشاطية الكهربية للخلايا العصبية (neurons) في غطاء المخ (cortex of the brain) وقد يفسرها البعض على أن الجهود الكهربية التي تحصل عليها في هذه القياسات تكون محصلة عمليات عديدة متواكبة مع بعضها البعض من بينها النشاطية الكهربية للخلايا العصبية لغطاء المخ.


وهدذه النصفاطية الكهربيسة يعبر عنها بجهد الحدث للمدخ (brain action potential) ويسمى تسجيل هذه النبضات بالمخطط الكهربي لجهد الحدث في المخ (Electroencephalogram (EEG).

ويستخدم لذلك أقطاب توضع على الرأس فى مواضع تعتمد على الجزء المسراد دراسته بالمخ، وهذه المواضع معروفة ومتفق عليهما وتسمى بنظام مواقع الأقطاب (International standard 10-20 system of electrode location)

أما الأقطاب المرجعية فتتصل بالأذنين، ويستخدم لذلك مسن 8 إلى 16 قطب للقياس في وقت واحد، لكون عدم التماثل في النتائج وارد فلابد من مقارنة نتائج كل قطبين متعاكسين.

وقد وجد أن سعة الذبذبات الكهربية الممثلة لجهد الحدث للمخ تكون منخفضة (low) (50 ميكروفولت) ويؤثر عليها النبضات الكهربية الخارجية من المجالات المختلفة مما يجعل EEG غير نقى، وقد وجد أنه لو تم التحكم في هذه المؤثرات الخارجية فإن نشاطية جهود عضلات آخرى مثل العضلات المحركة للعين تؤثر عليها.

وهى تعتمد أيضا على النشاط الفكرى لمخ الشخص تحت الاختبار، على سبين المثال الشخص المسترخى EEG تكون تردد نبضات جهد الحدث فى المدى 13-8 ذبذبة فى الثانية أى هى موجات من نوع الفا (alpha wave) وعندما يكون الشخص فكره أكثر نشاطا فإن نبضات جهد الحدث عنده يكون ترددها أكثر من 13 ذبذبة/ ثانية أى هى موجات من نوع بيتا (Beta wave) ويستخدم المخطط الكهربى نجهد الحدث أى هى موجات من نوع بيتا (The Electroence- phalogram) فى الممخ (epileptic seizures) فى المساعدة على تشخيص بعض أمراض المخ، حيث يساعد فى تشخيص نوبات الصرع (epileptic seizures) وتطهر وتصنيفها وقد وجد أنه عندما تكون سعة الذبذبات كبيرة وترددها عال فإن ذلك يمثن مخطط المخ الكهربى للنوبات الصرعية السشديدة (Grandneal seizure) وتظهر بشكل جهد حدث عال وسريع ويمكن أن يلتقط من أى قطب ومن أى موضع على الجمجمة. أما عندما يكون التردد قليل وسعة الذبذبة منخفض أى يكون جهد الحدث قليل وبطئ السرعة فإن النوبة الصرعية تكون ضعيفة الحيدة (petit malseizure) بوضح النوعين.



شكل (13-11)

كما وجد أن نشاطية المخ نقل في الأجزاء التي بها ورم وأن جهد الحدث في هذه الأجزاء يكون ضعيف ولذلك يستخدم EEG في التأكد من وجود ورم في المسخ مسن عدمه. وقد استخدم EEG لدراسة مراحل النوم المختلفة، حيث وجد أنه عندما يكون الشخص نائم وأعينه مغمضة يكون تردد جهد الحدث في مدى الموجات الفا، وتبدأ سعة النبضات تزداد ويقل التردد عندما ينتقل الشخص النائم من نوم خفيف إلى نوم عميق (light sleep to deeper sleep).

وقد وجد أنه في مراحل النوم الخفيف يكون تردد جهد الحدث كبير ويسمى نموذج مخطـط المـخ الكهربـي (EEG) فـي هـذه الحالـة بحركـة العـين الـسريعة (paradoxical or Rapid eye movement (REM)) ويصاحب هذه المرحلة من النوم أحلام.

وبالإضافة إلى تسجيل نشاطية المخ والتي تحدث بإثارة ذاتية تؤدى إلى ظهور جهد الحدث فإن EEG يستخدم لقياس جهد الحدث الناتج من إستقبال المخ مؤثرات خارجية مثل أثر سقوط الضوء على العين أو إشارة صوتية على الأذن. ونبضات جهد الحدث الناتج من هذه النوع من المؤثرات يسمى أشر نفخ الحياة (responses) أو أثر الانتباه، وقد يحدث الأثر الخارجي ولا يؤدي إلى إنتباه المشخص حيث لا يؤدي الأثر لوجود جهد حدث وذلك من جراء التعود على المؤثر (habituation).

النيضات الكهريية من العين


Electrical signals from the eye

المخطط الكهربي للعين

The electroretinogram (ERG), The electro oculo gram (EOG)

عندما تثار شبكية العين بسقوط الضوء عليها فإنه يمكن تسجيل جهد الحدث في العين، ويتم ذلك بوضع قطب على عدسة الصقة على قرنية العين ويوصل القطب


الثانى بالإذن أو خلف السرأس وبذلك يمكن تسجيل المخطط الكهربي للعين المخططات (Electroretinogram(ERG))، وهذا المخطط يكون أكثر تعقيدا من المخططات الكهربية الآخرى جيث يكون محصلة مؤثرات كثيرة تحدث في العين (في السائل الزجاجي يحدث تفاعل كهروضوئي كيميائي) والشكل (13-12) يوضح (ERG) لعين طبيعية حيث تظهر الموجة B الممثلة لجهد الحدث في الشبكية وهذه الموجة لا تظهر في حالة السبكية الماتهية حيث يكون لونها داكن (pigmentosa).



شكل (13-12)

كما يمكن تسجيل جهد الحدث الناتج من حركة كرة العين حول محور محجرها لمتابعة شئ في حركة أفقية ويسمى بالمخطط الكهربي لحركة العين في محجرها (EOG) (The electro oculo gram)، ويتم ذلك بوضع كرة العين بين قطبين وإعتبار النقطة التي تنظر إليها العين في بداية التجربة نقطة الأصل وبحسب جهد الحدث لها صفر ثم تتحرك كرة العين بشكل أفقي ويسجل جهد الحدث مع زيادة زاوية

الرؤية، وقد وجد أن هذه العلاقة خطية أى يزداد جهد الحدث بزيادة زاوية الرؤية، وهذه الدراسة تعطى فكرة على أثر الجرعة الدوائية على حركة كرة العين، كما تعطى فكرة عن تردد العين الزاوى والعجلة الزاوية لحركة العين.



شكل (13-13)

النبضات المغناطيسية من القلب والمخ

Maqneticy signals from heart and brain

المخطط المغناطيسي للقلب والمخطط المغناطيسي للمخ

The magnetocardiogram & The mognetoencephalogram (MCG & MEG)

ينشأ المجال المغناطيسى فى القلب أثناء حركة الشحنات الكهربية فسى عمليتى عكس الإستقطاب وإعادة الأستقطاب، إلا أن هذا المجال حول القلب يكون ضعيف، $[(T = 10^4 \ gauss), tesla(T)]$ ولقياس مجال ضعيف بهذا القدر لابد من مكان معزول عز لا جيداً جدا (غرفة) وجهاز لقياس المجال عال الدقة

(magnetometer) ويستخدم لذلك السكويد (SQUID) ويعمل بدقــة عاليــة لكونــه مصنع مادة فائقة التوصيل الكهربى (Superconducting Quantum Interfernce) ويعمل عند K'5 ويقيس قيم المجال المغناطيسى المستمر والمتــردد فـــى حدود 10^{-14} تسلا.

ويقاس المخطط المغناطيسى للقلب (MCG)) بوضع طرف السكويد (Magnetocardiogram (MCG)) المحفوظ عند درجة حرارة منخفضة على صدر المريض الموجود داخل الغرفة المعزولة عند عدة نقاط، وترسل النبضات المغناطيسية للقلب من خلال موصلات معزولة عزلا جيدا إلى محطة خارج الغرفة حيث نحصل على تسجيل لـــ (MCG)، وتستغرق هذه العملية أقل من دقيقة.

والمخطط المغناطيسى للقلب (MCG) يعطى معلومات دون الحاجة إلى أقطاب تثبت على الصدر، ونظرا لأن (MCG)، (ECG) هما إنعكاس لحركة نفس الشحنات الكهربية فإن يمكن مقارنتهما لتشابه التضاريس، والمخطط المغناطيسي للقلب (MCG) يتميز على المخطط الكهربي بأنه يسجل المجال المغناطيسي للتيار المستمر الذي يحدث في العضلات والأنسجة الممزقة.

ويعطى مؤشر على إحتمال حدوث ذبحة قلبية (Heart attack). ويستخدم السكويد (SQUID) أيضا لتسجيل المجال المغناطيسسى للمخ حيث بنشأ مجال مغناطيسي حوله، ويسمى بالمخطط المغناطيسي للمخ المخاطيسي للمخ ناتج من تاثير التيار (MEG) وقيمته 10-13 تسلا تقريبا، والمخطط المغناطيسي للمخ ناتج من تاثير التيار الكهربي المستمر وبذلك يعطى معلومات يعجز عنهما (EEG).

والمجالات المغناطيسية للجسم تنشأ من حركة الشحنات الكربية أو تنشأ من وجود أجسام مغناطيسية داخل أجزاء الجسم مثل وجود بعض أثار الأسبستس المحتوى على الحديد والتي يسجلها MCG لبعض عمال المصانع العاملة في هذا المجال.

وقد أثبت الدراسات أن الكهرباء في الجسم البشرى تسساهم في ظسواهر كسثيرة وعديدة منها :

نمو العظام Bone Growth

العظام تحتوى على النسيج الصفام (Colagen) وهي مسادة بيزوكهربية piezoelectric semiconductor n-type وتسلك سلوك أشباه الموصلات السيالية piezoelectric تحت تأثير القوة المولدة لجهد كهربي قليل أي أنها توصل التيار الكهربي بحركة الشحنات الكهربية السالبة (الإلكترونات) من الجانب الأخر فان البلورات المعدنية (apatite) في العظام تكون ملتصقة بالنسيج الضام وتسنك سلوك أشباه موصلات موجبة (P-type semiconductor) أي أنها توصل التيار الكهربي بحركة المشحنات الموجبة، وعند نقطة إتصال النسيج الضام والبلورات المعدنية تتكون الوصلة التنائية الاتجاه المضاد وكأنه مقوم كهربائي يسمح بمرور التيار الكهربي في إتجاه ولا يسمح المحتمل أن القوة التي تؤثر على العظام والمنتجة النسيج بالمرور في الاتجاه الثاني، ومن المحتمل أن القوة التي تؤثر على العظام والمنتجة النسيج الضام مع بلورات المعادن (P-n Junction) عاملان يعطيان تيار كهربي في إتجاه واحد بضبط نمو العظام، (Bone growth) بمعنى أن هذا التيار يتناسب مع الاجهاد (القوة/ وحدة مساحات) ويزداد الأجهاد الميكانيكي في العظام ويؤدي إلى زيادة نصو العظام وإستطالتها.

شفاء الأجراء المتضررة Fracture and wound healing

عندما يتضرر جزء من الجسم بالجرح أو الكسر أو الحرق فان تيار كهربى مستمر يظهر بالإضافة إلى التيار الأصلى فى هذه الأجزاء المتضررة ويسمى بتيار التضرر (injury current) ومن ثم يصبح الجهد الكهربى للأجزاء المتضررة أعلى من جهد المناطق المجاورة، وهذا الجهد العالى يساعد فى شفاء الجروح والكسور والحروق، وفى حالة الكسور وجد أن التيار المستمر يكون فى حدود 2 نانو أمبير

حيث يساعد على التحام العظام بسرعة مهما كانت تعانى من معدل نمو بطئ (growth).

وكأن التيار الكهربي المستمر هذا عامل حاكم في عملية النمو حيث أن شفاء الجروح والحروق والكسور هي في الأصل عملية نمو.

الأتزان في الجسم- التغذية العكسية

Homeostasis- feedback

وظائف الجسم تؤدى بإنضباط بنظام الاتزان Homeostasis وهو ما يقابل في الصناعة التغذية العكسية السلبية (Negative feedback)، وتسمى في الجسم بالتغذية العكسية الحيوية السلبية (bio feedback) أو (bionegative feedback) وتستخدم في الجسم لحدوث الاتزان في منطلبات الجسم من كل ما يحتاجه، وعلى سبيل المثال: ومن الوظائف الهامة هي ضبط الكالسيوم (calcium) في الدم، فإذا نقص مستواه في الدم إلى حد منخفض جدا فإنه بإشارة كهربية من المخ إلى الخلايا العظمية أن خلو سبيل بعض الكالسيوم من العظام لتزيد مستواه في الدم إلى المستوى المطلوب وإذا حدث العكس أي زادت نسبة الكالسيوم في الدم فإن المخ يرسل إشارة كهربية إلى الكلي لإزالة بعض الكالسيوم حتى يعود إلى مستواه الطبيعي.


وكذلك عندما يكون جسم الإنسان في حالة نمو فإن عدد خلاياه تزداد بشكل مطرد حتى يصل إلى حجم البلوغ (adult size) عند ذلك بإشارة كهربية من المخ يظل حجم الجسم ثابت في حدود وذلك بنظام التغذية العكسية الحيوية، إلا أنه قد يحدث في بعض الحالات أن بعض الخلايا لا تستجيب للإشارة الكهربية المنظمة للتغذية العكسية الحيوية وتصبح نوع من الأورام (Tumor).


وقد يلاحظ الإنسان نظام التغذية الحيوية العكسية عندما يسقط ضوء على إنسان العين بشدة عالية (High intensity light on iris) فإن الإشارة الكهربية التي تصل من العصب البصرى (optic nerve) إلى المخ (brain) تكون كبيرة عند ذلك تصدر

____ فيزياء أعضاء الجسم البشرى 👡 _____

إشارة كهربية من المخ إلى (إنسان العين) ليقلل قطره وبالتالى يقل الفيض الصوئى النافذ من (إنسان العين) ثم إلى الشبكية حيث تعود الإشارة الكهربية التى تصل إلى المخ عبر العصيب البصرى إلى السعة المناسبة.

والجهاز العصبى اللاإرادى يقوم بنظام التغذية العكسية الحيوية فى الجسم ويجعل كل شئ موزون بقدر فيتحقق بذلك إتزان وإستقرار كل وظائف الجسم بفضل ما يرسل من المخ إلى كل أعضاء الجسم وما يصل إلى المخ من جميع أجرزاء الجسم من إشارات كهربية.





(الباب (الرابع حشر

تطبيقات الكهربية على الجسم Electrical applications in the body


مقدمية:

مرضى القلب الآن أسعد حضاً من ذى قبل، لأن مريض القلب الآن يستظهر له مخطط القلب الكهربى (ECG) بشكل دائم على شاشة مرئية بحيث يظيل تحت الملحظة إلى أن يعود المخطط إلى نموذجه الطبيعى، وبهذه الطريقة يستطيع المعالج ملاحقة كل مهددات الحياة كلما ظهرت على الشاشة بطريقة سريعة.

الجهدود الحيوية للقلب Biopotentials of the heart

حركة الأيونات إلى داخل خيوط العصلات (الخلايا) في القلب تتسبب في إظهار جهد الحدث (action potential)، وبذلك يحدث الإنقباض في القلب وهذه العملية مستمرة ودائمة، وحركة الأيونات في خلايا عضلة القلب عبارة عن سريان التيار الكهربي فيها وهذا يؤدي بدوره إلى ظهور فرق جهد في الأنسجة خارج هذه الخلايا وعلى سطح الجسم، وبالرجوع إلى مخطط القلب الكهربي ECG يكون سريان هذا التيار حادث فقط عند إنتشار جهد الحدث من موضع إلى موضع آخر ويكون في أظهر حالاته عند الموجة QRS أو ند الموجة T. وقد وجد أنه عند قمة الموجة QRS أي عند القمة R تكون الجهود على سطح الجسم (الصدر) في حدود 4 مللي فولت حول القلب، وتكون واحد مللي فولت في مواضع بعيدة عن القلب.

والأيونات التى تتحرك إلى داخل خلايا عضلات القلب هى أيونات الصوديوم المرابق التى تدخل إلى الخلايا فيتغير إستقطابها وتصبح موجبة من الداخل وسالبة مسن الخارج وبذلك يحدث التيار الأيونى الذى يتسبب فى ظهور جهد الحدث المؤدى إلى القباض القلب، وبإنتقال نقطة دخول أيونات الصوديوم من موضع إلى آخر يؤدى إلى إنتقال جهد الحدث من موضع إلى آخر وبذلك ينتشر جهد الحدث على طول جدران القلب فى إتجاه واحد وفى كل مرة يعكس الاستقطاب بنبضة القلب وبذلك يستمر إنقباض القلب ليؤدى عمله للإبقاء على الحياة، كما أن إنتقال جهد الحدث من موضع إلى آخر يتبعه عملية إعادة الاستقطاب للموضع السابق أى يعود داخل الخلايا سالب وخارجها موجب إستعدادا" لعكس الاستقطاب مرة آخرى شكل (14 – 1).



شكل (1-14)

الأقطاب الكهرسة Electric Electrodes

للحصول على مخطط كهربى للقلب أو المخ فلابد من أقطاب تستخدم في نقسل التيارات الكهربية من داخل الجسم إلى حيث يمكن معرفة قيمتها، إلا أن هذه الأقطاب والموصلات المتصلة بها يسرى التيار الكهربى فيها بواسطة الإلكترونات، ولذلك يحدث عند موضع الاتصال بين القطب والجسم أن يتحول التيار الأيوني إلى تيار الكتروني من خلال تفاعل كيميائي يكون من نتائجه نبضات كهربية توثر على الكترونات مادة الأقطاب ويسرى فيها التيار الكهربي المكافئ للتيار الأيوني داخل الجسم.

فإذا استخدمت المعادن المعروفة كأقطاب فإن إستقطاب كهربى يحدث نتيجة التفاعل الكيميائي عند القطبين على النحو التالى:

$$4OH \rightarrow 2H_2O + O_2 \uparrow + 4e \qquad \boxed{-\frac{e^- \rightarrow}{}} \rightarrow ^+$$


أى تعطى الماء والأكسجين الغازى وتنطلق أربعة الكترونات يلتقطها القطب ليوصل بها الإشارة الكهربية التى تظهر فى المخطط الكهربي (مثلا ECG) ثم يعود فى القطب الثاني التفاعل التالي:

$$2H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2 \uparrow \qquad \qquad \leftarrow e^- \rightarrow$$

حيث ينطلق الهيدروجين. وهذه أقطاب بلاتينية تتسبب في عمل أصوات نتيجة الذبذبات التي تحدث فيها أثناء التفاعل، وقد تؤثر هذه الذبذبات على (ECG) لذلك إستبدلت بأقطاب من الفضة حيث تلاشت هذه المشكلة.

فى حالة استخدام أقطاب الفضة فإن طبقة من الشحنات المزدوجة السالبة وموجبة solution - to- solution) عند التصاق القطب الحاقن مع الجلد (electrode) وهذه الطبقة من الشحنات المزدوجة تظل ثابتة مهما كانت حركة

المريض وبهذه الطريقة يتراجع عن الجد ويلزمه مادة لاصقة موصلة، وتلك المددة منها أنواع كثيرة.



شكل (2-14)

المكبرات Amplifiers

وهذه القيمة عشرة أمثال جهد الحدث (action potential) ومن شم يكسون المخطط (ECG) غديم الفائدة.

لدذلك يستخدم راسيم نبيضات القلسب المتحصل بمكبسر تفاضيلي المخطط التأثيري Differential amplifier بدلا من مكبر عادى، وهذا يؤدى إلى تقليل الجهد التأثيري إلى قيمة قدرها 0.1 مللي فولت حيث يقاس الفرق في الجهد التأثيري بين نقطتين الأمر الذي يجعل المخطط الكهربي للقلب ECG معبرا تعبيرا صحيحا عسن جهد الحدث الصادر عن القلب، ويتم تسجيله بعد تكبيره.


وقد وجد أن مجالا مغناطيسا قد ينشأ حول أطراف التوصيل الموصلة بين الجسم وراسم الذبذبات المحتوى على مكبر وهذا المجال يؤثر على جهد الحدث فيقلله الأمسر الذي يجعل (ECG) غير ممثل للواقع، ولذلك يلزم تنقية أثسر المجال المغناطيسي التأثيري أيضا، ووجد أن الطريق المناسب إلغائه وذلك بلف طرفي التوصييل على بعضهما البعض وهذا يلغي أثر كل لفة على اللغة التالية المعاكسة لها، والآن تصنع أطراف التوصيل في موصل واحد ملفوفين بعضهما على بعض ولا تنفصلان إلا عند التوصيل براسم الذبذبات وعند الأقطاب على الجسم ويتم تسجيل (ECG) على أوراق عادية براسم الذبذبات الإلكتروني حيث يظهر شكل جهد الحدث على المشاشة، وقت أصبح اليوم راسم الذبذبات مزود بحاسب ليسجل (ECG) في الذاكرة فحضلا" عن الشاشة وبذلك يتم طبع شريط (ECG) في أي وقت للعرض على الطبيب للمساعدة في التشخيص.

منشط عضلة القلب الصدمي Defibrillators

فى حالات مرضى الذبحة القلبية يسجل (ECG) بشكل دائم حتى يتم إكتشاف أى تغير فى حالة القلب، وكثيراً ما يحدث تغير فى نسق ضربات القلب ويشعر المريض

أن قلبه ينزع من بين جنبيه ويتوقف القلب عن عملية الضخ وتهدد حياة المريض إذا لم ينشط القلب بشكل صدمة كهربية سريعة.

ويتركب جهاز الصدمات الكهربية (Defibrillators) من محول كهربى رافع حيث يكون الجهد الخارج منه آلاف المرات الجهد الداخل إليه، ويتصل الجهد الخارج منه بمقوم التيار ليحول التيار المتردد إلى تيار مستمر يمر خلال مكثف فيشحنه وعندما يتم شحن المكثف يفصل عن المقوم ويوصل بأقطاب موضوعة على الصدر مقابل طرفى القلب العلوى والسفلى ويتم تغريغ شحنة المكثف فى القلب حيث يودى التيار العالى (20 أمبير) إلى انقباض كل خلية فى عضلة القلب فى وقت واحد وتتكرر العملية حتى يعود القلب إلى الانقباض والانبساط بالنسق الطبيعى أو قريب من ذلك، شكل (14-3).



شكل (3-14)

منظم نبضات القلب Pacemakers

ينفصل الأذنين عن البطينين بطبقة دهنية في القلب حيث لا توصل بينهما الكهرباء ولا تنتشر بينهما نبضات الأعصاب، إلا في وضع واحد وهو ضابط عاكس الاستقطاب في البطين الأيمن ((Atrioventricular node (AV)) فتنقل النبضات من الأذينين إلى البطينين وذلك يمكن القلب من عملية الضخ، وإذا تضررت هذه المنطقة (node) فإن

البطينين لا يصلهما أية نبضات من الأذينين، إلا أن البطينين لا يتوقفان عن السضخ حيث يوجد في البطينين مراكز بديلة تعطى النبضات في هذه الحالة، والنتيجة أن معدل ضربات القلب يكون 30 ضربة/ دقيقة، وهذا غير كافئ ويكون المريض تحست هذه الظروف في غيبوبة (semi-invalid).

ولتحسين حالة المريض يوضع موقد ضربات صناعى (pacemaker) به مولد نبضات في الحدود الطبيعية 75 نبضة/ دقيقة، وعادة ما يوضع الجهاز أسفل الترقوة اليمنى ويستخدم منظار لتوصيل أطرافه بالأذين الأيمن للقلب من خلال الأوردة.

إستخدام التيار الكهربي ذو التردد العالى في الطب

High frequency electricity in medicine

إستخدام الترددات العالية في التسخين يسسمي العسلاج بالموجسات القسصيرة (short-wave diathermy)، وهناك طريقتين يمكن إستخدامهما في هذا المجال. وفي كلا الحالتين يكون الجزء من الجسم المراد علاجه جزء من دائرة كهربيسة للسرنين، وأبسط دائرة رنين عبارة عن مكثف متصل بملف. والطاقة الكهربية مسن مسصدرها (power supply) تسرى ذهابا وعودة بين المكثف والملف وتعطى مجال كهربسي متردد تردده في حدود 30 مليون ذبذبة/ ثانية.

الطريقــة الأولـي طريقـة السعـة Capacitance method

يوضع الجزء المراد علاجه بين لوحى المكثف الذى بينهما مجال كهربى تردده عالى وبذلك تجبر أيونات أنسجة هذا الجزء على الحركة البندولية حسب تردد المجال الكهربى الواقع عليها وبالتالى تكتسب طاقة حركة وجزء منها يتسرب فى الأنسجة عند اصطدام الأيونات بجزيئات الأنسجة على شكل حرارة، وكمية الحرارة المترسبة هذه معتمد على قيمة مربع التيار الكهربى والمقاومة الكهربية للأنسجة تحت العالاج، وتسمى بتأثر جول الحرارى Joule heating ($\omega = I^2 Rt$)

ديث ω طاقة الحركة I التيار الكهربي، R مقاومة الأنسجة، t زمن التعرض.

والطريقة الثانية طريقة التأثيس Inductance method

وفى هذه الطريقة يوضع الجزء من الجسم المراد علاجه قريب من أو داخل الملف، حيث يتولد مجال مغناطيسى فى الملف نتيجة لمرور تيار متردد تسردده عال (30 مليون ذبذبة/ ثانية) داخل نسيج الجسم فى الجزء المعنى الذى يولد بالتأثير تيارات تأثيرية Eddy currents فى الأنسجة، والطاقة المفقودة بالتيارات التأثيرية تظهر بشكل حرارة.

وكلا الطريقتين تعطيان كمية الحرارة اللازمة للعلاج بالموجات القصيرة -short وهي تستخدم في علاج الصدر والتهاب المفاصل والتهاب العضلات الناتجة من الاجهادات الزائدة، ويفضل هذا النوع من العلاج للأنسجة الداخلية. كما تستخدم الموجات الدقيقة في العلاج (Microwave diathermy) وفي هذه الحالة لا يكون الجزء المعالج من الجسم جزء من الدائرة الكهربية، حيث يمتص هذا الجزء ما يسقط عليه من الموجات الدقيقة، ونحصل على الموجات الدقيقة من مولد خاص يسمى بالمجنترون يعمل عند ترددات عالية (High frequency magnetron) الذي يعيد بثها والموجات الحرادة من المجنترون تستقبل بواسطة هوائي (antenna) الذي يعيد بثها في إتجاه الجزء المراد علاجه من المريض.

الموجات الدقيقة عندما تسقط على أنسجة الجزء المراد علاجه بعضها يمنص وبعضها ينعكس، والجزء الممتص يرفع درجة حرارة الأنسجة بإعطائها كمية حرارة، فإذا كانت شدة الموجات الدقيقة الساقطة على الأنسجة I_0 وشدة الموجات النافذة حتى عمق x في الأنسجة I فإن العلاقة التالية تربط العلاقة بينهما:

$$I = I_0 e^{\frac{-x}{D}}$$

حيث D سمك الأنسجة.

وقد أثبتت الدراسات أن عملية امتصاص الموجات الدقيقة تعتمد على كمية المياه في الأنسجة وأن كمية الحرارة المترسبة في الأنسجة تتسبب في تفاعل يحدث بسين المجال الكهربي في الموجات الدقيقة وعزم المزدوج القطبي لجزيئات المياه في الجسم (الجزء من الجسم)، حيث أن جزئ المياه جزئ مستقطب وهناك مسافة تفصل بنين مركز ثقل الشحنات الموجبة ومركز ثقل الشحنات السالبة وبذلك يكون له عزم مزدوج قطبي دائم وتكون مهمة التفاعل المذكور هو جعل محور إستقطاب جزيئات المياه موازي لمحور المجال الكهربي للموجات الدقيقة، والإتمام ذلك فإن هناك شبغل يبذل وطاقة تمتص في الأنسجة وبذلك تسخن الأنسجة نتيجة كمية الحرارة المترسبة في الأنسجة وكميسة الحسرارة هذه تعتمد على تسردد الموجسات الدقيقة (microwave frequency).

ونظرا لأن التفاعل الأساسى يكون من جزيئات المياه فى الأنسجة فان كمية الحرارة المترسبة تزداد بزيادة كمية المياه فى الأنسجة وبذلك يكون تسخين الدهون ضعيف لعدم وجود مياه.

ومما يجب أن يؤخذ في الأعتبار أن التسخين الشديد من الممكن أن يكون الهضرار وخصوصا في الأماكن شديدة الحساسية، فالتسخين السشديد (Over-heating) وقد يسبب قد يسبب غشاوة على عدسة العين بما نسميه المياه البيضاء (cataracts) وقد يسبب في موضع آخر العقم (sterility)، لذلك فإن للتسخين حد أقصى لزمن التعرض وحد أقصى لكل من القدرة الكهربية للأجهزة المستخدمة والترددات الصادرة عنها، إلا أنه من البديهات أن الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة من أجهزة كهربية تكون طبعة وعوامل التحكم والسلامة والآمان فيها متوفرة ومستخدميها خبراء وبذلك تكون الجرعات العلاجية مضبوطة وزمن التعرض محسوب بدقة والجزء المراد علاجه محدد مساحة وحجما. وقد استخدمت الترددات الكهربائية العالية بالوصف السابق في وقف النزيف وأدت إلى نتائج طيبة وخصوصا عندما يكون النزيف حادث من أوعية دموية دقيقة لا يمكن ربطها إلا بالكي الكهربي (electrocautery)، ويستخدم لذلك وحدة الجراحة بالكهرباء ذات التردد العالي (clectrosurgery) وهي تتكون من

المصدر متصل بقطب مساحة مقطعة كبيرة (Butt plate electrode) بذلك تكون كثافة التيار الكهربي في وحدة المصدات) كثافة التيار الكهربي في وحدة المصدات أما القطب الثاني فيكون بشكل قلمي (pin probe) وبذلك تكون كثافة التيار عالية جدا عنده، ويوضع الجزء المراد ربطه بين القطبين ويتحرك الطرف القامي ويستم السربط بالكي واللحام، وقد تستخدم نفس الطريقة لقطع بعض الأنسجة التي تعاني مسن أورام، وعملية القطع هذه تتم بسرعة جدا كما أنه من الحكمة أن يكون الطبيب خبيرا فلا يؤثر على أنسجة مجاورة، وهذه الطريقة تصلح لعمليات في المصخ (brain) والطحال (spleen)، والمثانة (bladder) والبروستاتا (prostate) وعنق الرحم (cervix).

وإستخدام الأجهزة الكهربية هذه يجب أن يكون بحرص كبير جدا ولابد أن نتأكد من أن الأجهزة متصلة بالأرض اتصالا وثيقا كما أن المبنى الذى يتم فيه العمل يجب أن يكون متصل بالأرض فى ضوء القياسات العالمية ويجب أن يتم مراجعة ذلك دوريا لإصلاح ما قد يفسد حيث أن التيار الكهربى المتسرب فى جدران الأجهزة الغير متصلة بالأرض يكون ضار جدا إلى حد أنه يكون مميت، وعلى سبيل المثال إذا إستخدمت وحدة كهربية لتسجيل مخطط القلب كهربيا وكان الاتصال الأرضى غير موجود أو فسد فإنه عند وضع الأقطاب على صدر المريض يسرى التيار المتسرب فى الجهاز إلى جسم المريض بإعتباره الطريق الوحيد الأقل مقاومة للوصول إلى الأرض وتكون العواقب وخيمة، وتكون العواقب أشد إذا كان هذا المريض يستخدم منظم نبضات القلب الصناعي حيث يكون في صدره موصل جيد جدا لهذا التيار (التيار المتسرب) والذي يصل إلى القلب مباشرة وتكون النتائج سكتة قلبية.

إستخدام الكهرباء ذات التردد المنخفض – والمغناطيسية

Law frequency electricity and magnetism


عندما يتحرك موصل كهربى بشكل عمودى على مجال مغناطيسيى فإن جهدا كهربيا يظهر بالتأثير في الموصل الكهربي، وقيمة هذا الجهد تعطى بالعلاقة:

 $V = B \ell \upsilon$

♦ (الباب (الرابع عشر- تطبيقات (اللهربية على الجسم →

حيث V الجهد الناتج بالتأثير، B الحث المغناطيسي للمجال المغناطيسي، ℓ قطر الموصل الكهربي، υ السرعة التي يتحرك بها الموصل عمودي على المجال المغناطيسي.

وهذا هو قانون فرادى (Farady's law)، وهذا ينطبق أيصنا على الموائع وهذا هو قانون فرادى (Farady's law)، وهذا ينطبق أيصنا على مثل الدم. والدم (fluids) الموصلة عندما تتحرك بشكل عمودى على مجال مغناطيسى مثل الدم. والدم يسلك سلوك مائع موصل للكهرباء فإذا تحرك الدم في وعائه بسرعة متوسطة قدرها \mathbf{v} بين قطبى مغناطيس يعطى مجال حثه المغناطيسى \mathbf{B} متعامد مع إتجاه حركة الدم فإن جهدا كبيرا قدره \mathbf{V} ينتج على جانبى الوعاء الدموى الذي قطره \mathbf{v} ، شكل (\mathbf{v} -3)



شكل (4-14)

وبذلك تكون سرعة الدم في الوعاء.

$$\upsilon = V7\ell B$$

وبمعرفة وقياس المعاملات B ، V ، B يمكن تعيين السرعة v ، كما أنه يمكن تعيين حجم الدى يسرى في الوعاء الدموى فإذا فرض أن حجمه (H) فإن :

$$H = A.\Delta x$$

حیث Δx هی جزء من طول الوعاء

$$\therefore H = A.\upsilon.\Delta t$$

$$h = \frac{H}{\Delta t} = A.\upsilon$$

حيث H هي حجم الدم الساري في وحدة الزمن.

$$h = \pi \left(\frac{\ell}{2}\right)^2 . \upsilon$$
$$= \frac{\pi}{4} \ell^2 . \upsilon$$

ومعرفة كمية الدم السارية في وحدة الزمن تساعد في أمور كثيرة مثل تنظيم ضربات القلب وثبات درجة حرارة الجسم، وعملية التنفس والعرق وجميع الأمور الذي يتحكم فيها الجهاز العصبي اللاإرادي.

وبالرغم من أن التحكم في الأمور السابقة لا إرادى إلا أن الحالة النفسية والعاطفية تؤثر فيها، وعلى سبيل المثال فإن الحالة النفسية لشخص ما تزيد من عرقه في موقف ما، لتهدئ من حالته النفسية أو العاطفية.


والتغير في حالة العرق (perspiration) هو تغير في نشاطية الغدد العرقية (sweat gland activity) ويرجع السبب في هذا التغيير إلى مقاومية الجلد (skin resistance) وهيذا التغيير في المقاومية الأساسية للجلد (skin resistance (BSR)) وهيذا التغيير في المقاومية الأساسية للجلد (psychological) يكون سببه نفسى (psychological) ويطلق عليه إسم الأثر الجلدي الجلقاني (Galvanic skin respins (GSR))، ونقيصان مقاومة الجلد يؤدي إلى زيادة العرق أو زيادة نشاط الغدد العرقية، كما أن زيادة مقاومة

→ الباب الرابع عشر- تطبيقات الكهربية على الجسم

الجلد يؤدى إلى نقصان نشاط الغدد العرقية وبالتالى نقصان العرق، وقد يؤخذ كل هذا دليل على الحياء من عدمه.

ويمكن قياس مقاومة الجلد أو GSR حيث تتواجد الغدد العرقية بكثرة مثل راحسة اليد Palm، وذلك يوضع قطب على راحة اليد والقطب الآخر ظهر اليد ويسمح لتيار مستمر صغير بالمرور ثم يقرأ فوق الجهد بين الطرفين وبمعرفة التيار يمكن إيجاد مقاومة الجزء المحتوى بين القطبين في ضوء قانون أوم وتكون المقاومة في المدى من 200 إلى 200 كيلو أوم حيث تعتمد النتيجة على نشاطية الغدد العرقية التي تعتمد على الحالة النفسية.

بعض الأمراض العصبية قد تؤثر على نشاطية الغدد العرقية وقياس GSR يساعد على التشخيص في العلاج.





Applications of heat and cold in medicine

الباب الخاس مشر

تطبيقات التسخيـن والتبريـد في الطـب Applications of heat and cold in medicine

مقدمة:

استخدم الإنسان المعالجات الطبيعية (Therapeutic) منذ زمن بعيد مثل حمامات الزيوت الساخنة والماء البارد في الاستشفاء من أضرار كثيرة. كما استخدمت اليد كمجس للتعرف على حالة شخص ما إذا كان بارد أو سأن ومن المعروف أن المواد تتكون من جزيئات تعطى المادة طاقتها الداخلية وهي دروجه الحرارة، وإذا أردنا زيادة درجة حرارة وسط ما فإن ذلك يتم بالتسخين خذلك إذا أردنا تقليل درجه حرارة المادة فإن ذلك يتم بالتبريد وتغير درجة حرارة المادة بالزيادة والنقصان هو الطريق لتغير صورتها.

قياسها درجة الحرارة

Thermometry and temperature scales

تقدير درجة حرارة وسط ما لا يتأتى مباشرة، ولكن في ضوء تغير كثير من خواص المادة بتغير درجة الحرارة لذلك تقاس الخاصية أو يقاس التغير فيها ثم يعاير ويتحول إلى درجة حرارة، ومثال ذلك تجمد الماء وغليانه فقد وجد أن كمية الحرارة اللازمة لتجمد وحدة الكثل من الماء ثابتة كما أن كمية الحرارة اللازمة لتبخير وحدة الكثل من الماء الثابتة، وقد تم التعرف عليهما ومعايرتهما ووضع مقابل كمية الحرارة

اللازمة لتجمد الماء درجة حرارة قدرها صفر درجة منوية كما وضع مقابل كمية الحرارة اللازمة لتبخير الماء درجة حرارة قدرها 100م وسمى التدريج بين الصفر والمائة بالتدريج المنوى، وإستخدم لقياس درجة حرارة المواد والأوساط فى هذا المدى بعد إستكماله، وقد أدى ذلك لمعرفة أن درجة حرارة الجسم البشرى ثابتة وقيمتها 53.5م-37.5م.

كما توجد تدريجات أخرى مثل التدريج المطلق وهو يمتد من 273 إلى 373 وتقابل فيه درجة مائة على التدريج المئوى درجة 373 ويقابل الصفر المئوى درجة 273 وكل درجة عليه تسمى واحد كلفن ودرجة 273 تسمى بدرجة الصفر المطلق، ويستخدم هذا التدريج في الأبحاث العلمية.

وقد إستخدم لقياس درجة الحرارة ترمومترات تصنع من الزجاج بها ساوائل مثل الكحول أو الزئبق، وتعمل هذه الترمومترات في ضوء فكرة أن المواد المختلفة إذا تأثرت بالحرارة أو البرودة يحدث تغير في أبعادها بالتمدد أو الانكماش ولكن بنسب مختلفة تعتمد على نوع المادة، وتمدد السوائل يكون أكبر من تمدد المواد الصلبة، أي أن سائل الثرمومتر يتمدد في داخله بقدر أكبر من الثرمومتر نفسه وبذلك يكون تمدد السائل شاهد على تغير درجة الحرارة، فقد وجد أن خيط رفيع جداً من الزئبق داخل قناة شعرية من الزجاج إذا رُفعت درجة حرارته من صفر إلى مئة فإن 1 سم3 يتمدد بمقدار %108، وتزداد حساسية الثرمومتر كلما كان خيط الزئبق رفيع جداً، كما أن سطح الترمومتر يعمل كعدسة لامة فيسهل قراءة الترمومتر وتكون خلفية الترمومتر بيضاء ليرى الزئبق بوضوح.

ومن أهم خواص الترمومتر أنه يسجل درجة حرارة الوسط بأسرع ما يمكن وبناء على ذلك فإن الترمومتر العادى لا يناسب قياس وقراءة درجة حرارة جسم الأنسان لذلك صنع ثرمومتر خاص مزود باختتاق يعمل على ثبات درجة الحرارة المأخوذة من تحت لسان المريض حتى تقرأ ثم يعود الزئبق إلى مستودع الترمومتر بالأهتزاز.

وتستخدم أجهزة أخرى لقياس درجة الحرارة للجسم بطريقة أكثر حساسية مثل ثرمومتر المقاومة (Thermistor) وهي عبارة عن مقاومة من مادة حساسة تتغيير مقاومتها بتغير درجة حرارة الوسط الذي توضع فيه ثم يتم معايرة هذا التغير بدلالية درجة الحرارة ويستخدم لذلك دوائر كهربية بسيطة وغير معقدة يكون فواندها قياس درجة الحرارة بشكل سريع ودقيق وعادة تكونن الدائرة الكهربية في مكان ثابت والطرف الخاص بقياس درجة الحرارة منها هو الذي يصل إلى المريض حيث يوضع في الموضع المطلوب ثم تقرأ درجة الحرارة، ويستخدم ثرمومتر من هذا النوع للتعرف على عملية انتظام التنفس بوضع الترمومتر في أنف المريض لتعيين درجة الحيرارة الشهيق ودرجة حرارة الزفير وتعين الفرق بينهما.

كما أن ترمومتر الأزدواج الحرارى الذى يتكون من وصلتين إحداهما توضع فى وسط درجة حرارته ثايته (صفر للثلج) والأخرى فى الموضع المراد قياس درجة حرارته حيث ينتج فرق جهد بين الطرفين البارد والساخن، ويعاير هذا الفرق فى الجهد ليعطى درجة الحرارة أو التغير فيها بدقة.

المخطط الحرارى لدرجة حرارة الجسم

Mapping the body's temperature -Thermography

جميع الأجسام تشع إشعاعا حراريا بغض النظر عن درجة حرارتها، فإذا كانت درجة الحرارة عالية وكان الإشعاع في الجزء المرئي فإنه يرى بالعين المجردة (المادة ساخنة حمراء متوهجة)، وإذا كان الإشعاع في الجزء غير المرئي من الأشعة تحت الحمسراء فإنه لا يرى، وتعطى قدرة الإشعاع المنبعث في وحدة المساحات من أي جسم بقانون ستيفان - بولتزمان (Stefan-Boltzmann) بالعلاقة:

$$P = e\sigma T^4$$

وفى ضوء إنبعاث الأشعة الحرارية من الجسم فقد قيست درجة حرارة سطح جلد الإنسان ووجد أنها تختلف من نقطة إلى أخرى حيث أنها تعتمد على عوامل بعضها متصل بالبيئة المحيطة وبعضها الآخر متصل بعوامل داخلية مثل معدل البناء metabolic rate ، أثر الدورة الدموية بالقرب من سطح الجلد ومعدل تبخير العرق وذلك في حالة سكون الجسم الصحيح العادى.

فإذا ما تغيرت الظروف الصحية وقيست درجة حرارة الجسم في موضع ما فإن الاختلاف يساعد في تشخيص ظاهرة مرضية.

وقد وجد أن السرطان يؤدى إلى رفع درجة حرارة المنطقة المتأثرة به، ففي حالة سرطان الثدى ترتفع درجة حرارة الجزء المتأثر به بمقدار درجة واحدة.

والأجهزة المستخدمة في رسم المخطط الحراري لدرجة الحرارة في الجسم تعتمد فكرتها على إسقاط أشعة حرارية صادرة من جسم المريض من مساحة صغيرة مسن الجسم (في حدود 5 مم قطر) على مرآة فتعكسه بشكل مستمر على مقطّع chopper حيث يحوله إلى نبضات (تردد) فيسهل تكبيره بعد إزالة الجزء المرئي منه بواسطة مصفاة (Filter) ثم تتحول الأشعة الحرارية (IR) إلى إشارة كهربية تتناسب شدتها مع درجة حرارة سطح الجسم في الجزء الذي أتت منه الأشعة، وبتغير إتجاه المرآة يمكن عمل مخطط كامل لدرجات حرارة الجسم، ويمكن أن ترى موضع الجزء القادم منه الإشعاع وتقدر قيمة الإشعاع على شاشة تلفزيونية للجهاز راسم الذبذبات (CRT)، ويمكن تحديد المناطق الساخنة والأسخن والباردة والأبرد في الجسم على الشاشة. كما أن هذه الصور تصور وتسجل وترسل إلى موضع الاحتياج للتشخيص.

صحب (الباب الخامس عشر- تطبيقات (التسخين والتبرير في الطب ومن الأمثلة سجلت حالات مرضية بناء على إختلاف درجات الحوارة الأتي:

- وجد فرق فى درجة حرارة أحد الذراعين عن الآخر وأثبت التدخل الطبى الجراحى أن الذراع الأسخن كانت تعانى من ورم أو لزيادة سرعة دوران الده فارتفعت درجة حرارته.
- وجد فرق في درجة حرارة نصف الرأس الأيمن عن نصف الرأس الأيسر وذنك
 لوجود مشكلة في الدورة الدموية للرأس وعولجت وبرأت.
- كما أنه في حالات مرض السكر ساعد المخطط الحراري للجسم على الاكتشاف المبكر للمواضع التي درجة حرارتها مرتفعة والتي كان يحتمل أن يتكون فيها دمامل وخراريج تؤدى إلى تفجرها وسرعة العدوى والإصابة بالغرغرينا، قلت بذلك عمليات قطع الأطراف حيث تمت الوقاية وتشخيص العلاج اللازم بواسطة الطبيب.

: Heat therapy

كنوع من العلاج الطبيعي (Therapautic) إذا سخن جزء من الجسم فإن ذلك يؤدى إلى حدوث أمرين إثنين :

- 1. يزداد نشاط معدل البناء (metabolism) نظراً لتوسيع الأوعية الدموية (vasodilatation).
 - 2. يزداد توارد الدم إلى المنطقة لتبريدها.

والعمليتين متلازمتين للأنسجة المتأثرة.

ويمكن تسخين أعضاء الجسم بإحدى الطوق الآتية:

1. التسخين عن طريق التوصيل (conductive heating):

بنيت فكرة التسخين بالتوصيل على حقيقة أنه إذا تلاصق جسمين درجة حرارتهما مختلفتين فإن الحرارة تنتقل من الجسم الساخن إلى الجسم البارد حتى تتساوى درجة حرارتهما، وتعتمد كمية الحرارة المنتقلة من جسم إلى آخر على:

- [. مساحة التلاصق.
- 2. الفرق في درجة الحرارة بين الجسمين.
 - 3. زمن التلاصق.
 - 4. معامل التوصيل الحراري للمادتين.

ومن ثم تستخدم الحمامات الساخنة (Hot baths) والصفيرة الساخنة (Hot packs) والمخدات الكهربية الساخنة (pads) لتسخين أجزاء الجسم بالتوصيل عبر الجلد. لعلاج التهاب الأعصاب (neuritis) والكدمات (contusions) والالتهابات الجلدية (erythema) وآلام المفاصل (sprains) وآلام الظهر (back pain) تحت الإشراف الطبي.

2. التسخين عن طريق التشعيع (Radiant heat) :

نشعر بالتسخين بالإشعاع من أثر الشمس أو من مدفأة أو من أى مصدر حرارى ويسمى بالإشعاع الحرارى أو الأشعة تحت الحمراء وهذه الموجات تخترق الجلد وتصل إلى 3 سم وتتسبب في إرتفاع درجة حرارته والتعرض المفرط لها يسبب إحمرار الجلد وإلتهابه (erythema) كما يتسبب في دكانة الجلد وتصلبه، ويستخدم التسخين عن طريق التشعيع في علاج الحالات التي تعالج بالتسخين عن طريق التوصيل إلا أن الإشعاع يكون تأثيره أكبر نظرا لأن التسخين يكون على عمق أكبر.

كما أن التسخين عن طريق التيار الكهربى المتردد يعطى نفس الأثر وكذلك طريقة الصدمات الكهربية ويزداد الأثر بزيادة التردد ويكون التسخين بهذه الطريقة (Diathermy) على أعماق أكبر من التسخين بالتوصيل والتسخين بالإشعاع ولذلك يستخدم في علاج التهابات الهيكل العظمى والصدر والأعصاب.

وفى جميع الحالات التى يعالج بها الجسم أو أجزاءه بالتيار الكهربى بإستخدام الموجات الكهرومغناطيسية (short-wave diathermy) فإن الجزء المعنى يوضع

بين قطبين معدنيين واقع عليها فرق جهد تردد عال (موجات قصيرة) وبذلك تتعامل الأنسجة بين القطبين وكأنها محلول إلكتروليتي (electrolytic solution) ونظرا لأن التردد عال فإن الحركة البندولية للشحنات الكهربية بين القطبين تؤدى إلى تسخين الجزء المعالج والطبيب يحدد الجرعة اللازمة من حيث التردد وزمن التعرض وعدد المرات.

ويستخدم التيار الكهربية لتوليد مجال مغناطيسى يُستغل فيضه فى العلاج ويسمى العلاج بالتيار التأثيرى (Induction diathermy) ويستخدم لذلك ملف يُلف حول الجزء المراد علاجه أو مغناطيس دائرى رقيق pancake يوضع قريباً من الجزء المراد علاجه حيث يتم تسخين الجزء بالفيض المغناطيسي للمجال الناتج.

ويستخدم هذا الفيض في علاج تقلص العضلات (muscle spasms) ويقلل من آلام فقرات العمود الفقرى والقفص الصدرى (bursitis) نظراً لأن الحرارة الناتجة تصل إلى أعماق كبيرة فإنه يستخدم في علاج روابط المفاصل (joints) مثل الركبة (knee) والكوع (elbow) ومؤخرة القدم (ankle).

كما تستخدم الموجات الميكرونية (microwave diathermy) كوسيلة أسرع وأسهل في العلاج حيث تكون طاقة هذه الموجات أكبر ويكون التسخين أنجح ويحصل عليها من مصدر خاص يسمى مجنترون (magnetron) حيث يتصل بالجهاز ما يشبه المهوائي (antenna) على شكل قضيب أو مرود (applicator) يُمثل منفذ لخروج الموجات الميكرونية، ويوضع هذا المنفذ على بعد مناسب يحدده الطبيب من الجزء المراد علاجه بالتسخين، وهذه الطريقة مناسبة لعلاج الكسور (fractures) وفسى المفاصل (sprains) والتوتر (strains) وتمزق الروابط (arthritis).

والموجات فوق الصوتية (ultrasonic waves) (ترددها فوق 20 ألف/ ثانية) تستخدم في تسخين الأجزاء المراد علاجها (ultrasonic diathermy) حيث يلتصق مصدرها بالجسم مباشرة، وتستخدم الحرارة الناتجة من الحركة الترددية للموجات

الفوق صوتية في علاج التيبس (tightness) وخشونة المفاصل (scarring) ونظراً لأن العظام تمتصها بشكل أكبر من الأنسجة فإنها تساعد على تقليل آلام العظام.

وقد وجد أن العلاج بالتسخين (Heat - Therapy) من الممكن أن يكون مفيد فى علاج السرطان عندما يتحد مع العلاج الإشعاعى (Radiation therapy) حيث يسخن الورم حتى 42 م لمدة 25 دقيقة ثم يعرض بعد ذلك للجرعة الإشعاعية.

: Use of cold in medicine إستخدام التبريد في الطب

ساعدت صناعة إسالة الغازات في الحصول على هـواء سـائل (°1960) وهليـوم سـائل (°2690) كمـا سـاعدت عمليـة تخـزين سـوائل التبريـد (cryognic fluids) في الآنية المخصصة لذلك والتـي صـممتها جـيمس ديـوار (Dewar Jams) على تخزين هذه السوائل ونقلها بشكل آمن الأمر الذي مكـن مـن إستخدامها في الطب (cryogenic in medicine) كما يلى:

- 1. يخزن الدم بشكل طبقات رقيقة جدا في إناء مصنع على شكل جدارين من معدن رقيق بينها فراغ ضيق يشغله الدم وبذلك يكون سمك الدم قليل ومساحة سطحه كبيرة فإذا ما وضع في حمام من النيتروجين السائل (196-م) تجمد ويمكن الاحتفاظ به فترات طويلة.
- 2. يذرى الدم (blood is sprayed) في النتروجين السائل فيتجمد على شكل قطيرات صغيرة (small droplets) حيث تكون القطيرات في حجم حبة الرمل ثم تجمع هذه الكريات الدموية وتحفظ في إناء عند درجة (196-م) وتسمى هذه الطريقة بطريقة رمال الدم (blood sand).

وكان الدم يحفظ فيما سبق بطريقة نمطية عند درجة (4 م) بعد إضافة مادة مانعة للتجلط (anticoagulant)، وقد وجد أن ذلك يسبب تكسير نسبة 1% يومياً من كرات الدم الحمراء وبذلك يصبح الدم غير صالح للإستخدام بعد 21 يومياً، ومين

----- الباب الخامس عشر- تطبيقات التسخين والتبرير ني الطب حـــ

الطبيعى أن ذلك لا يمثل مشكلة للأنواع شائعة الاستخدام من الدم حيث أنها تستخد قسر المدة المذكورة، إلا أن الأنواع النادرة الطلب لا يناسبها الحفظ بهده الطريقة لأنهستحتاج حفظ لفترة طويلة.

وحفظ الدم بجميع الطرق أسهل وايسر من حفظ الأعضاء للأسباب الآتية:

- ا. نظرا لكبر حجم وكتلة الأعضاء فإن معدلات التبريد المتجانس غير كافية وغير واقية بالسرعة المطلوبة.
 - 2. إضافة المواد الحافظة يكون صعب وقد يكون لها أثار سلبية.

العمليات الجراحية أثناء التبريد (cryosurgery):

للجراحة أثناء التبريد (cryosurgery) مميزات:

- 1. تقليل النزيف.
- 2. التحكم في الأنسجة التالفة بحيث تكون أقل ما يمكن.
- 3. الإحساس بالألم قليل حيث التبريد (desensitize).


وقد إستخدمت الجراحة بالتبريد في علاج المشلل الرعاشي وقد إستخدمت الجراحة بالتبريد في علاج المشلل الرعاشي (shaking plays or Parkinson's) حيث أن له علاقة ببعض العقد العصبية في المخ، ويتسبب هذا المرض في حركة غير إرادية لكل من الأذرع والأرجل.


ويعالجون الشلل الرعاشى (Parkinson's) حتى تتوقف الحركات اللإرادية للأطراف بالتأثير على قاعدة المركز البصرى (thalamus) حيث أنه يتحكم في نقل الإشارات العصبية إلى باقى الجهاز العصبي، وذلك بإستخدام آلة خاصة (cryoknife) تستخدم في الجراحات بالتبريد.

وفى هذه الطريقة يبرد طرق آلة الجراحة إلى درجة حرارة منخفضة (10-) م ثم يضغط بها على الجزء المعنى من قاعدة المركز البصرى (Thalamus) فيتجمد هذا الجزء نتيجة الكي بالتبريد، وزمن الكية يعتمد على متى تتوقف رعشة أطراف المريض.

وبذلك تتم العملية ثم تسخن أداة الكي وتستخرج وتزال من موضع العملية، وزمن العملية والنقاهة والشفاء في هذه العملية قصير جدا" بالنسبة لعمليات المخ.

وتستخدم الجراحة بالتبريد لإزالة الأورام والنتونات، كما تستخدم في جراحة العيون وخصوصاً الانفصال الشبكي (detached retina) وتغير العدسات المعتمة في العين (cataract surgery) وذلك بلمس الطرف البارد لعدسة العين فتلتصق به وتخرج معه ثم توضع العدسة البديلة.





(الباب الساوس عشر

حساب الطاقسة والشغيل والقيدرة في الجسم

Calculation of Energy, work, and power of the body

مقدمة:

للطاقة أهمية خاصة في جسم الإنسان وكل الأنشطة التي يقوم بها الجسم يـستهلك جزء من هذه الطاقة وبذلك تعتبر طاقة الجسم عملية دائمة ومستمرة، وفي حالة سكون الجسم (حالة عادية) (basal condition) يحدث تغير في طاقة الجسم بمـا يـساوى 25% بسبب حركات الجهاز العظمي والعضلات المحركة له وعضلة القلب، ويحـدث تغير في هذه الطاقة بمقدار 19% في المخ (brain) في إعمال الفكر وإدارة شـنون الجسم نفسه في القضايا الإرادية واللاارادية، كما يحدث تغير قده 10% لإتمام الكلـي ووظيفتها وتنفيذ هذه الطاقة بمقدار 27% لإتمام كل من الكبد والطحال وظيفتهما.

ومصدر طاقة الجسم والوقود المنشأ نها هو الطعام، الطعام ليس في صدورة مناسبة للتحول إلى طاقة، وفي ضوء ذلك لابد من معالجة الطعام كيميائيا بواسطة الجسم لإعداد جزيئات ممكن أن تتحد مع الأكسجين في خلايا الجسم، ومن وجهة النظر الفيزيائية فإن الجسم يُعتبر آلة تحول الطعام إلى طاقة تخدم أغراض الجسم الفيزيائية فإن الجسم يُعتبر آلة تحول الطعام إلى طاقة تخدم أغراض الجسم (The body is an energy converter) ومن ثم تخضع هذه العملية لقانون بقاء الطاقة.

ويستخدم الجسم طاقة الطعام لتشغيل أعضاءه المختلفة، ولتثبت درجة حرارته ويؤدى ما يعن له من أعمال خارجية، كما يستخدم جزء صغيرا جداً من هذه الطاقة في الإخراجات المختلفة 5% من الطاقة يستخدم في البراز، التبول، وما يتبقى بعد ذلك من

الطاقة يخزن في الجسم على هيئة دهون (fats) وإذا إكتسب الجسم طاقة أخرى عن طريق الإشعاع مثلاً من الشمس أثناء الحركة أو من أي مصدر آخر فإن هذا الجنزء المكتسب من الطاقة يساعد فقط في تثبيت درجة حرارة الجسم أو يساعد في إرتفاع أو تقليل درجة حرارة الجلد لكن لا يؤثر بأي شكل من الأشكال في أداء أعضاء الجنسم وظائفها ومهامها.

قانون بقاء الطاقة في الجسم (conservation of energy in the body):

تمثل العلاقة التالية قانون الطاقة في الجسم:

(change in stored energy) = (Heat lost)+(Work done)

in the body from the body

(التغير في الطاقة المخزونة) = (الخرارة المفقودة) + (الشغل المبذول)

في الجسم من الجسم

وهذا هو القانون الأول للديناميكا الحرارية (لاحظ أنه أثناء تطبيق القانون يفترض أنه لا يدخل الجسم طعام ولا شراب كما لا يخرج الجسم أي نوع من الإخراجات).

ولكن طاقة الجسم تتغير بشكل دائم سواء أدى الجسم عمل خارجى أو لم يؤدى. ويمكن كتابة القانون الثاني الديناميكا في صورة التالية:

$$\Delta E = \Delta Q - \Delta w \qquad (1)$$

حيث ΔE هو التغير في طاقة الجسم الداخلية، ΔQ هـ كمية الحرارة المكتسبة أو المفقودة بالجسم، Δw هو الشغل المبذول بواسطة الجسم في زمن معين. وفي حالة سكون الجسم $\Delta w = 0$ ، وعند ثبوت درجة الحرارة فإن الجسم يفقد حرارة إلى الوسط وتكون ΔQ سالبة ومن ثم تكون Δw أيضا سالبة وهذا يدل على أن الجسم يقلل طاقته المخزونة.

----- (الباب (الساوس عشر- حساب (الطاقة والقررة والشغل في الجسم →----

فإذا كان التغير في كل من طاقة الجسم الداخليه ΔE ، والمفقود أو المكتسب من كمية الحرارة Q والشغل المبذول بالجسم Δu حدث في فترة زمنية قدرها Δt فالمعادلة رقم 1 تكتب على الصورة :

$$\Delta E/\Delta t = \Delta Q/\Delta t - \Delta w/\Delta t \quad (2)$$

حيث $\Delta E/\Delta t$ هي معدل تغير الطاقة المخزونة في الجسم، $\Delta Q/\Delta t$ هو معدل فقدان أو إكتساب الحرارة، $\Delta w/\Delta t$ هو معدل بذل الشغل بالجسم أو قدرة الجسم الميكانيكية.

تغير الطاقة في الجسم

من المشاهدات العملية ظن الباحثون أن زيادة استهلاك الأكسجين أثناء عملية الهضم يكون بسبب الشغل المبذول في عملية الهضم نفسها، وقد ثبت خطأ هذا الفهم لأنه وجد أن عملية الاحتراق تتم في الخلية وتتم الأكسدة الأمر الذي يزيد من استهلاك الأكسجين.

وفى عملية الاحتراق أثناء الأكسدة تنطلق كمية الطاقة الحرارية وتستغل هذه الطاقة فى عملية البناء (Energy of metabolism) ويسمى معدل الأكسدة بمعدل البناء (The metabolic rate).

وعلى سبيل المثال السكر المعروف بالجلوكوز ($glucose c_6 H_{12} o_6$) والذي يتغذى به المرضى عن طريق الحقن في الوريد (Intravenous) يمكن فهم كيف يؤكسد من خلال المعادلة التالية:

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6H_2O + 6CO_2 + 686kcal$$

أى أن واحد جزئ جرامى (mole) من الجلوكوز (180g) يتحد مع ستة جزيئات جرامية من الأكسجين (192g) لتعطى ستة جزيئات جرامية من كل من الماء

____ فيزياء أعضاء الجسم البشري 🚤

 H_2O وثانى أكسيد الكربون (264g) ويتولد بالإضافة إلى ذلك 686 كيلو كالروى من الطاقة الحرارية.

أى أن الطاقة الحرارية المتولدة من جرام واحد من الجلوكوز (الطعام أو الوقود): $= \frac{686}{180} = 8.8 \, \text{كيلو كالروى}.$

والطاقة المتولدة بإستخدام لتر واحد من الأكسجين = $\frac{686}{224 \times 6}$ = 5.1 كيلو كالروى.

كمية الأكسجين اللازمة لأكسدة واحد جرام جزئي من الجلوكوز $\frac{6 \times 22.4}{180} = 0.75$

كمية ثانى أكسيد الكربون الناتجة من إحتراق جرام جزئى واحد من الجلوكوز=0.75 للتر.

ونسبة ثانى أكسيد الكربون إلى الأكسجين الناتج من النفاعل = 1 وتسمى المقدرة التنفسية (Respiratory quotient (R)).

ومن الممكن عمل حسابات مماثلة لكل من:

الدهون Fats، البروتينات Proteins، الكربوهيدرات كما في الجدول التالي:

Caloric الطاقة الحرارية	الطاقة المتولدة عن Energy	الطعام والوقود Food or fuel
Value المتولدة كيلو	released O ₂ لتر اکسجین	
Kcal/g كالروى/ جرام		
	O_2 کیلو کالروی/ لتر O_2	
4.1	5.3	کربو هیدرات Carbohydrates
4.1	4.3	بروتينات Proteins
9.3	4.7	دهون Fats

—— فلباب الساوس عشر- حساب الطاقة والقررة والشغل في الجسم →—— لاحظ أن:


كل جزئ جرامى من الغاز عند معدل الضغط ودرجة الحرارة حجمها 22.4 نتر كما يجب أن نلاحظ أن الطاقة المتولدة تكون أقل من القيم المذكورة لأن جزء من هذه الطاقة ينطلق في عملية الاحتراق غير التام، والمواد الغير محترقة (unburned) والناتجة من الجسم هي البراز (feces)، البول (urine)، الغازات (flatus) والباقي هي طاقة البناء (metabolicable energy).

وتقاس طاقة الطعام بوحدة كيلو كالروى (Kilocalories/ min)، ويحسب معدل الحرارة الناتجة بوحدة كيلو كالروى/ دقيقة Kilocalories/ min الأغذية يحسبون طاقة الغذاء (Food energy) بوحدة الكالورى بمعنى كيلو كالورى أي إذا قيل 2500 كالورى/ يوم فإن المعنى المقصود هو 2500 كيلو كالورى/ يوم، أي إذا قيل 2500 كيلو كالورى/ يوم، ولا ضير في استخدام الوحدات المعروفة في النظام (mks) أو (CGS) لحساب الطاقة أو القدرة المتولدة عن إحتراق الغذاء هذا ويحسب القدر المستهلك من الطاقمة بوحدة (مت met) وعلاقة مت بالكورى هي:

$1met = 50kcal/m^2.hr$

ويكون إستهلاك الفرد العادى في حالة السكون من الطاقة q2 كيلو كالورى/ ساعة أو 107 وات أي في حدود واحد مت (1 met) وهذا هو أقل معدل في إستهلاك الطاقة ويسمى معدل البناء الأساسي (BMR) Basal metabolic rate (BMR) وهو القدر الأدنسي من الطاقة ليؤدي الجسم وظائفه (مثل التنفس وضخ الدم في الشرايين)، ويزداد معدل البناء الأساسي في الجسم وينقص في ضوء نشاط الغدة الدرقية (Thyroid function) أي أن الجسم الذي به غدة درقية نشطة يكون معدل الأساس (BMR) أعلى من جسم آخر فيه غدة درقية نشاطها عادى. ويعتمد معدل البناء الأساسي (BMR) على مساحة سطح الجسم أو كتاته حتى يظهر بشكل حرارة ويفقد من الجلد.

والشكل يوضح العلاقة بين BMR وكتلة الجسم في شكل (1-16) لحيوانات مختلفة، وقد وجد أن العلاقة خطية ومضطردة، وقد وجد أن ميل الخط المستقيم الناتج يؤكد التناسب بين BMR، كتلة الحيوان mass للأس 3/4 (أى 3/4 m).



شكل (1-16)

وقد رسمت العلاقة السابقة شكل (1-16) في ضوء حساب إحتياجات الجسسم من الطعام (Food Requirements) حيث أن معدل تولد الحرارة في جسم الكائن الحي تتناسب مع كمية طعامه وتلك بدورها تتناسب مع كتلة الكائن الحي، وكذلك فإن معدل فقدان الحرارة من جسم الكائن الحي إلى الوسط المحيط تتناسب مع مساحة سطح جسمه، أي تستطيع القول بأن كمية الحرارة المفقودة أو المكتسبة في وحدة الكتاب مع الطول المميز للجسم الحي عكسيا أي أن:

$$\frac{1}{L} = \frac{L^2}{L^3} = \frac{\Delta L^2}{\Delta L^3}$$
 الطاقة المفقودة أو المكتسبة (الحرارة)= $\frac{1}{L}$

ولذلك فإن أصغر الحيوانات سوف يعوض نفسه عن المفقود من الحرارة بمداومته الأكل وبذلك يأكل هذا الحيوان ما يزيد عن كتلته يومياً والفار يأكل ما يزيد عن ربع كتلته يومياً والنوع الصغير جداً من الفئران (shrew) يموت جوعاً إذا لم يتغذى كــل

--- الباب الساوس عشر- حساب الطاقة والقررة والشغل في الجسم ---

أربعة ساعات، والعكس صحيح في حالة الفيل مثلاً الذي يشعر بشكل دائه أن جلده ساخن وأنه يرغب في تبريد نفسه في المستنقعات (waterholes) والحشرات التي تكون مساحة جسمها السطحية إلى حجمها كبيرة نسبياً لا تستطيع أن تأكث الطعام بمعدل يسبب ثبوت درجة حراراتها وذلك لكونها من ذوات الصدم البارد وأن درجة حرارتها دائماً هي درجة حرارة الوسط الذي نعيش فيه، ومن ثم تقل الحرارة المفقودة ولا يكون هناك رغبة في الطعام.

وبذلك فإن كمية الحرارة المفقودة من سطح الجسم تتناسب مع مساحة سطحه أى كمية الحرارة المفقودة أو المكتسبة L^2 .

ونظراً لأن كتلة الحيوان (m) تتناسب مع حجمه.

 $\therefore m\alpha L^3$

or $L\alpha m^{\frac{1}{3}}$

ومن هنا يكون:

معدل فقدان الحرارة وإكتسابها (Rate of heat loss or gained)

Rate of heat loss or gained
$$\alpha L^2 \alpha \left(m^{\frac{1}{3}} \right)^2 = m^{\frac{2}{3}}$$
 (3)

ويمكن القول أن معدل فقدان أو إكتساب كمية الحرارة في جسم الكائن الحيى أو أى تغير في أي عملية بناء (metabolic process) (مثل إستهلاك الأكسجين مثلاً Rate of oxygen consuming سوف يتناسب مع كتلة الجسم للأس (2/3).

وقد رسمت هذه العلاقة كما في شكل (1-1) إلا أن النتائج العملية كانت صحيحة عندما يكون التناسب مع الكتلة ذات الأس (3/4) وليست (2/3) و لإجراء هذا التصحيح أفترض (Thomas memahon) أن جسم الحيوان يتكون من أجزاء أسطوانية مثل العمود الفقرى، الرأس، الساق، الذراع في جميع الحيوانات ومن بينها الإنسان تبدو

أسطوانية الشكل وبذلك تكون كتلة كل جزء متناسبة مع مساحة قاعدة الاسطوانة في طول الاسطوانة أي أن:

$(mass)m \alpha \ell d^2$ (4)

طول الاسطوانة (الجزء أسطواني)، d نصف قطرها. ℓ

(وبدلاً من استخدام طول واحد مميز يجب استخدام طولين مميزين هما طول الاسطوانة ونصف قطرها)، وقد حاول الوصول إلى علاقة تربط كلا من ℓ ، الاسطوانة ونصف أن طول الجزء الأسطواني (ℓ) يستطيع أن يدعم نفسه ويتناسب مع نصف قطره للأس (ℓ).

$$\ell \alpha d^{\frac{2}{3}}(5)$$

أى أن:

كما وقد حاول تطبيق هذا القانون على كل من النبات والحيوان معتبراً كتلة الحيوان m.

أى أن:

$$\therefore m\alpha\ell d^2\alpha d^{\frac{2}{3}}d^2 = d^{\frac{8}{3}} \tag{6}$$

فإذا أخذنا عضو نصف قطره d ومساحة مقطعه تتناسب مع d^2 فإن قوة العضلة تتناسب مع معدل فقدان كمية الحرارة منها وكمية الحرارة هذه تتناسب مسع مساحة مقطع العضلة أي أن :

The muscle heat production or loss
$$\alpha d^2 \alpha \left(m^{\frac{3}{8}}\right)^2 = m^{\frac{3}{4}}$$

وبذلك تكون عملية البناء في الجسم الحي (BMR) تتناسب مع كتلة الجسم الحي للأس (3/4) وأن العلاقة في الشكل (1-1) صحيحة.

→ الباب الساوس عشر- حساب الطاقة والقررة والشغل في الجسم

كما يجب أن نلاحظ أن عملية الأيض (البناء) في أى حيوان مرتبطة بالمعدل الذي يمد الدم بالأكسجين ومعدل الإمداد بالأكسجين يتناسب مع حجم الرئة ومعدل مرات التنفس (Respiratory rate or Respiratory frequency).

أى أن معدل إكتساب الحرارة أو فقدانها lpha حجم الرئة× عدد مرات التنفس.

 \therefore Rate of heat gain or loss α Lung volume \times Respiratory frequency

$$(R.H.p)\alpha V_{L} \times f_{r} \qquad (7)$$

ولكن حجم الرئة يتناسب مع حجم أو كتلة الحيوان.

أى أن:

 $V, \alpha m$

أى أن:

$$f_r \alpha \frac{R.H.P}{V_r} = \frac{m^{\frac{5}{4}}}{m} = m^{\frac{-1}{4}}$$
 (8)

وقد وجد عمليا أن معدل التنفس ونبضات القلب يحقق القانون.

$$f_r \alpha m^{\frac{-1}{4}}$$

ومن (8) في (7):

$$\therefore R.H.P \alpha m \times m^{\frac{-1}{4}} = m^{\frac{3}{4}}$$

كما أوضحنا في شكل (1-16).

وخلاصة القول أنه كلما زادت كتلة الجسم كلما زادت معدلات البناء الأساسية (BMR).

ومعدل البناء (metabolic rate) في الجسم يعتمد على درجة حرارة الجسم والعمليات الكيميائية اللازمة لذلك تعتمد بدرجة كبيرة على درجة حرارة الجسم أيضا، وكل تغير ولو صغير في درجة حرارة الجسم يؤدى إلى تغير كبير في معدل التفاعلات الكيميائية.

وعلى سبيل المثال فإن تغير قدره 1 م فى درجة حرارة الجسم يؤدى إلى تغير قدره 10 م فى درجة حرارة الجسم يؤدى إلى تغير قدره 10 قدره 10 فى معدل البناء عدل البناء عدارته بمقدار 3 م فوق درجة الحرارة العاديسة فإن معدل البناء يزداد بمقدار 30 أكبر من الشخص العادى.

وبالمثل إذا نقصت درجة حرارة مريض بمقدار 3 م فإن معدل البناء يقل بمقدار 30% عن الشخص العادى.

ومما سبق نرى أن البيات الشتوى (hibernating) ظاهرة مفيدة للحيوانات عند درجات الحرارة المنخفضة. ويكون ذلك هو السبب في إنخفاض درجة حرارة المريض عند إجراء عمليات جراحية في القلب (Heart surgery). ولكي نحافظ على وزن ما تابت لشخص ما فإنه يجب أن يستهلك كمية من الطعام تكون كافية للمحافظة على المعدل الأساسي للبناء (BMR) كما تعطيه الطاقة اللازمة لجميع نـشاطاته. ومسن الجانب الآخر فإن الطعامم القليل يؤدي إلى نقص الوزن والاستمرار في عملية تقليل الطعام يؤدي إلى الموت جوعا (starvation).

work and power الشغل والقدرة

يستطيع الجسم أن يبقى على الحياة ويتمتع بكامل حيويته مع أدائه لواجبات الحياة في حركة منقطعة النظير، كما سبق أن أوضحنا.

فالجسم حين يتحرك يقوم بعمل شغل، شغل خارجي وهو يحسب كالآتي:

 $\Delta w = F.\Delta x$

سب (الباب (الساوس عشر- حساب (الطاقة والقررة والشغل في الجسم → شريطة أن تكون القوة F في إنجاه المسافة Δx.

والمعدل الذي يبذل به الجسم الشغل في وحدة الزمن هو القدرة p أي أن:

$$p = \frac{\Delta w}{\Delta t} = F \frac{\Delta x}{\Delta t} = F.\upsilon$$

حيث v سرعة الجسم أثناء الحركة.

والشغل الذي يبذله الجسم في صعود جبل أو إرتقاء سلم يعطى بالعلاقة:

$$\Delta w = mg.\Delta h$$

حيث Δh هي إرتفاع أو المسافة الرأسية، g التسارع الجذبي الأرضى.

وعندما يتحرك جسم ما بسرعة ثابتة على مستوى سطح فإن معظم القوى الفاعلة تكون عمودية على إتجاه حركته الأمر الذى قد يفهم منه أن الشغل المبذول يساوى صفر إلا أن الشغل المبذول يكون هو الشغل الذى تبذله العصصلات ويسمى بالسشغل الداخلى (internal work) وهو يظهر بشكل حرارة في العضلات ويسبب إرتفاع درجة حرارة الجسم، ويمكن إزالة الحرارة التي تظهر في العضلات بسريان الدم في العضلات أو بالتوصيل من خلال الجلد أو بالعرق.

ومثال ذلك أنه يمكن حساب الشغل المبذول بواسطة راكب دراجة ثابتة (ergo) وذلك بقياس القوة المقاومة لحركة البدال، ويأخذ الزمن في الاعتبار وبالتالي يمكن حساب قدرته.

وكفاءة جسم الكائن الحي ككفاءة آلة يمكن أن نحصل عليها من العلاقة الآتية: $\eta = \frac{\Delta w}{E} = \frac{work\ done}{Energy\ consumed}$

ويمكن حساب الطاقة المستهلكة (Energy consumed) من طاقعة الطعام (Food energy) حيث أن 5 كيلو كالورى يمكن الحصول عليها من إستهلاك لتر من الأكسجين.

والقدرة والكفاءة متلازمين فإذا زادت القدرة زادت الكفاءة وتزداد الكفاءة بالتدريب فاللاعب المدرب تصل كفاءته في سباق الدرجات إلى %20. وذلك بزيادة قدرته الناتجة عن زيادة معدل البناء (metabolic rate).


فإذا كان اللاعب يتحرك على مستوى أفقى بسرعة ثابتة فإنه لا يوجد تغير في طاقة حركته وتكون كل قدرته موجهة لمقاومة الرياح والاحتكاك. والسعة القصوى للجسم متغيرة، فالنشاطات التي تتم خلال فترات زمنية صحيرة يستطيع الجسم أن يؤديها بكفاءة عالية والعكسى صحيح في حالات العمل في فترات زمنية كبيرة، وقد وجد أن القدرة على العمل لفترات زمنية طويلة يعتمد على أقصى معدل لإستهلاك الأكسجين في العضلات المشاركة في العمل.

وقد وجد أن ذلك يكون بمعدل $m\ell/kg$ من وزن الجسم في الدقيقة.

ومثال ذلك:

سرعة الجرى Running speed:

يحتفظ العداء بأقصى سرعة له (Top speed) زمن محدود، وبذلك تكون السرعة المتوسطة للجرى مسافات طويلة أقل من أقصى سرعة، وقد وجد عمليا أن السرعة المتوسطة تقل بزيادة المسافة، ووجد أن السرعة المتوسطة هذه تزداد أو لا فى حالات الجرى مسافات قصيرة (200 متر فأقل) ثم تقل بعد ذلك بإنتظام. شكل حالات الجرى مسافات قصيرة (200 متر فأقل)



والمنحنى يوضع أن العداء حين يعدوا يعجل نفسه إلى أقصى سرعة (Top speed).

فإذا فرض أن السرعة القصوى لعداء كانت 10.5 متر/ ثانية وتسارعه فى حدود 2 متر/(ثانية) فإن سرعته المتوسطة لابد أن تكون أقل 10.5 متر/ ثانية فى كل المسافة وذلك لكون سرعته فى وقت التسارع تكون نصف سرعته القصوى أى أن سرعته المتوسطة لمسافة جرى (المارسون) قدرها 200 متر تكون أكبر من سرعته المتوسطة لمسافة جرى قدرها 100 متر وذلك لكون سرعته لوقت طويل فى المسافة الأولى كانت أقصى سرعة وأن أحتفاظ العداء بأقصى سرعة أكبر وقت ممكن يزيد من سرعته المتوسطة ولكن العداء لا يستطيع ذلك بالرغم من أن السرعة المتوسطة تزداد فى المسافات الأقل من 200 متر فإنها بعد ذلك تبدأ فى التناقص بشكل منتظم كما فى شكل (2-16).

والسبب أن العداء لا يستطيع الاحتفاظ بسرعته القصوى هو أن الإمداد بالأكسجين يكون غير كاف، وذلك لكون الجسم أستنفذ الأكسجين المخزن في العضلات في المسافة

الأولى من لسباق حيث وصل به إلى السسرعة القصوى، وبعدها يكون الإصداد بالأكسجين لا يواكب إحتياجات الجسم رغم زيادة معدلات التنفس، وقد وجد أن مخزون الأكسجين في العضلات ينفد عند المسافة في المدى من 200-250 متر ولذلك فإن العداء في المسافات الطويلة في الجرى يوطن نفسه على العدو بسرعة أقل من سرعته القصوى ويختارها العداء بخبرته حتى يواكب الإمداد بالأكسجين إحتياجات جسمه طوال مسافة السباق. (عمليات تحتاج أكسجين (عصليات تحتاج أكسجين).

: The running long jump الجرى للقفز الطويل

تستخدم نظرية المقذوفات في حالة القفز، فعند نقطة المغادرة مركبات سرعة القافز تكون v_{ox} في الاتجاه الأفقى، v_{oy} في الاتجاه الرأسي.

 $v_{\rm op}$ للعداء هي 10.5 متر/ ثانية، وبالنسبة للمركبة الأفقية $v_{\rm op}$ للعداء هي السرعة التي يقفز بها القافز إلى أعلى راسيا وهي لا تتعدى 0.6 متر.

وفى ضوء ذلك فإن المركبة الأفقية تكون ثابتة ومركبة السرعة الرأسية هى السرعة التي تمكنه منها عضلة الرجل وتدفعه إلى الأعلى وبذلك تكون مركبات السرعة:

$$v_{ox} = 10.5m/s$$

$$v_{oy} = \sqrt{29h} = \sqrt{2 \times 9.8 \times 0.6} = 4.85m/s$$

وبذلك تكون السرعة الابتدائية للحركة هي:

$$\upsilon_{o} = \sqrt{v_{ox}^{2} + v_{oy}^{2}} = [(10.5^{2}) + (4.85)^{2}]^{\frac{1}{2}}$$

 $v_0 = 11.6 m/s$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{v_{oy}}{v_{ox}} = \tan^{-1} \frac{4.85}{10.5} = 25^{\circ}$$
 وزاویة القفز هی:

---- (الباب الساوس عشر- حساب الطاقة والقررة والشغل في الجسم ---

والمدى الذي يقطعه القافز R يعطى بالعلاقة:

$$R = \frac{\upsilon_0^2}{g} \sin 2\theta = 10.5m$$

السرعة النهائية Terminal velocity

عند السقوط من إرتفاع ما (دور ثالث مثلا) فإن الساقط يعانى من نتائج خطيرة ولكن إذا كان الساقط حيوان صغير أو حشرة صغيرة فإنها لا تعانى من هذا الموقف أية شئ بل وقد تسقط ثم تتحرك بسرعة.

والسبب فى ذلك أن النسبة بين مساحة سطح جسم هذه الحيوانات أو الحشرات إلى حجمها كبيرة نسبيا، ونظرا لكبر هذه النسبة فإنه عند سقوطها تكون مقاومة الهواء لها كبيرة وتقاوم جذب الأرض لها وتمنع سرعة السقوط من أى تتعدى حد معين.

ونظرا لأن سرعة السقوط تزداد بقوة جذب الأرض إلى أسفل وهي تتاسبب طرديا مع كتلة الجسم الساقط (أو حجمه)، والقوة المقاومة للهواء تعتمد على مساحة مقطع الجسم الساقط.

فإذا تساوت قوة الجذب إلى أسفل وقوة مقاومة الهواء إلى أعلى فإن الجسم يسقط بسرعة ثابتة تسمى بالسرعة النهائية Verminal velocity وكلما كانت النسبة بين مساحة سطح الجسم وحجمه كبيرة كانت السرعة النهائية صغيرة.

والسرعة النهائية لسقوط الإنسان في حدود 65 متر/ ثانية وذلك في حالمة نـشر ذراعيه ولكن إذا إنكمش الإنسان على نفسه بشكل كرة فإن السرعة النهائية تكون فـي حدود 105 متر/ ثانية، وقد وجد أن أقصى سرعة نهائية للحشرات تكون أمتار قليلمة ثابتة، الأمر الذي يمكنها هي والحيوان الصغيرة من تفادي الآثار الضارة للتصادم حين السقوط وتسقط بشكل آمن.

قوة كسر العظام في القفز

Bone breaking force in jumping

عندما يسقط شخص من إرتفاع ما أو من قفزه على أرض سطحها صلب فإن إجهاد شديد جدا يقع على عظمة الساق الأمامية (عظمة طويلة تسمى Tibia) ويكون الاجهاد أقصى ما يكون عند النقطة التى يكون فيها مساحة مقطع الساق أقل ما يمكن وهى المنطقة فوق الكعبين (ankle)، وسوف تنكسر الساق من المكان المشار إليه إذا كانت قوة التصادم تزيد عن 50 نيوتن، أما إذا سقط القافز على قدميه الأثنين بشكل قائم (squarely) فإن قوة التصادم سوف تكون ضعف هذه القيمة على كل قدم أى 105 نيوتن.

وتحسب هذه القوة كما ينى:

قوة التصادم على عظمة الساق تساوي كتلة الساقط مضروبة في متوسط التسارع للحركة قبل التصادم.

أى أن:

$$F = m.\overline{a}$$

والسرعة المكتسبة في حالة سقوط جسم من السكون خلال إرتفاع قدره (H):

$$v^2 = 2gH$$

ومتوسط التسارع \overline{a} والتي يتحرك بها جسم سرعته v من مسافة قدرها a قبل التصادم :

$$v^2 = 2ah$$

$$\therefore a = g \frac{H}{h}$$

----- (الباب (الساوس عشر- مساب (الطاقة والقررة والشغل في الجسم وعلى ذلك تكون قوة التصايم:

$$F = m.g \frac{H}{h}$$

حيث $\frac{H}{h}$ النسبة بين إرتفاع السقوط (H) إلى المسافة التي يحدث فيها عجلة تقصيرية حتى السكون.

والشخص الذي يسقط حاد دون أن يثني ركبتيه تكون المسافة H في حدود 1 سم، وبذلك تكون قوة التصادم مساوية 130 مرة وزن الجسم الساقط

أى أن:

$$H = \frac{F.h}{mg} = \frac{130mg \times 0.01}{mg} = 1.3m$$

أى أن السقوط على أرض صلبة من إرتفاع 1.3 متر يؤدى إلى كسر الساق h ولكى يثنى الركبتين خلال السقوط (landing) فإن مسافة تقصير العجلة تزداد وتصل قيمتها إلى 0.6 متر كما في حالة القفز إلى أعلى.

لاحظ أن 0.6 متر أكبر مما ذكر في المثال السابق 60 مرة وهذا يبدو وكأن شخص سقط من إرتفاع (H).

$$H = 60 \times 1.3m = 87m$$

وكأن التحايل بثنى الركبتين يمكن القافز من إرتفاع قدره هذه القيمة دون أضرار، والسبب في ذلك أن القوة التقصيرية تقع جميعها على الأحبال وروابط مفصل الركبة الأمر الذي يقلل العوامل المسببة إلى الكسر إلى $\frac{1}{20}$ من قيمتها الحقيقية أي أن الارتفاع الذي ذكر وقيمته 78 متر يؤثر كما لو كان فقط 3.9، أي أن السقوط الآمن لا يتأتى من فراغ ويحتاج تدريب وإلا ظل الاسقوط والقفز مخاطرة.

ويستطيع الأشخاص المدربين على القفز من إرتفاعات عالية وخصوصا إذا كان السقوط على أرض رخوة مثل الماء العميق والتلج الإسفنجي (soft snow). وقد سجلت الدوائر الرسمية للأبطال كثير من هذه الأعمال مثل القفر من الطائرات والسباحة في الهواء، والقفز من قمم الجبال وخصوصا إذا لم يكن هناك بديل.

الحرارة المفقودة من الجسم Heat losses from the body

الطيور والشدييات (warm-blooded or home thermic) وبقية الحيوانات تعرف على أنها ذات الدم الحدار (warm-blooded or home thermic) وذلك مثل الضفدعة والثعبان. ودرجة البارد (cold-blood or poikilo thermic) وذلك مثل الضفدعة والثعبان. ودرجة حرارة جسمها في الأيام الحارة تكون أكبر من درجة حرارة أجسام الشديات لأنها لا تتمتع بآلية تثبت درجة حرارة جسمها مهما تغيرت الظروف البيئية كما هي الحالة في الثدييات وذلك يؤدي بدوره إلى أن تؤدي الثدييات عملية البناء بمعدل ثابت مهما كانت برودة الجو. ونظرا لثبوت درجة الجرارة هذه في بني البشر فإن عندها مخزون مسن الحرارة طالما هي على قيد الحياة، وعندما تتوقف عملية البناء بالموت فإن الجسم يشع حرارته إلى الوسط بمعدلات كبيرة حتى يبرد الجسم وتتزن درجة حرارته مع الوسط المحيط. أي أنه بمعرفة درجة حرارة الجسم يمكن معرفة متى كانت الوفاة.

ودرجة حرارة جوف الإنسان العادى الصحيح 37 م لأنه مزود بئرموستات مثل ذلك المستخدم في غرف التبريد إلا أنه أدق وأدوم ويوجد تحت المركز البصرى (Hypothalamus) في المخ فإذا إرتفعت درجة حرارة جوف الإنسان لأى سبب فإن الهيبوثالمس يأمر بإفراز العرق ويوسع السشرايين (vasodilatation) حتى ترتفع درجة حرارة الجلد وبالتالى تزداد كمية الحرارة المفقودة إلى الوسط المحيط، وإذا حدث العكس أى أنه إذا إنخفضت درجة حرارة الجلد فإن المجسات الحرارية (أعصاب خاصة لرصد درجة حرارة الجلد) (Thermoreceptors) على الجلد تعلم الهيبوثالمس الذي يولد رعشة (shivering) ويسبب إرتفاع درجة حرارة جوف الإنسان core

------ الباب الساوس عشر- حساب الطاقة والقررة والشغل في الجسم →

temperature ومعدل إنتاج الحرارة في الجسم هو 2400 كيلو كالورى/ يوم أي في حدود 1.7 كيلو كالورى/ دقيقة، والجسم يفقد هذه الحرارة بنفس المعدل إذا كانت درجة حرارته ثابتة، وتعتمد كمية الحرارة المفقودة من الجسم سواء بالإشعاع، بالحمل أو بتبخير العرق أو بالتنفس على العوامل الآتية:

- I. درجة حرارة الوسط المحيط.
 - 2. الرطوبة النسبية.
 - 3. سرعة الهواء.
- 4. نشاطية الجسم نفسه (physical activity).
 - 5. الجزء المعرض من الجسم للعوامل البيئية.
- 6. مقدار العوازل حول جسم الإنسان (ملابس ودهون)

وحسب قانون إستيفان (Stefan law) فإن كمية الحرارة المفقودة من الجسم تتناسب مع درجة حرارته للأس الرابع (T^4) والجسم كذلك يمتص حرارة من الوسط، والعلاقة التالية تعطى الفرق بين الحرارة المفقودة والحرارة الممتصة بالإشعاع (Radiation).

$$H_r = k_r A_r e (T_s - T)$$

 H_r هي معدل فقدان أو إكتساب الحرارة بالإشعاع، A_r هي المسلحة السلطحية T_s (Emissivity)، T_s هي درجـة للجسم الذي يعطى الإشعاع. T_s هي إشعاعية السطح (T_s الإشعاع. T_s ثابت وقيمته 5 كيلـو كـالورى/ مرارة الجلد T_s ودرجة حرارة الوسط المحيط، T_s ثابت وقيمته 5 كيلـو كـالورى/ مرَد. ساعة م وقيمة T_s بمعنى أن الجسم نام الإشعاع ونام الامتصاص فـي حالـة الإشعاع الحراري (T_s).

وتعطى كمية الحرارة المفقودة بالحمل (convection(H_c)) بالعلاقة:

$$H_c = k_c A_c (T_s - T_a)$$

لم ثابت يعتمد على حركة الهواء، T درجة حرارة الهواء عندما يكون الجسم ساكن و لا تكون هناك رياح محسوسة فإن $K_c=2.3~k.cal$ ، وعندما تكون درجة حرارة الهواء $T_a=2.5$ والمسافة المؤثرة $T_a=2.5$ متر $T_a=2.5$ من حرارته.

وعندما يتحرك الهواء فإن قيمة k_c تزداد في ضوء العلاقة :

$$k_c = 10.45 + v + 10\sqrt{v}$$

حيث ٧ هي سرعة الرياح.

ودرجة الحرارة المكافئة الناتجة عن حركة الهواء تسمى معامل البرد chill ويعين بدرجة الحرارة الفعلية وسرعة الرياح.

مثال ذلك، عندما تكون درجة الحرارة (20-) م وسرعة الرياح 10 متر/ ثانيـة (تجمد حاد stiff breeze) فإن أثر البرد على الجسم يكون كما لو كانت درجة الحرارة (40-م) في يوم هادئ (رياح غير محسوسة).

وطرق فقدان الحرارة من الجسم في الظروف العادية هي طريقة تبخير العرق، وعندما تكون الظروف غير عادية فإن الفرد يعرق في حدود لتر كل ساعة ونظرا لأن كل جرام ماء يتبخر من جسم الإنسان يحمل معه 580 كيلو كالورى، (الحرارة الكامنة لتبخير الماء) فإن تبخير لتر من الماء يحمل الجسم على فقد 580 كيلو كالورى، ووتعتمد عملية تبخير العرق على سرعة الرياح والرطوبة النسبية.

ويفقد جسم الإنسان كمية الحرارة عن طريق التنفس حتى ولو لم يـشعر الـسم بعرق، كما يفقد كمية أخرى فى تبخير الرطوبة من الرئتين، وكذلك حينما يتنفس الهواء البارد فإن الهواء هذا يسخن إلى درجة حرارة الجسم ويفقد حرارته.


ونظرا لأن إشعاع الحرارة من الجسم إلى الهواء تعتمد على درجة حرارة الجلب فإن أى عامل يؤثر على درجة حرارة الجلد يؤثر على كمية الحرارة المفقودة.

والجسم تمكنه ملكاته من إختبار طريق عودة الدم من الأطراف (اليد، الرجل) إلى القلب، ففى حالة الأجواء الباردة يعود الدم إلى القلب من خلال أوعية داخلية وقريبة من الشرايين التى بجمل الدم من القلب إلى الأطراف وبذلك يستغل قدر من حسرارة الشرايين فى تسخين الدم العائد إلى القلب وبذلك تبرد الأطراف وتقلل المفقود من الطاقة الحرارية إلى الوسط المحيط، أما فى حالة أيام الصيف أو البيئات الدافئية فإن الدم يعود إلى القلب من خلال أوردة قريبة من سطح الجلد فترتفع درجة حرارة الجند وتزيد كمية الحرارة المفقودة منه إلى الوسط.

والدراسة التي تمت حتى الآن على جسم عريان (nude body) وذلك غير طبيعى حيث من الطبيعى أن يكون حول جسم الإنسان سواتر، وقد وجد أن درجة الحرارة المناسبة والمريحة للإنسان هي 30 م، ويمكن الوصول إلى هذه الدرجة بضبط نوع ثياب الإنسان مع ما يؤديه من عمل، بحيث تكون درجة حرارة البيئة حوله 21 موتكون سرعة الرياح 0.1 متر/ ثانية، وإذا تم ذلك بهذه الطريقة دون إنحسراف عنها سمية (واحد كلو clo) أى أن وحدة جديدة يقاس بها المفقود أو المكتسب من الحسرارة في جسم الإنسان المغطى بلباس يقية سوء الجو، ويتحقق واحد كلو clo إذا لسس الإنسان بدلة خفيفة في وسط درجة حرارته 21 م وسرعة الرياح 0.1 متر/ ثانية.

وبذلك يكون واضح أن ملابس تقى الإنسان بقيمة قدرها 2 كلو clos تحميه من جو أبرد أكثر من 1 كلو clos وبذلك يحتاج الإنسان إلى عدد أكبر من لكلو clos فى حالة الكسل عن حالة النشاط وقد دلت الدراسات على أن الكائنات الحية ومن بينها الإنسان والتى تعيش فى أقصى أقطاب الأرض (شمالى وجنوبى) تحتاج ملابس عزلها أكبر من 4 كلو clos [فرو الثعلب له عزل قدره 6 كلو clos].





الباب السابع مشر في المعطام في المعطام Physics of bone

مقسدمسة:

تتميز العظام بأهمية خاصة لكونها قوية ومعمرة وقد إستخدمت قديماً في صناعة الآلات والأسلحة والقطع الفنية وهي تحمل سجلاً طبيعياً لتطور الحياة ومنها يمكن تتبع العرقية (cultural) في جنس ما.

وقد أهتم بالعظام كثير من المختصصين مثل المهندسين والفيزيائيين فضلاً عن الأطباء الذين هم أهل الفن والمبدعين فيه، والسبب في إهتمام غير الأطباء بالعظام في أنها قوام الجسم للكائن الحي وعليها تقع قوى كثيرة سواء كانت ساكنة أو متحركة ودراسة هذه القوى ساعد على تفهم وظيفة العظام في خدمة جسم الكائن الحيى كمنا تساعد على تصميم العظام البديلة من حيث الكم والكيف والملائمة في حال الاحتياج.

ومهمة العظام في الجسم هي :

- 1) الدعم.
- 2) إعطاء الجسم قوة.
 - 3) حماية الأعضاء.
- 4) تخزين الكيماويات.

- 5) نقل الأصوات.
- 6) وقد يكون لها دور في التكاثر في بعض الأجناس.

مكونات العظام Bones contents

تتكون العظام من المكونات الموجودة في جدول (1-17) :

Н	С	N	О	Mg	P	S	Ca	Miscella neous
3.4	15.50	4.00	44.00	0.20	10.20	0.30	22.20	0.20

ونظراً لأن نواة ذرة الكالسيوم أثقل من باقى المكونات فإنها تمتص قدر أكبر من الأشعة السينية التى تسقط على العظام وبذلك تظهر صور العظام بشكل أوضح مما يحيط بها من أنسجة.

وتتكون العظام من مادتين مختلفتين بالإضافة إلى الماء:

- 1) النسيج الضام (collagen): وهى مادة بروتينية من مكونات العظام ينتج عنها الهلام عند التسخين وهو الجزء العضوى فى العظام ويكون ما يساوى %40 من وزن العظام الصلبة ويكون حوالى %60 من حجمها.
- 2) معادن العظام (Bone minerals): وهى المركبات الغير عضوية فــى العظـام وتكون حوالى %60 من وزن العظام كما تكون %40 من حجمها، والمركبـات معا يعطيا العظام حيويتها وقوتها وإذا غابت المعادن أصبحت العظام عبارة عــن قطعة مرنة من النسيج الضام يمكن ثنيها وطيها وإذا غاب النسيج الــضام إزدادت هشاشة العظام وأمكن سحقها بأى مؤثر، ويتكون النسيج الضام من الخلايا العظمية (Osteoblastic) ثم تحيط المعادن وتتكون العظام.

والنسيج الضام للعظام يختلف عنه في أجزاء أخرى من الجسم مثل الجلد. ومعادن العظام عبارة عن بلورات بشكل قضبان أبعدها دقيقة وصغر هذه الأبعاد البلورية أدى

إلى كبر المساحة السطحية لها، (وهي في حدود 10^5 متر 2) يوجد حول كل بنورة طبقة من المياه محتوية على محاليل كثيرة من الكيماويات التي يحتاجها الجسم، والمسساحة الكبيرة لبلورات معلان العظام تسمح للعظام بالتفاعل السريع مع الكيماويات لموجودة في الدم والموجودة في سوائل أخرى في الجسم، وعلى سبيل المثال في خلال دقسائق قليلة إذا حقن الجسم بالفلور المشع (18F) فإن الفلور المشع ينتشر في كل عظام الجسم، وبهذه الطريقة يمكن تحديد موضع الورم في العظام (Bone tumors).

Bones shape أشكال العظام

يمكن تقسيم عظام الجسم من حيث الشكل إلى:

- عظام صدخیرة وعریدضة، بدشكل الدواح مثدل عظمة الكنف (shoulder blade (scapula)).
 - 2. عظام طويلة فارغة مثل الذراع، الرجل، الأصابع.
 - 3. عظام إسطوانية بشكل أو بآخر مثل فقرات العمود الفقرى.
 - 4. عظام غير منتظمة مثل عظام المعصم والكاحل (wrist and ankle).
- 5. عظام على شكل الضلوع. بالإضافة إلى عظام الجمجمة وكل هذه الأنواع تــسمى
 دعامات.

وتنقسم العظام من حيث النوع إلى النوعين :


- 1. عظام صلبة مصمتة (مكدسة) (solid or compact).
 - 2. عظام إسفنجية (spongy cancellous).
 - 3. عظام مفرطحة (Trabecular).

والأجزاء المفرطحة من العظام تكون في الأطراف بينما الأجزاء الوسطى تكون صلبة ومصمتة، وذلك لكون العظام المفرطحة تكون ضيقة عن العظام الصلبة نظرا لقلة كمية العظام في وحدة الحجوم، والعظام الهشة (osteoporotic) عادة تكون ضعيفة.

والعظام الموجودة في الجسم بشكلها التي هي عليه تعتبر التصميم المثالي لأداء مهمتها (أفحص عظمة الفخذ Femur).

مرونة العظام Bone Elasticity

والإجهاد في العظام يمكن دراسته كما لو كانت العظام قضيب من مادة صابة مرنة، فإذا فرض أن لدينا قضيب وضع أفقيا كما في الشكل (1-1) وأثرت عليه قوة من أعلى عند منتصفه فإن القضيب سوف يستطيل من جانبه السفلي وينكمش من جانبه العلوى كأثر للإجهاد الواقع عليه في المنتصف، ولذلك يستخدم قطبان مادتها من أسفل في القضبان شكل (1-1)



شكل (1-17)

ولكن عندما تكون القوى المتوقعة على القضيب تكون من كل الجهات فان القضيان الأسطوانية هي أنسب الأشكال حيث تتحمل أكبر إجهاد على أقل كمية من المادة، ولذلك كان الشكل الغالب للعظام هو شكل الاسطوانة المفرغة والتسي تكون أطرافها تحتوى قليل من المادة في وحدة الحجوم بينما منتصفها يحتوى كثير من المادة في وحدة الحجوم الأمر الذي يؤكد عظمة تصميم العظام.

والشكل المفرطح لأطراف العظام (trabecular) عند نهايتي عظام الفخذ هــو أيضاً الشكل المثالي ليتحمل ما يقع عليه من قوى الإجهاد.

والشكل المفرطح لنهائيات العظام يعطيها مرونة زائدة وبذلك تستطيع امتصاص مزيداً من الطاقة عندما يقع عليها إجهاد كبير في حالات المشي والجرى والقفز.

وتركيب العظام الذى ذكر سلفاً من نسيج ضام ومعادم تجعل مادتها قويات مثل الجرانيت في حالة إجهاد الضغط (compression) وأقوى من الجرانيت بحوالي عشرون مرة في حالة إجهاد الشدة (tension).

وكثافة العظام تعطى مؤشر على تكدس (compactness) مادتها وهى ثابئة على مدى حياة الجسم وتكون قيمتها 1.9 جرام/ سم³، وفى الأعمار المتقدمة تنخر العظاء وتبدو وكأنها خفيفة لا بسبب نقصان كثافتها ولكن بنقص مادتها بينما تظل الكثافة 1.9 جرام/ سم³ للأجزاء الغير نخرة، وسوء الفهم الذى يحدث تداخل بسين كثافة العظاء وكتلة العظام ناتج من أن صور الأشعة السينية للعظام تعطى فكرة عن كتلة العظاء وليس كثافتها والحديث عن الكثافة يكون عن الكثافة الضوئية لصورة الأشعة السينية.

وعند قياس الاستطالة الحادثة في عظام عرضت لإجهاد شد أو إجهاد ضغط فإن قانون هوك للمرونة يسود بحيث يتناسب إجهاد العظام وإنفعالها طرديا أي أن:

$$\frac{F}{A}\alpha \frac{\Delta \ell}{\ell}$$

$$\frac{F}{A} = Y \frac{\Delta \ell}{\ell}$$

حيث λ الطول الأصلى للعظام المعرضة لقوى الإجهاد Λ هي الاستطالة، Λ مساحة مقطع العظام، Λ معامل المرونة الطولى أو معامل ينج (young).

وتظل العظام مرنة إلى أن تصل إلى حد الكسر عند إجهاد 120 نيوتن/ مم 2، والجدول التالى (1-1) يوضع قيم الإجهاد ومعامل المرونة للعظام وبعض المسواد الأخرى للمقارنة:

معامل المرونة modulus of Elasticity 10 ² × (N/mm ²)	إجهاد الكسر بالشد Tensile Breaking stress (N/mm²)	إجهاد الكسر بالضغط compressive Breaking Stress (N/Imm ²)	المادة material
2090	820	550	صلب قوی Hard steal
512	4.00	140	جرانیت Granite
160	2.0	19	خرسانة مسلحة Concrete
185	125	175	عظام کثیفهٔ compact
0.8		2.5	عظام مفلطحة trabeular

وعندما يأتى الجسم بأفعال خارقة تتولد فيه قوى كبيرة جدا فأثناء حمل ثقل كبير تتولد في عظام الظهر السفلى عند الانحناء قوى كبيرة تمكنه من حمل الثقل الذى أراده وكذلك تتولد قوى كبيرة في حالات المشى والجرى كما ذكر سلفا - ففي حالة الجرى تكون القوى على عظمة الفخذ أربعة أمثال وزن الجسم - وفي حالة المشى فإن القوى على هذه العظمة تكون ضعف وزن الجسم.

وتصميم العظام ضمن لها معامل أمان كبير في تدعيم الجسم في حالتي السكون والحركة، والجدول السابق يبين أن العظام الصحيحة المكدسة (compact bone) تتحمل إجهاد ضغط قدره 175 نيوتن/ مم² قبل الكسر وهذا الإجهاد بالمقارنة يكون أكبر بكثير من إجهاد الكسر في كل من الجرانيت والخرسانة المسلحة.

وإذا علمت أن عظمة الفخذ مساحة مقطعها عند المنتصف في حدود 3.2 سمة لعلمت أنها تتحمل قوة إجهاد قدرها 10⁴×6 نيوتن، ومساحة مقطع عظمة ساق الرجل (shin_boner (Tibia)) ليست كبيرة إلا أنها مناسبة لتحمل كل أعباء النشاطات التي تقوم بها.

وعموما لا تنكسر العظام تحت تأثير إجهاد الضغط ولكنها تنكسر تحت تأثير إجهاد قاص (shear) أو إجهاد شد (tension) والكسر القاص دائما ناتج عن كسر حلزونى (spiral break) فيه تخترق العظام الجلد بعد الكسر.

ومن الجدول أيضا يتضح أن إجهاد العظام بالضغط مختلف عن إجههاد العظاء بالشد، والعظام تتحمل إجهاد شد قدره 125 نيوتن/ مم² قبل الكسر وبالرغم من ذلك فهي أقوى بمرات عديدة من مواد صلبة معروفة تحت تأثير الشد.

السقوط الأمن Safety falling

من قانون الحركة الثانى يمكن حساب القوى التى تؤثر على العظام أثناء سـقوط جسم من إرتفاع ما أو أثناء القفز ثم السقوط بعده، والقوى المؤثرة عند التـصادم هـى معدل تغير كمية حركة الجسم أو بشكل أبسط هى كمية حركة الجسم مقسوماً على زمن التصادم، أى:

$$F = \frac{\mu}{t} = \frac{M\upsilon}{t}$$

حيث μ كمية الحركة، M كتلة الجسم، ν سرعته، ν زمن التصادم، ولتقليل التصادم، أي أنه كلما كان زمن التصادم قليل كلما كانت قوى التصادم أكبر، ولتقليل قوة التصادم وتقليل إحتمال الكسر بنسبة عالية يلزم زيادة زمن التصادم، ويكون ذلك بدوران الجسم أثناء السقوط أو القفز حيث يوزع التغير في كمية الحركة على زمن أطول فيتم تفادى الكسر أو تقل حدته. وإذا لم يتم تكييف السقوط بالشكل السابق فإن السقوط الحاد على الرجل هو البديل والقوة المتولدة عند التصادم تكون في حدود

105 نيوتن، وبالتالى يقع على كل ساق إجهاد قدره 215 نيوتن/مم²، وهذه القيمة تزيد على اجهاد كسر العظام بالضغط بما يقرب من %30.


وعندما تنكسر العظام فإن الجسم يعمل على شفائها بسرعة إذا لم يكن الجنزء المكسور مفصلياً (immobilized) وعندما يكون مفصلياً فإن الوقت يكون أطول -إلا أن وقوف المريض على قدميه بسرعة أمر هام- وفي حالة الكسور التي يتأكد طبيب العظام أنها لن تؤدى وظائفها فإنه يستبدل الأجزاء بأخرى صناعية مثل المفاصل وأدوات الوصل مثل المسامير والشرائح.

ويستخدم في سرعة شفاء الكسور مجال كهربي محدود حيث يوند على سطحها شحنات كهربية كنوع من أنواع تأثير بيزور (piezoelectricity) التي تساعد على مو العظام وشفائها (bone growth and repair).

تلين المفاصل Lubrication of bone joints

تعانى المفاصل من مرضين رئيسين هما الروماتويد والتهاب المفاصل (Rheumatoid & Arthritis) وهما يؤديان إلى زيادة إفراز السائل الملين للمفاصل (synovial fluid)، ومرض المفصل (swollen joints)، ومرض المفصل نفسه (osteoarthrosis) يظهر عليه الورم.

المكونات الرئيسية للمفصل موضحة في شكل (17-2).



شكل (2-17)

والغشاء المفصلي يحتوى المفصل ويحفظ السائل المستخدم في تزييت المفصل (Lubricating synovial fluid) وسطح المفصل عبارة عن غضروف ناعم يعمل عنى سهولة إنزلاق أحدهم على الآخر بأقل درجات الاحتكاك، وأي مرض يصيب هذا السائل بؤثر بشكل مباشر على المفصل نفسه.

والسطح الغضروفي للمفصل ليس ناعما بدرجة عالية، كما يمكن أن نتـصور أو كما يحدث في المفاصل الصناعية.

ولكن به درجات من الخشونة تعلب دورا هاما في تزيت المفصل بإحتفاظها ببعض السائل (synovial fluid) حيث يعمل السطح الخشن نصبيا عمل مصائد للسائل، وعندما تتعرض المفاصل لدرجات عالية من الإجهاد فإن نوع آخر من السوائل يفرز من الغضاريف حيث يبرز فتائل منداة بالسائل لتقوم بدورها في التزييت ثم تعود أدراجها عندما يعود الإجهاد إلى الحد الطبيعي أو يزول.

وتعتمد خواص السائل المزيت هذا على لزوجته (viscosity) فالسسائل الأقصل للزوجة يكون مناسب أكثر من الزيت عال اللزوجة، والسائل المزيت في المفاصل تقل لزوجته تحت تأثير الاجهاد العالية (ضغط) وخصوصا الإجهادات القاصية (shear stress) التي تقع على المفاصل، وخواص السوائل المزيتة للمفاصل (synovial fluid) تتحسن في وجود الأحماض الأمينية والسوائل عديدة التسكر (الوزن الجزئي في حدود 500.000).

وقد وجد أن معامل الاحتكاك في المفاصل لا يعتمد على قيمة الإجهاد الواقع عليه كما لا يعتمد على سعة الذبذبات التي تحدث فيه ووجد أيضا أن الدهون المحتواه في غضاريف المفاصل تساعد في تقليل معامل الاحتكاك.

وقد تمت التجربة السابقة على مفصل ورك (hip joint) من جثة (cadaver) حديثة عرضت إلى إجهادات عديدة لدراسة الأحمال المختلفة بإستخدامها كبندول، وقد حسب معامل الاحتكاك من معدل تناقص سعة الذبذبات مع الزمن، وأثبتت النتائج أن

معامل الاحتكاك في المفاصل في حدود 0.01 وهو بذلك أقل قيمة من إحتكاك الثلج إذا إنزلق على لوح صلب (0.03) ويرجع السبب في ذلك إلى الدور الذي يقوم به السبائل المزيت الذي في غيابه تزداد قيمة معامل الاحتكاك إلى قيمة كبيرة وتبدأ من خشونة العظام.

قساس معادن العظام في الجسيم

Measurements of bone mineral in the body

تعتمد قوة العظام على كتلة معادن العظام في العظام، والسبب الأساسي له شاشة العظام (osteoporosis) هو نقص كتلة المعادن في العظام عن الحد الطبيعي ونظراً لأن كتلة المعادن في العظام تتناقص بشكل بطئ مع زيادة العمر فإن الحاجة ملحة للآلية دقيقة للإحساس بالتغير بمعدل صغير سنوياً (yearly) وإستخدام الأشعة السينية لهذا الغرض تعتبر آلية قديمة وغير ناجحة لكون الإشعاع السيني العددي المستخدم ليس وحيد الموجة وله طاقات مختلفة ويكون إمتصاص الكالسيوم للأشعة السينية متغير في هذا المدى من الطاقة.

كما أن الموجات الطويلة نسبياً منها تستطار عند التقاط صور للأشعة السينية على الأفلام المعروفة والتي تعتبر أداة غير دقيقة لعمل قياسات كمية وذلك نظراً لأن شدة استضاءة الصور لا ترتبط بعلاقة خطية مع كمية الإشعاع أو مع طاقت، والنتيجة الحاسمة في هذا الموضوع أن استخدام الأشعة السينية لا يعطى مؤشر صحيح إلا إذا مرت فترات زمنية كبيرة بين مرات متابعة المريض وبذلك فهي آلية غير وقائية.

وقد إستخدمت آلية آخرى لهذا الغرض تعمل على أساس الامتصاص الصنوئى (photon absorptiometry) وقد روعى فيها تفادى نقاط الضعف فى الآلية الصابقة وهى:

1. استخدام أشعة جاما أو أشعة السينية وحيدة الموجة.

- 2. استخدام شعاع ضيق جدا (مساحة مقطع صغير جدا) لتفادى أو تقليال الاستطارة (scattring).
- 3. استخدام كاشف دقيق لحساب عدد الفوتونات التي تصدم به وتجزئها ويمكن استرجاعها لصدها بشكل دقيق (scintillation detector).

وبذلك أصبح حساب كتلة المعادن في العظام أمر سهل وبسيط حيث يلف الجيزء المعنى من العظام في قطعة من نسيج رخو أو كيس آمن به ماء ثم توضع في الجهاز السذي يعمل على الفكرة السابقة ونعين كتلة المعادن في العظام (Bone mineral mass(BM)) من العلاقة:

$$BM = k \log \left(\frac{I_0}{I}\right)$$

حيث I_0 هي شدة إستضاءة الشعاع الساقط على العظام

I هي شدة إستضباءة الشعاع النافذ من العظام

K ثابت يمكن تعينه.

وتتكرر عملية حساب BM على جميع النقاط التي يسقط عليها الشعاع ثم تجمع وتحسب قيمة BM المتوسطة، ويتم ذلك الكترونيا ونحصل على النتائج في زمن قليل حدا.

وهناك آلية أخرى أكثر حداثة تستخدم في قياس كتلة المعادن في العظام الحية تسمى طريقة التنشيط الحي (In vivo activation).


وفى هذه الطريقة يسشعع الجسسم كلسه بنيوترونسات طاقتها عاليسة (energetic neutrons) لتحويل كمية من كالسيوم العظام وعناصر إلأى أخرى إلسى صورتها المشعة والتي تشع بدورها بعد الإثارة إشعاع جاما طاقتهما عاليسة، وأشعة


جاما المنبعثة تستقبل وتعدد، وأشعة جاما المنبعثه من الكالسيوم المشع تحدد وتحسب ومن ثم نعين كمية الكالسيوم في الجسم ثم تعين كتلة المعادن في العظام (BM).

والجهاز المستخدم يعطى النتيجة مباشرة بالإضافة إلى خريطة مرسوم عليها شدة (قمم) الإشعاع المنبعث من الجسم كدالة في طاقتها للإستخدام، ولكن نظرا لكمينة الإشعاع الذي يتعرض لها الجسم فإنه غير معقول استخدام هذه الآلية للحصول على نتائج طبيعية أو عادية.

جدول (1) الجرعات الإشعاعية ووحدات القياس

التعريف/الرمز	وحدة القياس	نوع الجرعة الإشعاعية	
1. Bq defined as; one nuclear decay per second.	Bequerel (Bq) (بیکریل)	[. النشاطية الأشعاعية	
$ci = 3.7 \times 10^{10}$ Bequerels	(Curi (ci)کوری)		
1Gy defined as: 1 Jou-le of		2. الجرعة الممتصة من	
absorbed energy per kilogram=1J/kg	(Grey (Gy)جرای)	الإشعاع بالوحدات	
Knogram 13/kg		Sl units العملية	
Roentgen (R) defined as: The radiation intensity required to produce an ionization charge of 2.58×10^{-4} coulombs/kg (air).	Roentgen (R)	3. التعريض للأشعة	
1 rad is defined as: An absorbed does of 1×10^{-2} Joule of energy/ kg (Tissue) = 100 erg/ g	Rad (r)	الصينية والجامية	
The measure of the radiation does in terms of its bio logical effectiveness in man. Ram: is the does in rads multiplied by a (quality factor) 1 rem = 1 rad x QF.	Rem	4. وحدة الجرعة المكافئة	
$QF=(\sigma)=20$		(DE)	
1 rad =20 rems.			
$QF(x_ir) = 1_i$ so that: R_i rad			
and rem are equivalent.			





المسراجسع

- 1. Glasser, O(Ed) Medical physics Chicago 1960.
- 2. Attix, F.H (Ed), Topics in Radiation Dosimetry, Radiation Desimetry supplement 1 Academic, New york 1972.
- 3. Barnes, P. and D. Rees, A concise Textboot of Radio therapy, Faber and Faber, London 1972
- 4. wagner, H.N (Ed). Nuclear Medicine, Hospital practice New york 1975.
- 5. Baum. S. and R. Bramlet. Basic Nuclear Medicine, Appleton- Centery-crofts. New York (1975).
- 6. Christensen, E.E., T.s. curry and J. Nunnally, An Introduction to the physics of Diagnostic Radiology, lea and Febiger, Philadelphia 1972.
- 7. Selman, J. the Fundamental of x- ray and Radium phsics 1975.
- 8. pobts. A. M(Ed), the Assessment of visual Function, Mosby, st. Louis 1972.
- 9. Aazzard, Dew. G(Ed), symposium on Bioliogical effects and Measurements of light sources, proceedings of aconferences held in Rockvile, MD March 25-26 (1976).
- 10. Davis, H., and S.R. Silverman. Hearing and Deafness 3rd Hoh, Rinehart and Winston, New york 1970.
- 11. Goldberg. R.E and L.K. Sarin (Eds) ultrasonics in ophthalmology: Diagnostic and theapeutic Applicatons, Saunders, Philadelphia 1967.
- 12. Biologic effect and health hazards of microwave Radiations proceeding of an international symposium in warsava 15-18 october, 1973, Polish Medical, Warsava 1974.
- 13. Webster, I. G (Ed) Medical instrumentation: Application and Design. Houghton Miffin Baltimore 1987.
- 14. Goodgold. J. and A Eberstein, Electrodiagnosis of Neuremuscular Diseases, Williams and wilkins, Baltimore 1972.

- 15. Tavel. M. E. clinical phonocurdiography and external pulse Recording: 2nd ed year bock Midical, Chicago 1972.
- 16. Campbell, E. J.M. E. Agostoni and J. N Davis. The Respiratory Muscles. Mechanics and Neural control, 2nd ed saunders, philodelphia 1970.
- 17. Brummelkampw.h. Hyperbaric oxygen theraph in clostridial infections, type welchii bohn, hearlem 1965.
- 18.seagrve R.c Biomedical Applications of Heat and Mass transfer, Iowa state V.p., Ames Iowa 1971.
- 19. Raskin M.M and M. viamonte, Jr. (Ed\s) Clinical thermography, American college of Radiology, Chicago, 1977.
- 20. Iamadu. H. Strength of Biological materials, edited by I. H. Evans Williams, Baltimore 1970.

مخنصر سيرة ذانية



المعالية استاذ دكتور/ محمد محمد الزيدية

وسل: دكتوراه في خواص المواد الصلبة

وظيفة:

أستاذ المواد الصلبة. وعميد كلية العلوم- جامعة المنوفية (1992-1998) – شبين الكود - مصر العربية.

الـــؤلفــــات:

1- نشر منه بحث في خواص المواد الصنبه في المجلات العالمية.

2- كتاب خو اص المو أد الصلية.

3- كتاب الضوء والصوت.

4- كتاب الفيزياء الصية.

5- ترجمة كتاب الفيزياء العامة والحرارة للمؤلف G. A. Grant.

التسدرج العلمي:

عين معيدا بكلية العلوء جامعة عين شمس عام 1968، وتدرج حتى حـــ على أستاذ خواص المواد الصلبة عام 1986، بكلية العلوم جمعة المنوفية

الوظائف الإشرافية:

التقديرات:

1- وكيل كلية العلوم جامعة المنوفية لشنون الطلاب 1987-1992م.

2- عميد كلية العلوم جامعة المنوفية 1992 - 1998م.

ا- حاصل على جائزة أحسن بحث عام 1995.

2- حاصل على ميدالية الشبكة القومية للاشعاع عام 1994.

3- حاصل على شهادة تقدير من وزارة العمل في خدمة البيئة 1996.

4- حاصل على شهادة تقدير من جامعة المنوفية 1996.

5- حاصل على ميدالية التميز في خدمة التعاسيم العالى الخاص .1995 - 1994

الخترعات:

اختراع مادة فانقة التوصيل الكهربي مسجلة تحت مسمى منوفية (1)، منوفية $\cdot(2)$

المعيات العلمية:

عضو الجمعية المصرية لعلوم المواد.

عضو الجمعية العربية نعنود المواد. عضو الجمعية العربية غيريانيين العرب

عضو الاتحاد العربي تفيزيانيين والرياضيين العرب. عضو الجمعية المصرية للفيزياليين العرب.